







# الجغرافية الإقتصادية

موارد الطاقة والموارد المعدنية

د. محمَدعبرالحميدالحمادى الاستاذالساعدن كلبزالعلوم لاجتماعة بجامعة الإدام محدب سعود الإسلامية اُنورعيكرا لفنى العقاد الأيتاذا لحاضرفى كلية العامط لإجمّاعير بجامعة الإمام ممدين سعودالإسلامية





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بسُ مِلَالِدًا لرَّهُ الرَّحِيْدِ



## تمهيد

## بسم الله الرحمن الرحيم

منذ حوالى مائتى عام دخل العالم من الباب العريض إلى عصر الصناعات الحديثة والإنتاج الكبير. وإذا كانت الإنسانية قد مرّت بعصور إنتاجية واقتصادية مميزة كعصر الجمع والالتقاط ، ثم عصر الرعى ، ثم عصر الزراعة ، فإنها تعيش الآن عصر الصناعة ، بتنوع إنتاجه ، وتعقد وسائله وآلاته ، وتداخل علاقاته الاجتاعية المميزة .

ومن أهم الأسس التي قامت عليها الحضارة للصناعة المعاصرة هو إكتشاف واستخدام موارد الطاقة والمعادن على نطاق واسع وبكميات هائلة

وقد تم توزيع المادة العلمية التي يتناولها هذا القسم بين ثلاثة أبواب. وقد قسم الباب الأول الذي يُدرس موارد الطاقة إلى خمسة فصول تتناول بالبحث أهم مصادر الطاقة وخاصة القدرة المائية ، والفحم ، والبترول ، والغاز الطبيعي ، ومصادر الطاقة الأخرى . وتدرس هذه الفصول كل مورد على حِدة منذ معرفة الإنسان له ، وتطور استغلاله ، وتوزع الإنتاج بين البلدان المختلفة ، ومدى كفايته ، وتجارته الدولية ، والظروف التي تتحكم في الانتاج والاستهلاك والتجارة .

وتتم فى الباب الثانى دراسة المعادن مرتبة حسب أهميتها ومساهمتها فى بناء الحضارة المادية للإنسان منذ القدم حتى الزمن الحاضر. وقد قسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول ، وسارت الدراسة فيها بنفس المنهج الذى تناول موارد الطاقة بالتتبع والوصف والتحليل والتفسير.

ومن خلال استعراض الفصول الفانية المحصصة لدراسة موارد الطاقة والثروات المعدنية يخرج القارئ بصورة شاملة واضحة عن الإمكانات المادية

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التى يزخر بها كوكب الأرض . ويعرف مراكز الإنتاج الرئيسية لكل ثروة ومورد . ويطلع على حجم المبادلات الدولية لكل سلعة داخل إقتصاد عالمى ضخم متشابك ينأى عن الإقليمية سنة بعد سنة .

وينصرف الباب الثالث إلى الحديث عن الصناعة . والتي تكون حصيلة تفاعل فكر الإنسان مع ثروات الأرض بهدف إنتاج الآلات والأدوات والحاجبات التي لا حصر لها لتأمين غذاء الإنسان وكسائه ومنزله . وتسهيل مواصلاته وتهيئة أسباب رفاهيته . وقد خصص الفصل الأول من هذا الباب للحديث عن أنماط الصناعة وتطورها وانتشارها في مختلف أرجاء المعمورة . كما يبحث في مقومات الصناعة الحديثة والعوامل التي تساعد على ازدهارها . أما الفصل الثاني فيلتي الضوء على أهم فروع الصناعة المعاصرة وأماكن انتشارها وإنتاجها وتبادل سلعها وما حققته من تقدم .

نرجو من الله أن نكون قد قدمنا ما فيه الخير والفائدة .

المؤلفان

الباب الأول موارد الطاقة

الفصل الأول: مدخل إلى دراسةالموارد المعدنية .

الفصل الثانى: القدرة المائية.

الفصل الثالث: الفحم الحجرى.

الفصــل الوابع : البترول والغــاز الطبيـعي .

الفصــل الخامس : الطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخــرى .



الفصل الأول

مدخــَل إلى دراســَة الموارد المعدنيــّة الصفــَات الميزة لاستغلال المعادن



## مقسكمسة

لقد اعتبرت الأرض فيا مضى أساس الحياة الاقتصادية . سواء منها المراعى أو أراضى الفلاحة . إلا أن المنجم قد أضحى اليوم مرتكز الحياة الاقتصادية فى جميع المناطق التى يتميز إقتصادها بأنه اقتصاد الآلة ـ القدرة ـ ولكن حتى الآلة الحديثة لا يمكن لها أن تعمل اليوم دون الاعتهاد على الفحم والبنرول وأشكال القدرة الأخرى . كها أن وجود الآلات المتعددة والمتنوعة اليوم غير ممكن لولا توفر الحديد والألمنيوم والنحاس والحديد من المعادن الأخرى . والمواد العديدة التى تعدن تعدينا .

ولتفهَّمْ طبيعة الإنتاج الحديث لا بد لنا من دراسة الموارد المعدنية . سواء من حيث طبيعتها واستعمالاتها الإساسية أو الأحوال التي توجد عليها . ويتطلب فهم الاقتصاد الحديث من الإنسان أن يكون ذا حرة ومقدرة على تقيم التوزع الحغرافي للمعادن الرئيسية . وعلى تفهم بعض العوامل التي تدخل في عملية استغلال المعادن . وبعض الشروط الحاصة لمثل هذا الاستغلال . وكذلك بعض ما يترتب على استغلال المعادن من مشاكل الجاهية . اقتصادية .

## ١ ـ ١ محتسويات الأرض

سبق لنا أن بينا فى الكتاب الأول المقصود من هذا التعبير . ودرسنا أثر هذه المحتويات فيما يتصل بالترب والإنتاجية الزراعية وعلاقتها بكافة الشروط المناخية والأقاليم الزراعية . ولكن للبحث هنا وجهًا آخر يتعلق بمحتويات الأرض من المعادن المحتلفة .

تنتشر تحت التربة السطحية التي سبق لنا أن درسناها أو على عمق قريب منها مجموعة

مختلفة من الصخور، قد يَضم بعضها تجمعات هامة من المعادن التي يستند عليها الاقتصاد الحديث في إنتاج آلاف الأشياء الضرورية لحياة الإنسان ورفاهيته.

ولا يقتصر وجود المعادن فى الحقيقة على ما يستغله الإنسان منها لتحقيق رفاهيته وتقدمه ، بل يتعدى ذلك إلى المعادن التى تدخل فى تركيب الصنخور ، وهى كثيرة جدًا ، إلا أن لبعضها فقط أهمية ضئيلة فى اقتصادنا الحالى .

ومن أهم هذه المعادن الداخلة في تركيب الصخور والتي يستفاد منها من الناحية الإقتصادية نجد الكوارتز والفلدسبار والميكا والهورن بلند والكاليست.

وسنعرض بصورة جد مختصرة إلى تركيب كل منها وإلى فوائده الاقتصادية.

١ ـ الكوارتز: وهو عبارة عن مركب كياوى متبلور من مادتى السيلكون والأوكسجين ، وهو عديم اللون فى حالته النقية ولكنه يتلون بوجود المعادن الأخرى التى ترافقه ولا تدخل فى تركيبه .

ويستفاد من هذا المعدن في صناعة الزجاج والخزف وبكميات قليلة في صناعة خلائط الأسمنت البورتلاندي .

- الفلدسبار: أو الصفاح \_ ويسمى أيضا صخر الحقول ، وهو عبارة عن مجموعة من المعادن المتشابهة بخواصها الكياوية والفيزيائية . ينجم عن انحلالها أملاح ذات أهسية كبيرة لتغذية النباتات وجزئيات ناعمة من الغضار كالكاولان والسليس الغروى .
  ويستفاد من الصفاح بصورة خاصة لصناعة الخزف والبورسلين .
- ٣- الميكا: وتدل على عدد من معادن الصخور ، ويتزوج لون الميكا بين الأبيض الشفاف والأسود ، وإذا تعرضت للتجوية تفتتت ، الإلحلنها تقاوم الإنحلال وبستفاد منها لصنع الصفائح العازلة في الصناعات الكهر بائية ولنوافذ المدافي الشيهة بالزجاج نظرًا لمقاومتها للاحتراق .
- ٤ الهورن بلند. وهو أكثر معادن الصخور انتشارًا ، وقساوته أقل من قداه فقاله الفلد. سبار ، ولكنه عديد الألوان إلا أنه يغلب أن يكون بنيًا مسودًا أو أسود تماما ، في حالة انحلاله يعطى ترباً متباجة للتي يعطيها الفلد سبار . عندما بتحال . ولا يستفاد منه مباشرة من الناحة التجارية .

• \_ الكالسيت : أوكاربونات الكلس : ():() :) : وهو من أكثر المعادن انتشارًا على سطح الأرض ، ويوجد عادة فى الصخور الرسوبية ، كما أنه قد يوجد فى الصخور النارية . كما أنه قد يوجد ألوانًا متعددة . Ignious

ويستفاد من الأنواع النقية منه لصنع العدسات ولصنع التماثيل التي تعرض في المعارض . إلا أن أهميته الفعلية ترجع إلى كونه مصدر الحوار والكلس والرخام التي تعتبر فحات الكلس موادها الأساسية ، ووجود الكالسيت في التربة يعتبر عاملاً مساعداً هامًا للزراعة .

### ٢ - ١ المسوارد المعسدنية

عندما نتكلم عادة عن الموارد المعدنية فإننا نعنى بها أكثر مما يسمح به معناها العلمى الحقيقي ، فالموارد المعدنية الحقيقية تتألف من تجمع فلزات Metals تؤلف معادن Mineral معروفة كالهياتيت والكالكوبيريت والغالينا والسبلاليريت Splaterite والكاسيتريت وغيرها . إلا أن هذا التعبير يشمل بالنسبة للإنتاج المعدنى الذى نحن في سبيل معالجته في هذا الفصل والفصول المقبلة ب موادًا أخرى كالحجارة التي تستعمل في أغراض البناء والمواد التي تستعمل بأشكالها المتفككة Brokenform كالغضار والرمال والحصى وغيرها ، أى أن هذا التعبير يشمل بمعناه الواسع المعادن الحقيقية والصخور جميعها من رسوبية أو نارية أو متحولة ، ويضاف إليها عادة الفحم الحجرى باعتباره صخرًا رسوبيًا وكذلك الماء رغم كونه مسلعة استهلاكية وذلك لأنه مصدر هام لتوليد القدرة Power .

ا ــ المجموعات الرئيسية للمعادن: إن عدد المعادن المعروفة كبير جدًا إلا أن قسمًا كبيرًا منها نادر الوجود لا يهتم به إلا علماء المعادن وجامعوها فقط ، وتشمل هذه المجموعات أيضًا المعادن المعروفة التي تدخل في تركيب الصخور والتي سبق أن ألمحنا إليها وإلى عددها المحدود قبل قليل .

أما المعادن التي يهتم بها الإنسان فهي تلك التي تتألف من الفلزات والمواد الأخرى وعددها أكبر نسبيًا من المعادن المركبة للصخور ولوأن ما يتوفر منها بكميات صالحة للاستغلال الاقتصادي محدود أيضًا.

ويمكن تصنيف المعادن ذات الأهمية الاقتصادية من حيث استحمالاتها في أربع مجموعات رئيسية:

- (١) المعادن المولدة للقدرة . (ج) معادن الفلزات الصناعية .
- (ب) المعادن الثمينة . (د) المعادن ذات الفائدة الاقتصادية المباشرة .

إن معادن القدرة هي المعادن التي تستعمل بصورة رئيسية وإن لم تكن كلية ، لتوليد الطاقة Energy . من مثل الفحم الحجري والبترول .

أما المعادن الثمينة فهى المعادن ذات القيمة الكبيرة الناجمة عن ندرتها النسبية والتى تستعمل لأغراض الزينة أو كوسائل للتبادل Exchange ، وإلى هذه المجموعة يرجع الذهب والفضة والبلاتين والماس وغيرها من الحجارة الكريمة . وإن لبعض هذه المعادن استعالات أخرى ، إلا أنها استعالات ثانوية لن نعمد إلى البحث فيها لأنه من المستحيل عمليًا يختها في مثل هذا الكتاب

وتضم معادن الفلزات الصناعية مجموعة ضخمة من المعادن . يلعب أكثرها دورًا كبيرًا في الحياة الاقتصادية الحاضرة ، وهي تستخرج من الأرض بجموعة السابقة على شكل خلائط معدنية مؤلفة من نفس المعدن أو مع المعادن الأخرى والمواد الصخرية .

ويطلق على هذه الخلائط عادة اسم الخامات Orcs . فالماغنتيت النقى مثلا يحتوى على نسبة ٧٣٠٤٪ من فلز الحديد ، ولكن فلز الحديد يعتبر ممتازًا إذا ما ضم نسبة تقرب من ٢٠٪ الحديد بسبب ما يشوبه من معادن أخرى .

وتستخلص الفلزات من الخامات عادة بطرق معقدة وصعبة إلى حد كبير ، وهذه العملية تتطلب فهمًا متقنًا وعلمًا عميقًا بالإضافة إلى رساميل ضخمة وعدد وآلات (بضائع ثابتة) تتبدى فى وسائل النقل التي تنتشر فى المعامل وكذلك فى الأبنية والآلات الواسعة المعقدة وفى أمور كثيرة أخرى .

وتتألف مجموعة المعادن ذات الفائدة الاقتصادية المباشرة من المعادن والصخور التى تصلح بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأغراض الصناعية ، أو تلك التي يمكن أن تهيأ لتصبح كذلك بواسطة عمليات بسيطة جدًا ، كالحجر الكلسى (الجيرى) الذي يحتاج إلى تصنيع بسيط لصنع الأسمنت منه وكذلك الحجارة التي تستعمل للتكسير ، والغضار والملح والاسبستوس وغيرها الكثير.

۲ \_ الحامات Ores : هي مزيج من المواد الصخرية مع معدن أو أكثر من المعادن التي تضم فلزات نافعة Useful .

من المعروف ضمنًا أن هناك ثمة عمليات يمكن بها استخلاص الفلز أو الفلزات المطلوبة من خاماتها ، كما أنه من المتفق عليه ضمنًا أن يكون ما يحويه الخام من فلزكاف إلى درجة تجعل منه مادة ذات جذب اقتصادى . إلا أن نسبة الفلزات الملائمة للاستغلال تختلف كثيرًا من فلز إلى آخر ، كما أنها تختلف مع الزمن نتيجة لتغير الظروف التقنية والاقتصادية ، وكذلك تتنوع بالمكان تبعًا للظروف الجغرافية .

إن خامات الحديد التي تستغل في الوقت الحاضر مثلا يجب أن تضم بصورة عامة بين ٣٠ ـ ٢٠٪ من فلز الحديد ، في حين تعتبر خامات النحاس إذا توفرت بكميات كبيرة كامنة ذات نفع اقتصادى حتى ولو كان ما تحتوى عليه من فلز النحاس أقل من ١٪.

ويؤثر التقدم التقنى غالبًا تأثيرًا كبيرًا على استغلال بعض الخامات ، إذ قد يسمح هذا التقدم باستغلال خامات ضعيفة الفلزات أو استغلال مواد كان قد تم إهمالها من قبل . فعملية التطويف Flotation مثلا قد مكنت من استرجاع النحاس من الأشياء النحاسية القديمة أو ما يسمى النفايات .

أما التغيرات التى تطرأ على الظروف الاقتصادية فقد تجعل استغلال خامات ضعيفة الفلزات أمرًا مقبولا وموافقًا . فظروف الحرب العالمية الثانية مثلا أدت إلى استحالة استيراد بعض الخامات الغنية بالفلزات ، مما اضطر أكثر البلاد إلى المبادرة لتعدين الخامات التى كانت تعتبر غير صالحة للإستغلال في الأوقات الإعتيادية .

ولفترات الكساد Depression الاقتصادى أثر مماثل ، في أوقات الإقبال الكبير أى زيادة الطلب يمكن استغلال المناجم التي اعتبرت طويلا مناجم هامشية بربح معقول ، بينا تتوقف بعض أحسن المناجم عن العمل في فترات الكساد .

ولموقع الخامات أثر كبير على استغلالها وهذا يندرج تحت تنوع الظروف الجغرافية . فمن الواضح مثلا أن بعد منجم من المناجم عن مناطق الأسواق الرئيسية أو وقوعه في محيط غير ملائم يمنع استغلاله أو يؤخر هذا الاستغلال إلا إذا كانت نسبة ما يحتوى عليه الخام من فلزات مرتفعة جدًا .

٣ ـ حالات وجود الموارد المعدنية Modes of Occurence : تتنوع الحالات التى توجد عليها الموارد المعدنية تنوعا كبيرًا . وتنوعها هذا ذو أهمية فائقة من الناحية الاقتصادية . وإن تنوع الظروف الطبيعية التى تسود فى مكان وجود مورد من الموارد يؤثر تأثيرًا بالغًا على شكل أو أشكال الاستغلال وتكاليفه .


إن وجود معدن بالقرب من سطح الأرض يسهل على الجرافات البخارية Shovels إزالة المواد السطحية التي تغطى هذا المعدن بتكاليف أقل نسبيًا من تكاليف استغلال معدن آخر يقع على أعاق تزيد على ٧٠٠م ولا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق حفر آبار عمقة .

فحجر الجير (الكلس) مثلا الملائم لصناعة الأسمنت ولعدد من الصناعات الأخرى ، والفحم الحجرى الذي ينتشر على شكل طبقات تستغل بالطبع في الأعاق إذا كانت طبقاتها ذات سمك كاف لأنها تكون ذات نفع اقتصادى أكبر من الطبقات الرقيقة . ولا تستغل الطبقات الرقيقة من كلا النوعين سواء أكانت طبقات حقيقية أو على شكل عروق إلا إذا كانت مناجمها قريبة من السطح . ويمكن استغلالها عن طريق المناجم المكشوفة Open cuts . وتستغل الطبقات العميقة ببذل نفقات باهظة جدًا عن طريق الآبار العامودية Sinking shaß ، أما إذا كانت طيات الفحم بارزة على سطح الأرض بسبب الحت على أطراف الوادى فإن استغلالها يكون بواسطة أنفاق أفقية أو شبه أفقية بسبب الحت على أطراف الوادى فإن استغلالها يكون بواسطة أنفاق أفقية أو شبه أفقية قطعت الصدوع استمرارها شكل (1) .

أما معادن الفلزات الصناعية فغالبًا ما توجد في مكامن مبعثرة عبر الصخور ، وإذا كانت شديدة التشتت كان استغلال في هذه الحالة مجزيًا إلا إذا كانت المعادن المتجمعة تحت سطح الأرض ذات كميات لا بأس بها ، وجهذا ينعدم إلى حدما أثر تنوع الظروف الطبيعية .


وتسمى مثل هذه التجمعات التي توجد عليها المعادن الكتل الخامية Ore Bodies .

وقد يعثر على بعض المعادن ، كمعدن الحديد مثلاً ، على شكل طبقات شبيهة بالكتل (Iracks ، أو يكون على شكل عروق متداخلة بين الصدوع Joints ) الصخرية ، ومنها ما يكون متسِعًا فيتحذ شكل المفاصل أو العقد Joints .



شكل (١) مقطع مبسط يظهر الطرق الثلاثة لاستغلال الفحم الحجرى

وتختلف مع ذلك أنواع العروق ، بالنسبة للصخور التي توجد بينها فالعروق المعدنية التي توجد ضمن الصخور الرسوبية تكون عادة عديمة الانتظام ، ولكن العروق الهامة منها قد توجد أحيانًا في الطبقات التحتية Under ground . ولكن لا يوجد قطعًا ثمة ما يؤكد سبب اختفائها فجأة فيما وراء المنطقة أو عودتها للظهور مرة أخرى على بعد ما من مكان وجودها الأول ، لذلك تكون أمثال هذه الكتل غالبًا غير منتظمة الشكل إلى حد بعيد ، لا في بعديها \_ الطول والعرض \_ فحسب ، وإنما في أبعادها الثلاثة أيضًا \_ أى الطول والعرض والثخن شكل (٢) .



شكل (٢) مقطع مبسط الأشكال تجمع المعادن.

ويَصعب عادة التنبؤ بكميات المادة الخام التي قد توجد بعيدًا عن مكان الاستغلال . حتى ولو جرى سبر لا بأس به فى المناطق المجاورة للمكان المستغل ، لذلك فإنه لمن الصعوبة بمكان المجازفة بتحديد أرقام أكيدة عن الاحتياطي المتوفر منها .

2 ـ التوزع الجغرافي للموارد المعدنية: من أبرز خصائص الموارد المعدنية كونها موزعة توزعًا غير منتظم وكبير على سطح الأرض. إذ توجد مناطق تتميز بغناها الكبير بأنواع عديدة منها ، كجنوب ووسط جبال الأورال في الإتحاد السوفياتي وأخرى تتميز بفقرها النسبي الكبير كحوض الأمازون الحقيقي في أميركا الجنوبية والسهول الساحلية التي تمتد في الولايات المتحدة من جورجيا إلى ماريلاند. وكذلك تتميز المعادن أيضًا بعدم الانتظام في توزعها ، فالملح موزع مثلاً بكثرة على سطح الأرض ولكن دون أن يكون هناك انتظام في هذا التوزيع ، في حين نجد أن القصدير والفناديوم تكون موزعة بشكل متباعد.

ونتيجة لعدم انتظام هذا التوزيع ، تمتلك بعض البلاد معادن كثيرة كالاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية ، في حين أن ما تملكه بلاد أخرى كهولندا وفنلندا واليابان وجمهوريات أميركا الوسطى وغيرها قليل نسبيًا . وينجم عن عدم الانتظام في التوزيع أيضًا وجود تجارة ذات أهمية كبرى في المعادن والمنتجات المعدنية بين مختلف المناطق . خاصة وإن الاقتصاد الحديث يتطلب مثل هذا التبادل الواسع بالمعادن والمواد المعدنية لأن أغنى البلاد بمواردها المعدنية لا يمكن قطعًا أن تكتني ذاتيًا . . فالولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من غناها الكبير بهذه الموارد لا تزال بعيدة جدًا عن حد الاكتفاء الذاتي ، حتى أنها لتضطر في أوقات الأزمات والأخطار إلى تكديس المعادن التي لا تتوفر فيها بكميات كبيرة . وقد أدى عدم الإنتظام في توزيع الموارد المعدنية ولازال إلى نشوء وتكرار المشاكل السياسية .

٥ ـ استغلال المعادن: من أبرز خصائص صناعة استغلال المعادن أنها صناعة موضعية Local وهذا يميزها عن الاستغلال الزراعي الذي يتصف بأنه استغلال على مساحات (مساحي). وتتميز مناطق التعدين عمومًا بصغرها وبعدها غالبًا عن المدن الكبرى حتى أنه ليصعب العثور عليها في أكثر الأطالس تفصيلاً. وحتى في مناطق التعدين الواسعة تكون مواقع المناجم الفعلية مبعثرة غالبًا بشكل كبيركها هو الحال مع حقول الفحم الحجرى.

ويميل التعدين بصورة عامة إلى تغيير معالم الأرض الطبيعية أكثر مما يفعل الاستغلال الزراعي ، إذ غالبًا ما تكون المناجم مظاهر متميزة بارزة في معالم الأرض. ويبدو هذا التغيير في تلال الأكوام الهائلة من المواد المهسلة التي تتجمع إلى جانب المناجم المكشوفة المستغلة أو المهجورة ، وكذلك في كثرة المقطوع من أشجار الغابات المجاورة التي تستعمل أخشابها وجذوعها في تدعيم المناجم المحفورة ، وهذه كلها تنبر بالطبع معالم الأرض الأصلية وتبدلها.

ويتصف التعدين أيضًا بأنه نشاط اقتصادى متزايد الكلفة increasing-cost ، إذ يبدأ عادة باستغلال أسهل المناجم وأكثرها جدوى ، إلا أن تناقص نسبة الفازات في الطبقات المستغلة يضطر العاملين في مواقعها إلى متابعة تعدين الخامات الأفقر التي توجد على أعاق أكبر والتي تتطلب لهذه الأسباب تكلفة أكثر.

ولكن من الممكن حذف أثر تزايد التكلفة الناشئة عن الأسباب السابقة عن طريق تحسين تتنية التعدين وطرق استرجاع rccovery الفلزات إلا أن لهذه التحسينات حدودًا معينة ، يصبح بعدها ارتفاع الكلفة أمرًا محتومًا .

ولقد فقدت مناطق كثيرة أهميتها كمراكز للتعدين بسبب إجهادها exhausted أو نفادها ، ومع ذلك فقد يكون الإجهاد في عدد من هذه المناطق عملية اقتصاد تعمد إليها الطبيعة ، إذ يغلب أن يبقى الاحتياطي موجودًا ولكن تعدينه لا يكون اقتصاديًا إما بسبب بعده عن سطح الأرض ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة استخراجه ، أو بسبب ندرته وفقره بالفلزات . وحقول فحم النتراسيت في ولاية بنسلهانيا الأمريكية مَثَل واضح على ما نقول ، فهذه الحقول هي أبعد ما تكون عن الإجهاد ، إذ لايزال احتياطي الفحم فيها متوفر بكميات تكني لبضع مئات من السنين المقبلة ، ولكن صعوبة استغلاله أدت إلى ارتفاع تكلفته وبالتالي أسعاره ، مما جعل الناس في عدد كبير من المناطق يميلون إلى تدفئة منازلهم بالغاز أو بالبترول بسبب سهولة استعالها ورخصها . وقد أدى هذا الأمر إلى التوقف عن انستغلال هذه الحقول في الوقت الحاضر .

والتعدين صناعة استخراج ، إذ أن ما يستخرجه الإنسان من معادن لا يعوض عنه ، وعلى الرغم من أن الطبيعة هي المسؤولة عن التعويض ، إلا أن هذا التعويض يكون بطيئًا جدًا ويتطلب غالبًا عشرات ملايين السنين ، لذلك فلا يلحظ من قبل الإنسان .

ولا يعنى ما تقدم أن الإنهاك الفعلى للمعادن المختلفة معدوم بل هو ممكن وموجود . ولكن سواء كان الإنهاك فعليًا أو اقتصاديًا فالنتيجة واحدة فى الحالتين : لأن التعدين فى أية بقعة من بقاع الأرض هو نشاط مؤقت تختلف مدته من مكان إلى آخر ، يضاف إلى هذا ما سبق أن أشرنا إليه من وجود عدد كبير من مشاريع التعدين الهامشية التى لا تستغل مناجمها إلا فى حالة ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب فى السوق .

وعلى الرغم مما تقدم فقد تتأثر أكثر المناجم صلاحية للاستغلال من الناحية الاقتصادية وبشكل جدى من تغير أو فساد الشروط الاقتصادية التي سمحت قبلاً باستغلالها .

وبسبب الكثافة الكبرى التي يتطلبها الاستغلال في منطقة التعدين ذاتها أو بالقرب منها ، تظهر نتائج اجتهاعية حتمية نتيجة عدم ثبات هذه الصناعة النسبي . فخلال فترات الركود الاقتصادي تزداد البطالة في هذه المناطق : بادة كبيرة جدًا ، وهذا تمامًا هو ما حصل في الأزمة الاقتصادية التي حصلت عام / ١٩٣٠ /م . فلقد نجم عن تفشى البطالة في مناطق تعدين الحديد في منطقة البحيرة الكبرى في الولايات المتحدة ، آثار ظهرت للعيان بوضوح ، منها كثرة / لمخازن المغلقة والمآوى المهجورة والمساكن الخالية من مستأجريها ، وقلة عدد الطلاب في المدارس حتى أن نسبتهم تدنت إلى ما دون النصف .

إن الإغلاق المتوقع لمعظم مناجم الفحم الحجرى المستغلة حتى الآن وفي المدى القريب بسبب تحول الناس والصناعة عن استهلاك الفحم إلى غيره من موارد الطاقة ، واستبدال الإنسان بالآلة على نطاق واسع في أعال التعدين ، قد يؤدى إلى نتائج اجتماعية مذهلة في المستفبل القريب .

ولقد أضحت أكثر القرى التي كانت تن بالمعدنين وأضرابهم في العديد من مناطق التعدين المهجورة «مدن أشباح» لا يعيش فيها إنسان ، وتكثر أمثال هذه القرى في بعض أجزاء الغرب الأمريكي وفي مناطق عديدة أخرى من العالم.

وهكذا وعلى الرغم من ضرورة استغلال المعادن من أجل الرفاه البشرى العام ، نجد أنه عمل مفعم بالصعوبات . إلا أن الواجب يقتضى ألا يترك الناس الذين أسهموا فى الرفاه العام بعملهم كمعدنين فريسة لا حول لها ولا قوة تجاه التغيرات الحتمية المقبلة فى عالم مستنير .

#### ٣ ـ ١ دور معادن القدرة

تلعب معادن القدرة دورًا أساسيًا وهامًا بين المعادن الأخرى ، إذ يستحيل عمليًا القيام بإنتاج السلع آليًا دون إسهام ينابيع الطاقة الفعالة كالفحم والبترول والغاز والقدرة الماثية .

والطاقة النووية في المستقبل القريب ، بالإضافة إلى بعض القدرَ المُشتقة عن المد والجزر أو التي يمكن الحصول عليها مباشرة من الطاقة الشمسية .

(1) موارد القدرة الأولى: تؤكد الدلائل المتوفرة اليوم الفكرة القائلة من أن نساء ما قبل التاريخ كن أول من أهل النبات وأول من حرث الأرض. وقد استخدمت النساء العصى والأغصان والحجارة والعظام لحراثة الأرض، ثم تطورت هذه الأدوات مع الزمن فاتخذت شكل المجرفة والمعزقة والمحاربث التي تستعمل اليوم. وقد حملت فيا بعد بعض الحيوانات ــ الأكثر اذعانًا لمشيئة الإنسان ـ على سحب الفروغ والأغصان فوق الأرض المراد حراثها، وذلك بغية إعداد مواطن أحسن لبذور المحاصيل.

وبمثل هذه الطريقة أهلت أكثر الحيوانات قبل فجر التاريخ المكتوب بكثير . واستخدمت كمصدر مباشر للقدرة لدعم طاقة الإنسان العضلية . إلا أن المدى الذى استطاع الإنسان فيه استعال الحيوان لهذا الغرض كان ولا شك ضئيلاً ، لذلك فقد استمر الإنسان في الاعتماد على طاقته العضلية لمتابعة عمليات الإنتاج الضرورية لبقائه .

(٢) البشر العبيد كمصدر للقدرة: إتخذت الحاجة إلى قدرة إضافية لخلق مستويات حياة أرفع لبعض الناس ، ذريعة حتى عهد قريب للإبقاء على نظم العبودية البشرية . ولقد نشأت طبقة البشر العبيد منذ أقدم الأزمنة عندما كان المنتصرون فى الحروب يتخذون عبيدهم من بين الأسرى والمهزومين . وقد استخدم هؤلاء العبيد كخدم للمنازل ولجمع الأحطاب وسحب المياه من الآبار وشد الأحمال ، بالإضافة إلى أنهم كانوا يعتبرون بمثابة قدرة متحركة يستفيد منها التجار فى نقل تجارتهم وتحريك سفنهم .

ولقد كان مردود العبد الواحد ولا شك صئيلاً ، ولكنه كان على كل حال أكبر بماكان يحتاج إليه للإبقاء على حياته . ولهذا السبب وجد العبيد من يطعمهم لقاء ما يقدمون من عمل .

ولقد ساعد فائض الإنتاج الذي توفر سيجة عمل العبيد على تأمين الكماليات للطبقات

الحاكمة ، وأوجد طبقة متفرغة عملت في حينه على التقدم الفكرى ، ولكن هذه الطبقة الجديدة لم تكن إلا طبقة مرفهة من الناس استعاضت بالعبيد عن نفسها في العمل اليدوى ، وأخذت تكسب حقها في الحياة عن طريق إسهامها الثقافي ولوكان هذا على حساب البشر المستعبدين .

وعلى الرغم مما تقدم فقد تحسنت معظم أحوال الكادحين على مر العصور ، إلا أن انتاجية الفرد ظلت مع ذلك شديدة الإنخفاض ، لذلك كان فائض الإنتاج ضئيلاً جدًا . وقد نجم عن ذلك أن كان مستوى معظم الناس دون الحد الأدنى الضرورى للعيش ، هذا إذا قورن هذا المستوى بمنجزات العصر الحديث .

وعلى الرغم مماكانت تتمتع به طبقة الأغنياء من ثروة ورفاه مادى ، إلا أن هذه الثروة وهذا الرفاه لم يكن يساوى بعض الرفاه الذى يتوفر اليوم لمعظم الناس العاديين في البلاد المتقدمة

وقد برزت من هذه الطبقة المتفرغة في بعد طبقة جديدة سميت في بعد الطبقة الأرستقراطية ، عملت على تقدم المنون والعلوم على الرغم من وقوفها بمجموعها ضد إرادة الأغلبية الساحقة من الجاهير في العيش الكريم ، والحقيقة أن استمرار التقدم العلمي وإنتشار الفنون الجميلة يعود بلا شك إلى المجتمع الأفضل ، وما عصر «بركليس» الذهبي إلا رمزا للمنجزات الإنسانية الفكرية العالية الذي أسهم في إيجاد جزء من هذه الطبقة المتعالية عن بعتمع ذلك الزمان ، دون أن يتمكن الشعب من الإسهام فعليًا فيها ، وذلك لأن كتلة الناس الكبرى كانت تعتبر أرفع قا الح من مستوى التبيد . ولهذا كانت نسبة ضئيلة جدًا من بجموع الشعب تتمتع بوسائل الراحة والرفاه واستنارة الفكر التي نمجدها اليوم باعتبارها ممثلة لتلك الحقبة من الزمن .

## ٣ - تطور استغلال القدرة:

## ٣ - (١) فسترة ما قبل الشورة الصناعية:

لتصوير التقدم الهائل الذي تم خلال القرنين الماضيين بوضوح ، من المفيد أن نأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الصناعية التي كانت تسود في القرن السابع عشر . فقد كانت معظم ماعة تقوم على أسس العمل اليدوى ، وكانت الأدوات المستعملة بسيطة جارًا ، إذ كان

المصنع الذي يهتم بصنع الأحذية مثلاً والذي يضم عددًا من العاملين عبارة عن غرفة واسعة لا أكثر.

وقد انصرف معظم الناس بسبب صعوبة المواصلات وضعفها في ذلك التاريخ إلى أعال الزراعة لأنه كان عليهم أن يأكلوا ليعيشوا ويزرعوا ليأكلوا . وقد ساعد على انتشار الزراعة الحاجة الماسة إلى المواد الغذائية وتوفر الأرض الرخيصة التي كانت متشرة في كل مكان . ويبدو هذا الأمر واضحًا جدًا في مناطق الإعار الجديد ، إذ سكن القادمون من أوروبا جنوب مدينة نيويورك الحالية بعد أن اشتروها من الهنود بأبخس الأثمان ، ولكن الأرض الجديدة المحجرة التربة ذات الخصب المتوسط لم تنسطع بعد أن تطور الإعار وتقدامت مناطق الزراعة الجيدة ، أن تستمر على الإهتمام بزراعة الأرض لذلك أخذ معظم سكان تلك المناطق ينصرفون إلى الأعمال الأخرى ، كبناء السفن والتجارة التي فضلها هؤلاء بسبب توفر الأخشاب من الغابات القريبة المجاورة ، وكذلك بسبب وجود ملاجيء بحرية بمسبب توفر الأخشاب من الغابات القريبة المجاورة ، وكذلك بسبب وجود ملاجيء بحرية بحمية من الرياح ساعدت على القيام بهذه الأعمال .

وقد أسهم وجود السفن وحب التجارة التى فضلها الناس فى إسراع الخطى نحو التصنيع ، كما حدث فى ولاية إنكلترا الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية ، وخاصة صناعة بعض المواد التى تحتاج إليها السفن فقد ازدادت أهمية الصناعات الحديدية فى ذلك العهد بسبب حاجة السفن الخشبية إلى كثير من العوارض والمزاليج ومسامير البرشيم (التبشيم) الحديدية .

ولقد قامت مدن هذه الصناعة كمدينة مساشوسيت التي ظلت مدينة صناعة المواد الحديدية مدة تزيد على قرن قبل الثورة الأمريكية . كذلك ازدادت أهمية صناعة البراميل ونمت بسبب حاجة النقل البحرى إليها وبسبب توفر مادة الأخشاب وكثرتها .

وتؤلف الصناعة التى استفادت من المواد الأولية المستوردة الرخيصة وجهًا آخرًا من أوجه التقدم الصناعى الذى وصلت إليه بعض المناطق الأمريكية كانكلترا الجديدة مثلاً ، وقد ظهر هذا التقدم بإنشاء معامل لتكرير السكر الذى كان يستورد خامًا من جزر الهند الغربية ، وفى صناعة «الروم» والمولاس التى كان يستحصل على موادها الأولية من جزر أمريكا المدارية بالدرجة الأولى . وكانت صناعة الروم صناعة هامة لأن «الروم» كان ذا أهمية كبرى بالنسبة لبحارة ذلك الزمان يعادل فى أهميته الخبز .

كما ازدادت أهمية مصافى زيت السمك زيادة كبيرة نتيجة اعتماد الناس على هُلَـا الزيت فى الإنارة والتشحيم .

إلا أن نجاح الصناعة كان يحتاج في الحقيقة إلى توفر كميات كبيرة من القدرة ، وهذا كان السبب في تفضيل الناس الذين كانوا يهتمون بالصناعات المحتلفة للبقاع التي تميزت بمستنقعاتها وجسورها ، حيث أقاموا صناعاتهم على أطراف المجارى المائية وبالقرب من مناطق الإسراع والشلالات وذلك لسهولة إقامة سدود صغيرة على الأنهار الشديدة الإعدار في مثل هذه المناطق وكذلك إمكانية إيجاد فوارق معقولة ودائمة في مستوى المياه ، وجر المياه من المستويات العليا إلى المستويات الدنيا بواسطة الأقنية الصغيرة أو القنوات المائية التي كانت تُوجَّه باتجاه دواليب المياه .

ولقد استعملت القدرة الناجمة عن طواحين الماء ، لنشر جذوع الأشجار وتحويلها إلى ألواح خشبية ولطحن الحبوب وصناعة الورق ولغسيل الصوف وتمشيطه ولأغراض عديدة أخرى .

كانت طواحين الماء هي المصدر الأساسي للقدرة الضرورية للصناعة قبيل وجود السدود الكبيرة التي استعملت لتوليد الكهرباء ، وعلى الرغم من صغر حجم هذه الطواحين فقد كانت تتوزع توزعًا جيدًا في مناطق المياه والمستنقعات كما هو الحال في انكلترا الجديدة .

ولو استعرضنا مثلاً خريطة لمنطقة من مثل هذه المناطق يعود تاريخها إلى حوالى عام ١٨٣٠م لرأينا أن طواحين الماء كانت تنتشر بشكل واسع فى مختلف المناطق الصناعية . وكانت تتناثر بينها مصانع الصوف والقطن .

إلا أن معظم هذه المصانع كان ذا حجم صغير، كما فى إنكلترا أو شمالى البلاد الهولاندية ، بسبب ندرة القدرة المتوفرة ، على الرغم من وجود بعض المصانع الكبيرة على أطراف المجارى الدنيا لبعض الأنهار الكبيرة حيث أمكن توليد قدرة أكبركما حصل على نهر الميرعاك Merrimac فى ولاية إنكلترا الجديدة .

وقد أسهم التطور الذي ثم في هذه المنطقة في نشوء عدد كبير من المدن كمنشستر ولويل ولورانس التي قامت فيها صناعة قطنية واسعة بسبب عدم حاجتها إلى عدد كبير من العمال الفنيين ، ولهذا كانت أول الصناعات انتشارًا في معظم أنحاء المناطق الصناعية .

ولقد ساعد على نشوء هذه الصناعة وإنتشارها الواسع توفر اليد العاملة النسائية

الرخيصة ، التى مكنت هذه الصناعة فى منافسة المعامل المنتشرة فى شهال غربى أوروبا التى سبقت أمريكا فى التصنيع . وكان أن اجتذبت هذه الصناعة الجديدة اليد العاملة النسائية الشابة التى لم يكن لها من عمل من قبل سوى الخدمة فى بيوت الذوات أو العمل فى الحقول ، فأصبح لهذه الأيدى أثر اقتصادى واضح بسبب دخولها ميدان الكسب المشروع . وقد انضمت النسوة إلى المصانع وخاصة الأرامل والنساء العوانس اللواتى رغبن عن أن يبقين معتمدات على إحسان الأقرباء ، ووجدن فى هذه المصانع حريتهن وتخلصن بذلك من الإعتماد على الغير ، هذا الإعتماد الذى هو صفة اقتصاد العبيد .

ولقد أسهم فى انتشار الصناعة أيضًا إنضام نسوة البحارة فى الموانئ الكبرى إلى الصناعات الجديدة ، كما أن معظم النساء غير المتزوجات ونساء الفلاحين فى المزارع القريبة من مراكز الصناعة اللواتى كن يناضلن فى سبيل لقمة العيش قد وجدن طريقًا أسهل للحصول على أودهن . وقد أسهمت هذه الأيدى فى الحقيقة فى التقدم الصناعى ، إلا أن التقدم لم يكن واحدًا فى كل مكان فى العالم ، فقد كان هذا التطور كبيرًا على العموم فى انكلترا نفسها ، ويعود هذا إلى استفادة الإنكليز من البخار لتوليد القدرة ومن الفحم كمحروقات . ويعود اعتماد الإنكليز على الفحم الحجرى إلى ندرة أشجار الغابة فى بريطانيا وإلى ضآلة القدرة المائية بسبب التضاريس اللاطئة ، فعظم أنهار بريطانيا تقريبًا يمر فى مرحلة الشيخوخة .

وقد ساعد الطلب المتزايد على السلع البريطانية من قبل أوروبا القارية وكذلك من العالم الجديد على تطور بريطانيا من الناحية الصناعية ، كما أن هذا التطور نفسه منح بريطانيا فرصًا ممتازة لتأمين السلع المصنوعة لأكثر البلاد الأوروبية ، إذ مدت الثورة الصناعية لنفسها رؤوس جسور لا بأس بها في إنكلترا قبيل نهاية القرن الثامن عشر ، في حين أنها تأخرت عن ذلك التاريخ في معظم البلاد الأخرى .

## ٣ \_ (ب) سيطرة القدرة البخارية بين عام ١٨٤٠ - ١٨٦٠م:

لقد تم استخدام البخار فى العالم قبل عام ١٨٣٠م فى الآلات البخارية الثابتة التى كانت تزود بخزانات لغلى المياه وبكميات كبيرة من الحطب ، إلا أن الفحم ما لبث أن حل بالتدريج مكان الحطب حتى أصبح مادة الوقود الوحيدة .

ولم يكن التصنيع الذي انتشر في أوروبا على نطاق واسع قبل هذا التاريخ قد إنتشر بعد

فى الولايات المتحدة ، إذ تميز التصنيع فيها بقلة عدد العاملين فى المصانع بالنسبة لعدد السكان ، كما أن معظم العال كانوا يعملون فى صناعات معينة كالقطن والصوف والجلود والحديد ، ولذا فقد كانت هذه الصناعات أول الصناعات التي ثبتت أركانها فى الولايات الأمريكية وغيرها من مناطق العالم .

وبعد أن تطورت الآلات البخارية وتحولت إلى مصانع حقيقية لتوليد القدرة ، ازدادت أهمية الآلات البخارية التي أخذت تحظى باهتمام رجال الصناعة بسبب سرعتها وكفايتها ، وهذا ينطبق أيضًا على القطارات البخارية .

ولقد شهدت الفترة الممتدة بين عام ١٨٤٠ ــ ١٨٦٠ فى الولايات المتحدة تغيرات عظيمة فى طريقة عمل المصانع وكذلك فى إنشاء السكك الحديدية وفتح أراضى جديدة للزراعة ، وتسجل هذه الفترة التحول من الاعتماد على دولاب الماء Waterwheel إلى الآلة البخارية التى تستخدم الفحم كوقود ، هذه الآلة التى أصبحت النموذج الرئيسى المستعمل فى مصانع توليد القدرة Powerplant .

وتبدى هذا الاتجاه الجديد واضحًا فى اختفاء طواحين الهواء الصغيرة وحلول مصانع كبيرة لتوليد القدرة محلها ، وأخذت القدرة المائية تدَعم بكميات كبيرة من القدرة البخارية .

ولقد كان اتساع الزراعة فى الأراضى الجديدة نتيجة حتمية لتدفق الفلاحين من أوروبا إلى أراضى الميعاد الجديدة ، والطلب المتزايد على المحاصيل الزراعية الأمريكية فى البلاد الأوروبية ، وكذلك عن استعال الآلة البخارية لتسيير قطارات السكك الحديدية .

وأسهم إتساع الزراعة وانتشارها فى زيادة التصنيع بسبب ما تطلبته الأعال فى المزارع من مواد أولية معدنية وغيرها ، وكذلك تزايد البشر بالتوالد وبالهجرة الخارجية الذى أوجد أسواقًا جديدة كبيرة متزايدة النمو للسلع الاستهلاكية .

وقد نشأ من نم شيء شديد الجدة في كثير من المناطق ، إذ أخذ الناس يرون أن الزراعة قد أضحت قليلة الجدوى عمومًا بالنسبة للصناعة ولذلك فقد أخذ الكثير من الفلاحين يهجرون الأرض ويتحولون إلى الصناعة ذات المورد الثابت نسبيًا وخاصة فلاحو الأراضي الفقيرة ، وكان من نتيجة استخدام الفحم أن انتشرت أعال التعدين على نطاق واسع في معظم البلاد الآخذة بالتطور.

## Capital Investments : اهمية رؤوس الأموال والأموال الموظفة

لا يمكن بالطبع أن ننسب التغيرات الكبرى التى بحثنا عنها قبلاً والتى طرأت على الصناعة إلى توفر أنواع معينة من منابع القدرة فقط ، إذ أن مثل هذه التغيرات لم يكن من الممكن حدوثها لولا توفر رؤوس الأموال التى مولت المصانع والسكك الحديدية التى ازدادت أعدادها بسرعة كبيرة.

ولقد استخدمت رؤوس الأموال القليلة التي تجمعت من التجارة البحرية أول الأمر في تمويل المشاريع الصناعية في أوائل القرن التاسع عشر ، فأعطت عائدات جزيلة ، وهذا ما شجع الصناع على الاقتراض من مصادر ما وراء البحار ، فتقدم الممولون الأوروبيون لتأمين المال اللازم للصناعات الناشئة بفوائد معتدلة معقولة بعد أن أخذوا الضهانات الضرورية كما عمل إنتاج الذهب في ولاية كاليفورنيا بعد عام ١٨٤٨ على تأمين رؤوس الأموال اللازمة خلال الجزء الأخير من هذه الفترة وبذلك توفر المال اللازم وانخفضت فوائد القروض إنخفاضًا كبيرًا فأسهم هذا الأمر بالإضافة إلى توفر المواد الأولية في التشجيع على اقامة صناعات جديدة في أمريكا ، كما أسهم توسع الأسواق في نمو صناعات التصنيع بسرعة كبيرة Manufacturing Industrics .

وقام إنسان ذلك العصر بما عليه ، فاخترع نماذج محسنة للآلات التي كانت موجودة لديه ، رغبة منه في توفير العمل saving لأن ندرة العمل تجعل منه شيئًا مكلفًا . لذلك أخذ الإنسان يسعى إلى استغلال العمل إلى أقصى حد ممكن ، ومن هنا نشأت بواعث الإختراعات .

وعملت الاختراعات الأمريكية والأوروبية معًا وبشكل فعال على الترويج للتقدم الصناعى ، وقد كانت المكافآت الكبيرة التى منحت لعباقرة المخترعين باعثًا ومشجعًا لهم على الاستمرار فى تحسين الآلات وطرق الاستغلال وبالتالى على استمرار التقدم الاقتصادى .

وأصبح الفحم والبخار حوالى عام ١٨٦٠ ، مصدرين هامين لا يمكن منافستها فى مملكة القدرة التطبيقية applied power ، بعد أن هزما جميع المحروقات الأخرى فى حقل الصناعة ، ولم يكن البترول والغاز والكهرباء قد ظهرت للوجود بعد .

ولقد أدى الاعتماد على الفحم والبخار إلى تقدم الثورة الصناعية تقدمًا هائلاً في

الولايات المتحدة الأمريكية . هذا التقدم الذي رافقه توسع زراعي عظيم لم يعرف له التاريخ مثيل من قبل .

## ٣ ـ ( د ) سيادة البخار وظهور الكهرباء ١٨٦٠ ـ ١٩١٠م

لقد تميزت هذه الحقبة من الزمن بتطور إقتصادى كبير ، إذ ازداد عدد السكك الحديدية التي أقيمت في كل مكان تقريبًا بقروض من الدولة ، وزالت معها معالم الحدود التي كانت قد فرضت قبلاً على المنطقة الزراعية بعد أن تم الاعتماد على تربية الأبقار وطرق الزراعة الجافة والرى ، هذا الاعتماد الذي حول السهول شبه الجافة إلى أراض مزروعة وأدى بالتالى إلى إنتشار مراكز تربية الماشية في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي تصلح لها والتي تقدر مساحتها بثلاثة ملايين كيلو متر مربع

وقد أدى إتساع المنطقة المأهولة ذات الشروط المناخية المتنوعة والترب والموارد الطبيعية المختلفة ، وكذلك إزدياد السكان بسرعة كبيرة نتيجة تدفق المهاجرين من الخارج إلى وجود جو ملائم للانتاج والتجارة . كما أن غياب (زوال) الحدود الداخلية بين الولايات قد شجع على الاهتمام بالنشاطات الأكثر ملاءمة لظروف كل منها وبالتالى أسهم فى زيادة تبادل السلع والمنتجات الفائضة بين هذه الولايات . إلا أن أكبر وأعمق تبديل من الناحية الاقتصادية والاجتماعية كان التوسع الصناعى الكبير الذى جرى فى هذه الحقبة .

أما الغرض الأساسي من زيادة التصنيع فقد كان تأمين الطلب المتزايد على السلع للمناطق الآخذة بالتوسع والامتداد بسبب الإعار الجديد ، لذلك قلما وجد الصناع فاتضًا لديهم يمكنهم تصديره إلى خارج البلاد أثناء فترة النمو هذه .

ولكن هذا التطور الصناعى لم يرافقه أول الأمر أى تطور فى القدرة المستعملة ، فقد كان البخار ذو القدرة الحركية الضعيفة نسبيًا يُستعمل حيث يولد ، وكان من المفروض أن تقام خزانات التسخين بالقرب من المصانع ذاتها يمكن نقل القدرة البخارية المولدة إلى الآلات التي كانت تدار بالاقشطة .

إلا أن حدثًا مهمًا برز في هذه الفترة بالذات ، وهو اعتبار البترول منبعًا جديدًا آخر للقدرة ، إذ أخذ إنتاجه يتسع ويزداد بعد أن تم حفر أول بثر من آبار البترول بواسطة الكولونيل دريك Drake قرب بلدة تيتوسفيل في بنسلفانيا عام / ١٨٥٩ /م. ثم بدأ استخلال حقول النفط البعيدة بعد عام / ١٩١٠ /م. وكان إدخال البترول واستعماله تطورًا

عظيمًا وفريدا إلا أن التطور الجوهرى البعيد المدى الذى بدأ فى نهاية هذه الفترة كان الاستفادة من الكهرباء . وعلى الرغم من أن الكهرباء كانت قد عرفت منذ عهد أدبسون الذى ابتكر النور الكهربائي الوهاج عام / ١٨٧٩ /م إلا أنها لم تنتشر كوسيلة للإنارة انتشارًا كبيرًا إلا بعد عام / ١٩١٠ / . ولقد اقترن انتشار الكهرباء باستعال العنفة والأسمنت العادى الذى استعمل فى بناء السدود ، مما أدى إلى تجديد (استعال) القدرة الماثية وتطوير استغلالها على نطاق أوسع من ذى قبل ، ثم أضحت الكهرباء بالتدريج شكلا من القدرة المفيدة للصناعة . وقد جرى استغلالها فى القسم الأول من القرن العشرين بسبب مرونتها التى تزيد على مرونة القدرة البخارية للأغراض الصناعية إلى جانب البخار وذلك فى المناطق الآهلة بالسكان التى يمكن إيصال الكهرباء إليها بسعر رخيص .

ونتيجة لما تقدم فقد تمركزت الصناعة في بعض البقاع دون غيرها لوجود البخار والكهرباء معًا .

## ٣ ـ (هـ) عصر توزيع القدرة من ١٩١٠ حتى اليوم .

مال التطور الصناعي حتى حوالى عام ١٩١٠ إلى إيجاد مراكز صناعية صغيرة تتجمع بإفراط حول نواة من القدرة المتوفرة ، وضمن الأسواق الكبيرة أو بالقرب منها . ولكن بعد أن أضحى أول نقل بعيد المدى للقدرة في السنوات التي تلت عام ١٩١٠ أمرًا بمكنًا وعمليًا ، وتبعه ازدياد سرعة نقل البترول الخام من المناطق النائية ، وكذلك نقل الغاز الطبيعي ، فقد مالت الصناعة إلى التوزع والتباعد .

ولقد بدأ مع عام ١٩١٠ مد شبكات كثيفة من خطوط الكهرباء ذات التوتر العالى التى أمكن عن طريقها توزيع القدرة الكهربائية فى كثير من أنحاء العالم ، كما جرى تمديد شبكات كثيفة من الأنابيب الفولاذية لتسهيل نقل وتوزيع وتخزين المنتجات النفطية .

ولقد مكنت سهولة توزيع القدرة والمواد المولدة لها من تباعد المراكز الصناعية التي كانت تتمركز فيما مضى حول مكان وجود القدرة ، وكذلك من إيقاف تحشد السكان غير الملائم وبالتالى إلى رفاه الإنسان ورفع مستوى المعيشة على العموم .

ولقد جرت تبدلات أخرى هامة وعميقة بعد هذا التاريخ ، منها استفادة العالم لأول مرة من الشاحنات والسيارات ، وكذلك استعال الطائرات كوسيلة لنقل الأحمال والناس ، ثم البدء بالخطوة الأولى في الانتفاع بالطاقة النووية .

ولا يمكن لنا حتى الآن الجزم بالآثار التي ستنجم عن استعمال هذه الطاقة ولكن من المحتمل أن تسمح النتائج النهائية بإزدياد انتشار وتوزع المنشآت الصناعية.

3 \_ الموارد الأساسية والضرورية للتقدم الصناعى : يوم نجح الإنسان فى الحصول على منابع كبيرة للطاقة الطبيعية ، فتح الطريق أمامه إلى حذف الكثير من متاعبه . ولا يعنى هذا أن الإنسان قد أعنى نهائيًا من العمل ، بل إن عمله أضحى يقتصر بصورة مبدئية على إدارة النشاط الآلى بدل أن يكون هو نفسه مصدر القدرة الأساسي .

إن تحرير الإنسان من النصب والعجز اللذين كانا يميزان إنسان العصور الغابرة ، وإحراز مردود عال بالنسبة للفرد ، هي ولا شك ثمار اقتصادنا الحاضر أي اقتصاد الآلة ــ القدرة .

وإن الاستفادة من منابع الطاقة الكبيرة ، كالفحم والبترول والغاز الطبيعى والقدرة المائية ، والانتفاع المحتمل من الطاقة النووية فى المستقبل القريب على أسس المزاحمة التجارية ، شيء أساسي لهذا الاقتصاد . وبواسطة الطاقة المستخرجة من هذه المنابع التي تحول إلى قدرة تستخدم في سبيل تصنيع المواد الأولية عن طريق الآلة أمكن اختصار الزمن الذي كان يتطلبه تصنيع أى حاجة من الحاجات .

ومن المتوقع إدراك أوج التقدم المادى فى الوقت الملائم إذا استمر هذا الاتجاه شريطة حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى تنجم عن هذا التقدم وتلازمه . ومن أجل الوصول إلى ذلك يتحتم علينا أن نسخر جميع القوى المتوفرة بأشكالها العديدة لكل إنسان فى كل مكان من العالم ، وإذا أمكن تحقيق هذا الأمر ، فإنه يمكن عندئذ أن نقول بحق أن الطاقة المتوفرة والمطبقة والموزعة قد حررت الإنسان فعلا بإسهامها فى تأمين غذائه وثيابه ومأواه ووسائل راحته وحتى كالياته ، بحيث لا يتبقى بعد ذلك إنسان يدعى الانتساب إلى طبقة الأغنياء المرفهين ، هذه الطبقة التى كانت تخص نفسها يومًا بكل شيء .

وللاستزادة فى البحث عن معادن القدرة الرئيسية سنعمد إلى بحثها بالتفصيل فى فصول مقبلة ، كما أننا سنعمد إلى تخصيص هذا الجزء من الكتاب أيضًا لدراسة الفلزات الأساسية والموارد المعدنية الأخرى .

الفصل الثاني

القدرة المائية (الفحم الأبيض)



نعجب عادة بالغيوم بسبب تغير أشكالها المستمر . أو لأنها تذكرنا بالمراكب الشراعية التي تدفعها الرياح القوية المثابرة إلى مقاصدها . إلا أن منتهى العجب يبدو باعتبارها أهم وسيلة للنقل عرفها الإنسان . تحتوى الغيوم على كرات صغيرة جدًا (مستدقة) من الرطوبة المكثفة الناتجة عن بخار الماء غير المرئى الموجود دائمًا فى الحواء . وتحمل الرياح عادة كميات كبيرة من الرطوبة على شكل بخار أو غيوم إلى مسافات بعيدة حيث تتكاثف على شكل مطر أو ثابح أو برد فى الأماكن التي تكون فيها الأحوال الجوبة ملائمة للتكاثف .

ويتبخر قسم كبير من الرطوبة التى تسقط على الأرض ولكن القسم الأعظم منها يتسرب عبر الطبقة السطحية . وتشير التقديرات المستندة إلى دراسات ميدانية واسعة إلى أن ٣٠ إلى ٥٣٪ من المطر الحاطل يتحول إلى جداول مائية وسواقى جارية وأنهار . بينا تمتص جذور النباتات المختلفة جزءًا من الماء المتسرب عبر الأرض . وما تبقى فإنه يتسرب إلى ما تحت الطبقة السطحية لينضم إلى طبقة المياه الموجودة تحت الأرض التى يستفاد منها فيا بعد كمنبع لمياه الشرب أو المياه التى تستعمل فى الأغراض الصناعية والزراعية .

ويتجمع قسم من المياه الجارية على السطح فى بحيرات مختلفة الحجم وعلى ارتفاعات مختلفة . ويساعد هذا الأمر على إنماء القدرة المائية إذ يمكن من استعالها والإفادة منها فى الأغراض المحلية والصناعية .

وعلى الرغم من أن الغاية الأساسية لهذا الفصل هي بحث موضوع المياه الجارية باعتبارها مصدرًا هامًا للقدرة ، إلا أنه تجب الإشارة إلى أن المياه قد أضحت سلعة هامة وضرورية للاستعالات المنزلية والصناعية والزراعية والصناعية . لذا فسنعمد إلى بحث هذا الوجه الجديد بصورة موجزة باعتبار أن المياه قد أضحت سلعة اقتصادية .

#### ١ \_ ٢ مسامية الصخور وقدرتها على ترشيح المياه

تتألف طبقة ما من الرمال من حبات صغيرة جدًا من الكوارتز SiO ، ولكن هذه الحبات لا تكون متاسكة تماسكًا كبيرًا بل إنها لتترك بينها مسافات صغيرة دقيقة كالشعيرات تسمى المسامات . وحتى عندما تكون حبات الكوارتز شديدة الإلتصاق بعضها بالبعض الآخر بواسطة ملاط كلسي أو بأوكسيد الحديد أو بذرات الغبار أو أى مادة ملاطية أخرى تجعل منها كتلا تدعى بالحجر الرملي فإن المواد الملاطية نفسها تكون عبارة عن قشرة رقيقة تحيط بكل حبة من هذه الحبات على حده ، وبذلك تظل هناك شقوق شعرية يمكن للمياه الجارية التسرب عبرها .

ولوقيض لأحدنا مثلا أن يسكب بعض المداد أو الماء على قطعة من الحجر الرملي فإنه ليلاحظ بأن هذا الحجر يمتص ما سكب عليه من مادة ، تمامًا كما تفعل قطعة النشاف أو الإسفنج .


والرمال والصخور الرملية على العموم صخور ذات مسام، أى أنها قادرة على المتصاص السوائل، حتى أن الغضار والصفاح لها مسام أيضًا، إلا أن كثرة الجزيئيات نصف المجهرية التي تضمها هذه الصخور تجعل هذه المسام صغيرة جدًا، وفي نفس الوقت تكون هذه المسام ذات عدد كبير جدًا بالطبع. ويمكن للصخور الصلبة القاسية تمامًا كالجرانيت والصخور الاندفاعية الأخرى أن تمسك بالسوائل في الشقوق الكثيرة التي تنتشر فيها وتسمى هذه الشقوق باسم (العقد Joints) وأيضًا فيا يسمى بالشقوق الشعرية (hair cracks). وتتمكن الصخور الكلسية القاسية العديمة المسام كذلك من حفظ المياه في العقد والشقوق الصغيرة التي تنتشر فيها.

أما الصخور المتحولة فبالإضافة إلى إمكانها حفظ المياه فى عقدها العديدة فإنها تتمكن بصورة عامة من امتصاص المياه عن طريق وريقاتها الناجمة عن خاصتها الشيستية التي بحمت عن الضغط الشديد الذى أصابها خلال فترة تحولها.

وهكذا تنفاوت مسامية الصخور أو قدرتها على حفظ المياه تفاوتًا كبيرًا . فالرمال الحرة والغضار يمكنها الاحتفاظ بكميات كبيرة من المياه أما صخر الكوارتز القاسى فلا يمكن له أن يحتفظ إلا بالقليل منها .

ولا تستقر المياه عادة في هذه الفراغات أو الشقوق ، بل تتحرك بسهولة نسبية عبر

الفراغات التى تفصل بين حبات الرمال والصخور الرملية أو خلال العقد الموسعة وبقية الشقوق في الحجر الكلسي (الجيري). وتسمى أمثال هذه الصخور بالصخور المنفِذة. ومن ناحية أخرى تكون حركة المياه بطيئة جدًا خلال الفراغات نصف المجهرية التى تنتشر في الغضار والصفاح، لذلك تسمى أمثال هذه الصخور بالصخور غير المنفِذة. ومن الممكن القول بصورة عملية أن المياه وبقية السوائل كالزيت الخام لا تتحرك ضمن هذه الصخور. ومع أن طبقات الصفاح قد تكون ممتلئة بالمياه إذا ما وجدت في وسط الصخور الرملية مثلا فإن باستطاعتها بصورة فعلية إذا غلفت الحجر الرملي أن تحدد حركة أي سائل قد يوجد في هذا النوع من الصخور. شكل (٣).



شكل (٣) مقطع توضيحي يبين مواقع الطبقة المائية والابار والينابيع .

## ٢ - ٢ موارد المياه الأرضية

من الواضح أنه يسهل الحصول على المياه من الصخور ذات المسام والتي تنفذ المياه إلى داخلها كالحجر الرملي ، بينها يكون من الصعب جدًا الحصول عليها من الغضار والصخور الرخوة . ولهذا السبب تعتبر الرمال والحجارة الرملية أحسن مستودعات لحفظ طبقات المياه ، وكذلك الرمال الناعمة والحصى والكتل المستديرة من الأحجار . ولو ثقبنا طبقة صخرية ووصلنا إلى طبقة من الحجر الرملي نرى أن البئر المحفور قد يمتلئ بالماء الصافي إلى درجة يصل معها للشرب ولاستعال الماء في الأغراض الأخرى (أنظر الشكل ٣) . وقد تمر المياه أثناء تسربها إلى أماكن تجمعها عبر مسارب طويلة وإلى أغوار بعيدة ، فتتصفى بصورة

طبيعية ، وبالطبع إذا كانت الصخور التي تسرب عبرها الماء تضم أكاسيد الحديد يكون عندئذ لهذه المياه طعا معدنيًا ، أما إذا مرت عبر صخور كلسية حلت بعضها وتحولت بذلك إلى مياه عسرة لا تصلح للاستعالات المنزلية ، ولا تستعمل لضررها إلا إذا تمت تصفيتها وفق الأساليب المعروفة . أما الآبار المحفورة ضمن الصخور الرخوة فمن الممكن أن تعطى قليلا من المياه غير الصافية ، ويكون تعويض المياه المسحوبة من هذه الآبار بطيئًا جدًا ، وبكلمة أخرى ، تجف مياه أمثال هذه الآبار بسرعة .

وقد تكون طبقة المياه الأرضية التي يمكن الحصول على المياه منها قريبة من سطح الأرض وقد تقع على عمق كبير ضمن الطبقات الصخرية وفى مثل هذه الحالة الأخيرة نصل إليها عن طريق السير العميق ، إلا أن وقوعها على مثل تلك الأعماق قد يجعل مياهها دافئة فى بعض الأحيان وذلك بتأثير حرارة الأرض الداخلية .

وأحسن مناطق لوجود مياه الشرب هي على الإجال الأراضي التي تتميز طبوغرافيتها بالروابي المحدودبة التي تختزن كميات كبيرة من المياه ، كبعض المناطق في أوروبا الغربية الساحلية التي تحضل على مياه الشرب اللازمة للمدن الكبرى من الروابي الساحلية وكذلك في منطقة الهضاب الرملية في كل من ولايتي نبراسكا والأوريجون في الولايات المتحدة الأمريكية .

## ٣ - ٢ مسوارد الميساه الجسوفية

تعطينا آبار المزارع العادية المياه من طبقات المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض ، أما إذا كانت طبقات المياه عميقة جدًا فمن الضرورى حفر الآبار للوصول إليها ثم سحب المياه منها .

وفى كثير من الأحيان ترتفع المياه إلى سطح الأرض ضمن هذه الآبار بتأثير ضغط طبقات المياه الداخلية بعد السير العميق ومثل هذه الآبار ندعوها عادة بالآبار الارتوازية (١)، ولكن هذا لا يتطبق على جميع الآبار فعلا، إذ كثيرًا ما نضطر إلى استعال المضخات لرفع المياه من أكثرها. ومثل هذه الآبار تحفر عادة للاستفادة منها في تأمين المياه للمدن الصغيرة وللأغراض الصناعية وأغراض الرى أيضًا.

<sup>(</sup>١) نسبة إلى منطقة إرتوا في فرنسا حيث ترتفع المياه ضمن الآبار المحفورة .

وعندما تتسع المدن وتمتد مساحاتها ويزداد سكانها وبنتيجة استعال الآلات والمخترعات الحديثة فإنها تتطلب كميات كبيرة من الماء ، ولما كانت الآبار الارتوازية والعادية لا تكنى مثل هذه المدن ، لذلك يضطر الناس إلى بناء خزانات لحفظ كميات كبيرة من الماء لتلبية حاجات هذه المدن ، وكذلك يصبح من الضرورى أيضًا جر المياه من الأنهار إلى هذه الحزانات للاستفادة منها .

إن تأمين المياه بكميات وفيرة لشنى الأغراض المنزلية والصناعية وخاصة بعد أن بدأت الكثير من الصناعات الحديثة تستهلك كميات كبيرة من المياه فى عمليات التبريد والأغراض الصناعية الأخرى ، أضحى مشكلة كبرى لا تقتصر على المناطق الجافة فحسب وإنما أيضًا مشكلة تتطلب حلا فى المناطق الرطبة المكتظة بالسكان ، إلا أن حدة المشكلة تظهر بلا شك فى المناطق الجافة أكثر منها فى المناطق الرطبة وذلك إذا ما وجدت مدن مكتظة بالسكان فى هذه المناطق الأخيرة نتيجة النمو الصناعى .

#### ٤ - ٢ المحارى المائية كمصدر للقدرة

استعملت السواقي والجداول الصغيرة منذ أقدم الأزمنة كمصدر للقدرة. فقد تعلم



شكل (٤) طاحونة ماء قديمة مثيلاتها ظلت تؤمن القدرة للمصانع في العالم حتى بعد عام ١٩١٥

الإنسان أن يَصنع دولابًا دائريًا يدار بالمياه ويستفاد منه في توليد القدرة ، وقد تطلب هدا بلا شك استمرار جريان الماء بصورة منتظمة . شكل (٤) . ولهذا السبب بالذات لجأ الإنسان قديمًا إلى بناء خزانات صغيرة للمياه بسبب عدم تمكنه من إنشاء الكبير منها لما يحتاجه إنشاؤها من وسائل لم تكن متوفرة حينذاك . ولهذا السبب أيضًا إنصرف الإنسان إلى الاعتماد بشكل كلى تقريبًا على الفحم الحجرى كمصدر للقدرة مع ظهور المحرك البخارى ، باعتبار أن الفحم بسبب وفرته يقدم مصدرًا أقوى للقدرة التي يحتاج الإنسان الها .

... الا أن الاختراعات التي تلت عصر الفحم الحجرى وخاصة منها ما يتعلق بالكهرباء قد حولت بعصي سحرية القدرة المائية من قزم إلى مارد جبار وأهم هذه الاختراعات كانت :

- (۱) اختراع العنفة الماثية (التوربين) التي مكنت من استعال كميات كبيرة من المياه ورفع الماء إلى ارتفاعات كبيرة سمحت بزيادة ضغط المياه المحصورة فوق ريش (شفرات) العنفة.
- (ب) إختراع المولد الكهربائي (الدينمو) الذي مكن من تحويل الماء الساقط من المرتفعات العالية إلى كهرباء.
- (ج) اختراع الأسمنت البورتلاندى الذى مكن الإنسان من بناء السدود التى ترتفع مئات الأمتار وتمتد على عدة مئات من الأمتار أيضًا ، وبهذه السدود تمكن الإنسان من أن يسيطر على كميات أكبر من مياه الأنهار التي كانت تذهب مدرًا واستخدمها في عدة مجالات .

وبنتيجة هذه الاختراعات أضحت القدرة الكهربائية ذات مكانة مرموقة في أغلب البلاد الصناعية خلال الخمسين سنة الماضية .

## (١) خصائص الجارى الصالحة لتنمية القدرة المائية.

تتوقف القدرة المتوفرة فى المياه الجارية على كمية تلك المياه وعلى سرعة جريانها. وسرعة الجريان تتوقف بدورها على درجة انحدار الجدول أو المجرى المائى . فنهر المسيسبى مثلا فى مجراه الأدنى يكون ذا انحدار بسيط ولذلك تكون سرعة جريانه بطيئة ، ونتيجة لهذا فهو لا يقدم إمكانات كبيرة لانماء القدرة المائية فى أجزائه هذه ، خلافًا لما هو عليه الحال مع نهر

كولومبيا الذى يتميز بانحدار مجراه الشديد نسبيًا. وبالقرب من المنحدرات العالية حيث تتشكل الشلالات ومناطق الإسراع، وفي الأماكن التي تتراوح فيها درجة الانحدار من انحدار قوى إلى انحدار عامودى، تقع أنسب المواقع لتطوير وتوليد القدرة الكامنة في المياه. ويتوجب على معامل توليد القدرة المائية عمليًا أن تكون قادرة على مواجهة أكبر الأعباء التي قد تطلب منها، إضافة إلى إمكانها توليد تيار كهربائي دائم ومستمر وباستطاعة ثابتة كل أيام السنة.

وتكمن المشاكل الرئيسية في مشاريع تطوير القدرة المائية في المحافظة على قدرة ثابتة . طالما أن معظم الأنهار تتعرض لتقلبات كبيرة في ارتفاع وانخفاض منسوب مياهها من فصل لآخر . إذ أن بعض الأنهار كنهر الميسوري مثلا تسجل فرقًا بين ارتفاع وانخفاض منسوب مياهها يزيد على ستة أمتار خلال فصول السنة المختلفة .

## (ب) نظام النهر:


إن مراقبة كمية (غزارة) المياه الجارية في نقاط معينة من النهر من يوم لآخر ذات فائدة عملية كبيرة. فني الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم المتقدم التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على توليد الكهرباء من المجارى المائية تتم هذه المراقبة بواسطة آلات اتوماتيكية تسجل كميات المياه الجارية بصورة آلية . ونتيجة لمثل هذه المراقبة خلال مدة طويلة \_ عدة سنين مثلا \_ يكون بالإمكان حساب المعدل الوسطى لطبيعة جريان المياه في النهر ، وحساب مقدار الزيادة أو النقصان ، وكذلك سرعة جريان المياه وكمية المياه الجارية في جميع أشهر السنة وفي نقاط متعددة على طول مجرى النهر . وكلما طالت مدة المراقبة كلما كانت المعلومات التي تحصل عليها أدق وأصح ويمكن الاعتماد عليها .

إن معرفة سرعة جريان المياه فى نقطة معينة على النهر وكمية المياه الجارية وكذلك معدل التقلبات ، كل ذلك ضرورى قبل القيام بالمشاريع المتوخاة للإستفادة من القدرة المائية . ومثل هذه الدراسة أو المراقبة سبن لنا الأعمال الضرورية التي يجب علينا أن نقوم بها قبل أن نتمكن من استغلال القدرة المائية الكامنة ، من مثل بناء السدود ، وارتفاعاتها اللازمة وأطوالها وغير ذلك من الأعمال .

ويؤثر مناخ المنطقة وطبيعتها الطبوغرافية والغطاء النباتى الذى يغطيها كثيرًا على كميات المباه الجارية وعلى تقلباتها خلال أشهر السنة . وبمعنى آخر كميات الأمطار الهاطلة وتوزعها على أشهر وفصول السنة ودرجة انتظام هطول الثلوج ووجود الجليد على قمم الجبال العالية وموسم ذوبانها ودرجة تغذية النهر بمياهها وطبيعة الأراضى التي تمر فيها الأنهار من سهول إلى مناطق جبلية جرداء إلى جبال مشجرة إلخ ... كل هذه الأمور تؤثر تأثيرًا بالغًا على إمكانية الاستفادة من المجارئ المائية أو عدم الاستفادة منها .

# ٥ ـ ٢ آلية إنماء القدرة المائية

من الضرورى تحقيق استقرار فى تدفق مياه الجداول لتأمين تجهيز طاقة هذه الجداول ويحويل هذه الطاقة بصورة اقتصادية إلى قدرة . ويتم هذا الاستقرار ببناء السدود التى يرتفع بعضها مئات الأمتار فى بعض الحالات شكل (٥) ، تلك السدود التى تختزن فى المساحات




١. الحزان
 ١. الفناة الموصلة
 ١. مصنع التوليد
 ١. المياه بعد خروجها

شكل (٥) . الخزان ومصنع التوليد

الواقعة خلف جدرانهاكميات وفيرة من المياه يمكن الاعتماد عليها طيلة أيام العام بغض النظر عن نقص أو زيادة التهطال الموسمي .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٦) منظر لأنابيب المياة الهابطة من السد لتوليد القدرة في أسفل الوادي في إحدى الولايات الأمريكية.

وتؤخذ المياه عادة من رأس السد إلى المحطة (توليد القدرة) المقامة بالقرب من أسفل جدار السد أو ربما تدفع بواسطة المضخات من مستودعات التخزين عبر قنوات ذات انعدارات شديدة حتى تصل إلى مصبات ذات ارتفاع مناسب وفي كلتا الحالتين تجر المياه إلى فوهات Penstocks حادة الزوايا وشديدة الإنحدار باتجاه العنفة المائية أو التوربين. ويسبب ضغط الماء على فراشات العنفة المائية دورانها الذي ينقل إلى مولدات (دينمو) نتوليد الطاقة الكهربائية.

وتكون فتحات الأقنية الخارجة من السد سواء كانت عامودية أو منحنية أكثر عرضًا هنا من فوهاتها . وهي تبنى على هذا الشكل حتى لا يؤثر اضطراب المياه السطحية المخزونة في السد على ضغط المياه عند خروجها من الفوهات إلى العنفات المائية . وهذا أمر ضرورى جدًا لضمان توليد تيار كهربائي ذي استطاعة (قدرة) ثابتة .

ويقدر ضغط الماء بالبوصة المربعة . بـ ٤٣٣. وليبره للقدم ، على مسافة عمودية من المجرى . من سطح الماء إلى نقطة دخول الماء في العنفة المائية .

وحيث تولد القدرة بالقرب من شلالات المياه ، تؤخذ المياه إلى الخارج مسافة ما قبل وصولها إلى الشلال ، ثم تعاد بقنوات إلى مجار خاصة تقود إلى محطات توليد القدرة المقامة بالقرب من قاع الخانق Gorge الذي يوجد بصورة عامة أسفل أكثر الشلالات الكبيرة .

وفى شلالات نياجرا حيث ولدت القدرة بهذه الطريقة قامت الشركات العديدة بإنشاء قنوات آخذة طويلة وأنفاق صخرية كثيرة لجر المياه إلى فوهة الانطلاق Penstock . ولكن مما يؤسف له حقًا هو أن تحويل المياه قبل وصولها إلى الشلال يؤثر كثيرًا على جال هذه الشلالات كما هو الحال في شلالات نياجرا . ولكن بالإمكان مع ذلك إقامة منشآت تحقق كلتا الحاجين أي توليد القدرة والحفاظ على جال الشلالات الطبيعي .

وفى البقاع الجبلية التي تشابه الجبال الألبية ، تؤمن الجداول تدفقًا مائيًا ثابتًا إلى حد ما من الثلوج الدائمة وحقول الجليد التي توجد في مناطق القمم ، وتسمى أمثال هذه الحقول الثلجية في كثير من الأحيان (الفحم الأبيض). هذا التعبير الذي اتسع حتى أضحى بدل على الطاقة الكهربائية .

إلا أن معظم الجداول الجبلية تكون صغيرة نسبيًا ، لذلك يتمكن الإنسان بسهولة كبيرة من إقامة خزانات لخزن المياه في أقسامها العليا ، كما أن شدة انحدارها تمكن الإنسان من استخدام الضغط الذي ينجم عن انحدار هذه الجداول من الإرتفاعات الكبيرة ، في التعويض عن قلة غزارتها . وتوجد في جبال الألب والجبال المشابهة لها بعض المواقع التي ينحدر منها الماء من ارتفاعات تزيد على ١٠٠٠ ـ ، ١٥٥ عبر فوهات الانطلاق قبل أن يصل إلى العنفات المائية المقامة في أسفل السد .

ولكن عندما يتدفق جدول عريض عبر واد ضيق وسحيق (نسان أن يمكن للإنسان أن يقيم شلالات اصطناعية . وهذا هو حال سد هوفر فى وادى نهر كولورادو الذى يرتفع إلى مترًا فوق قاع الوادى وبمتد من طرف الوادى إلى طرفه الآخر حاجزًا وراءه بحيرة واسعة من الماء ، وبهذه الطريقة يمكن الحصول على رفع فى مستوى المياه إلى قرب مستوى حائط السد بالإضافة إلى تأمين كميات كافية من المياه لملء عدد من فوهات الإنطلاق .

وتكون الجداول في البقاع المنخفضة عادة بطيئة وعريضة ، ولكنها على الغالب تحمل كميات وفيرة من المياه ، إلا أن الإنسان لا يتمكن من رفع مستوى المياه إلى ارتفاعات

عالية ببناء السدود على مثل هذه الأنهار، ولو أن حجم المياه الكبير يعوض عن انحفاض السقطات القليلة الارتفاع، وأمثلة عن مثل هذا النموذج نجدها فى سد (كيوك Kock) المقام على نهر المسيسبى الأدنى وغيره من الأنهار.

إن هذا النمط من الإنماء الكهرمائي يكون عادة مكلفًا بالنسبة لوحدة القدرة المنتجة إلا إذا رافق ذلك استعالات عديدة أخرى للمياه التي يحصرها السد . كالملاحة والرى وضبط الفيضانات .

ولما كانت هذه الأغراض لا تتحقق في كل مكان لذلك كان مثل هذه السدود في العالم محدودًا نسبيًا .

## ٦ - ٦ التوزع الجغرافي للقدرة المائية

يتم التوزع الجغرافي لهذه القدرة على أساس المناطق المناخية ولهذا سنعرض إلى هذه المناطق لنقف على مدى غناها بهذه القدرة.

١ ــ المنطقة الاستوائية : تعتبر هذه المنطقة بانتظام أمطارها اليومية التي تزيد على المترين في العام من أغني مناطق العالم بالقدرة المائية وخاصة الجبلية منها حيث تتوفر غزارة المياه وشدة الإنحدار وأهمها :

#### (١) حــوض الكونغــو:

ويقدر ذخره بـ ٢٥٪ من القدرة المائية فى العالم وأهم المجارى هنا هى الكونغو بشلالاته وروافده وخاصة الأوبانجى .

### (ب) حوض البرازيل:

وهو أقل أهمية من حوض الكونغو ويقدر ذخره بـ ١٥٪ من ذخر العالم رغم غزارة نهر الأمازون وفروعه وذلك بسبب استواء أرض هذا الحوض .

#### (جـ) جـزر الهـند الشـرقية :

وهى قليلة الأهمية من حيث ذخرها المائى وذلك راجع إلى طبيعتها الجزرية المتطاولة وسطحها البركاني الذي يؤدي إلى قصر مجاريها المائية. ٢ ــ المناطق المدارية: تفيض أنهار هذه المنطقة صيفًا أى فى موسم هطول الأمطار وتقل مياهها فى الشتاء أى فى فصل الجفاف، وهذا يجعل استغلالها أشد صعوبة من استغلال المجارى الاستوائية، بل قد يقتصر على الفصل الممطر، ويقدر ذخرها المائى.
بما لا يزيد على ٢٠٪ من الذخر العالمي .

# ٣ ـ المناطق المعتدلة : وهي تضم نماذج مناخية متعددة أهمها :

## (١) المنساخ المحيسطي :

ويمتاز بأمطار سنوية منتظمة وفروق حرارية ضئيلة ، ويندر أن يحصل فيه التجمد شتاء ، يضاف إلى ذلك كثرة السلاسل الجبلية ذات الانحدارات الشديدة في المناطق التي يسود فيها هذا المناخ كما هو الحال في النرويج وإيكوسيا وسواحل ألاسكا الغربية والتشيلي في أمريكا الجنوبية .

### (ب) المناخ القارى:

وَبحد من الاستفادة من قدرته المائية أمران: قلة غزارة المجارى المائية بسبب قلة الأمطار الصيفية خاصة التي لا تزيد كميتها على (٥٠٠م)، ثم تجمد مياه هذه المجارى في فصل الشتاء.

## (ج) المنساخ المتوسسطي :


وهو الآخر قليل الفائدة بسبب قلة كمية التهطال السنوى وعدم انتظام توزعه ، وأيضًا بسبب جفاف الصيف وطوله .

# ( د ) المنساخ الجبسلي :

وهو قسمان يحتويان معًا على حوالى ٣٥٪ من الذخر العالمي للقدرة المائية وهما : أولا : مناخ الجبال القليلة الارتفاع والخالية من الجموديات ، وتفيض أنهارها في الربيع خاصة حين تذوب الثلوج في (أوروبا الجنوبية).

ثانيًا: مناخ الجبال العالية التي تغطيها الجموديات وتفيض أنهارها في الربيع والصيف حيث تذوب الثلوج أولا ثم قسم من الجموديات في الصيف ثانيًا، وتشح مياهها في الشتاء حيث تهطل الثلوج بدل الأمطار (أوروبا الوسطى، الألب، وفي روسيا، القفقاس، وهمالايا في الهند).

٤ ــ المناطق الصحراوية والقطبية: تتصف مجارى هذه المناطق بعدم الانتظام، فهى جافة أكثر أيام السنة فى الصحارى، ومتجمدة معظم الفصل البارد فى المناطق القطبية ولذلك تعتبر من المناطق غير الصالحة للاستثار شكل (٧).



شکل (۷)

شكل (٧) جدول يبين القدرة المائية المستغل منها وغير المستغل بالاف الميغاوات

# ٧ - ٢ إنماء القدرة المائية في العالم

1 - فى الولايات المتحدة الأمريكية: لعبت القدرة المائية قبل عهد الاستقلال دورًا هامًا فى هذه البلاد، وبصورة خاصة فى منطقة إنكلترا الجديدة حيث تنتشر منطقة تعرّضت للجليديات غنية بالبحيرات والشلالات الصغيرة ومناطق الإسراع والأنهار ذات الأنظمة النهرية المنتظمة.

وكانت معظم الطواحين ومصانع نشر الأخشاب تدار بالقدرة المائية مباشرة حتى أن منافيخ الحدادين كانت في كثير من الأحيان تدار بالقدرة المائية التي تَصب من ارتفاعات كبيرة.

أما فى المستعمرات الجنوبية البعيدة فقد كانت الأوضاع الطبيعية غير ملائمة لإنماء الطاقة المائية ، فالأنهار أكبر ولكن جريان المياه فيها كان أكثر عرضة للتقلبات ، ونتيجة لذلك لم تحظ الطاقة المائية فى الجنوب بنفس الأهمية التي كانت لها فى إنكلترا الجديدة فى الشهال .

ثم استغِلّت الشلالات بعد ذلك وكذلك المياه المنحدرة من المرتفعات في توليد القدرة لتشغيل المعامل ، وأسهمت في التصنيع الأولى في ذلك الجزء من العالم الجديد .

ولكن مع إدخال القدرة البخارية التي اعتمدت على الفحم قلت أهمية القدرة المائية وظلت قليلة الأهمية مدة تزيد على نصف قرن ، ولكن منذ عام ١٩٠٠م قامت صناعة القدرة المائية الحديثة التي ارتكزت على توليد الكهرباء وتقدمت بخطى سريعة . وقد بلغنت القدرة المائية المستغلة في الولايات المتحدة عام ١٩٢٠م حوالى ٤ ملايين كيلوات ثم ازدادت حتى بلغت ٣٣ مليون كيلوات عام ١٩٦٠م ومع هذا لا يشكل هذا الرقم إلا ٤٪ من مجموع القدرة المستخدمة في الولايات المتحدة بما في ذلك محروقات السيارات . أما إمكانيات البلاد فتريد في الحقيقة على ثلاثة أمثال هذا الرقم إذا أخذنا بعين الاعتبار متوسط الغزارة وهذا يدل بلاشك على أن القدرة المائية لن تتمكن حتى ولو استغلّت تمام الاستغلال من تأمين أكثر من جزء صغير من حاجة الولايات المتحدة إلى الطاقة .

## مناطق إنماء القدرة المائية:

تقع أهم مناطق توليد القدرة في الولايات المتحدة الأمريكية في القسم الشمالي والشمالي الشرقي من البلاد \_ حيث شلالات نياجرا ونهر هدسون \_ من ولاية المين إلى منيسوتا بسبب أنهارها وبحيراتها وكثرة التهطال فيها واكتظاظها بالسكان . لذلك كان استغلال القدرة المائية هنا أكبر منه في الأجزاء الأخرى من البلاد . ولكن الطلب على الكهرباء في هذه المنطقة هو أكبر من الاستطاعة التي توفرها المياه ، لذلك تؤمّن بقية الكهرباء عن طريق معامل توليد البخار التي تعتمد على الفحم الحجرى المسحوق .

وتأتى شلالات سانت أنتونى فى مينابوليس بالدرجة الثانية من الأهمية ، وتستخدم القدرة المائية المتوفرة لتأمين تيار إضافي لمواجهة الحمولات اليومية المرتفعة .

أما المنطقة الأبلاشية التي تمتد من بنسلفانيا إلى ألاباما جنوبًا فتمتاز بقدرة مائية وفيرة

استغلّت لتأمين حاجة هذه المنطقة ذات الكثافة السكانية الكبيرة للكهرباء . وإن ارتفاع الجبال فيها وشدة انحدار مجاربها وكذلك كسيات أمطارها المرتفعة تساعد كلها على إنماء القدرة المائية التي تمس الحاجة إليها . وهنا يقع وادى تِنِسي الذي أقيم عليه سبد من أكبر السدود المائية في العالم ، ومحطة تعتبر من أكبر محطات توليد القدرة في الولايات المتحدة الأمريكية . وإلى الشرق من الأبلاش وعند خط التماس بين منطقة الصخور القاسية (البيدمونت) بالصنخور الرخوة الساجلية ، تقع منطقة من أحسن المناطق لتوليد الطاقة المائية وتدعى بخط الشلالات ، ويمتد هذا الخط من ترنتون في ولاية نيوجرسي عبر بالتيمور وريتشموند إلى كولومبيا وكارولينا الجنوبية وجورجيا . وقد أقيم الكثير من معامل النسيج وغيرها في هذه المنطقة بسبب توفر الطاقة الكهربائية واليد العاملة الرخيصة والمواد الأولية وغيرها في هذه المنطقة بسبب توفر الطاقة الكهربائية واليد العاملة الرخيصة والمواد الأولية والمؤرة والقريبة .

وتقل الأمطار في الجزء الغربي من السهول الداخلية ، حتى أنها لا تتجاوز نصف المتر في السنة ، ولكن هذه الأنهار تتعرض إلى السنة ، ولكن هذه الأنهار تتعرض إلى ارتفاع فصلى في مياهها وغالبًا إلى فيضانات حقيقية .

ويصرف نهر الميسورى وروافده معظم مياه هذه المنطقة ، التي ينبع بعضها من الجبال الصخرية ، وبعضها الآخر من السهول العليا . وقد بدء منذ عام ١٩٤٦م مشروع لإنماء مياه حوض الميسورى ، ومازال العمل جاريًا فيه حتى الآن . والغرض الأساسى من المشروع هو ضبط فيضان النهر بإقامة عدد كبير ولكن صغير من الخزانات ، ثم استخدام المياه المحجوزة لرى المناطق الصالحة لذلك وحاية الأراضي الزراعية المجاورة للحوض من الإنزلاق وتحقيق بعض التحسينات في الولاحة .

وتستخدم معظم القدرة المولدة اليوم في ميكنة الزراعة وتكييف الهواء ورفع المياه من الآبار للرى وللأغراض الأخرى ، بسبب قلة السكان وقلة الصناعات المحلية . وستزيد الاستطاعة الثابتة التي ستنجم عن إقامة هذه السدود جميعًا حتى تتجاوز ٢ مليون كيلوات بعد إنتهاء المشروع مما سيتيح الفرصة لإقامة صناعات عديدة ستعتمد على ما سيتوفر من كهرباء .

إلا أن أهم مناطق القدرة المائية الكامنة يقع فى الشهال الغربى من البلاد ، حيث تتلقى جبال الكاسكاد المواجهة لرياح المحبط الأطلسي تهطالا سنويًا كبيرًا وثلوجًا غزيرة قد يزيد ارتفاعها بعض الأعوام على عشرة أمتار .

وقد تمت إقامة مشروع سد على أهم أنهار المنطقة \_ نهر كولومبيا \_ مما ساعد على توفير كميات كبيرة من القدرة ، وفي هذه المنطقة تكمن ألى القدرة المائية الكامنة في الولايات المتحدة الأمريكية في ولايتي واشنطون وأوربجون . إن قلة أحواض الفحم والبترول في هذا الجزء من الولايات يزيد من أهمية إنماء القدرة المائية .

وتتلقى منحدرات جبال السييرانيفادا فى كاليفورنيا أيضًا تهطالا كبيرًا بعضه يكون على شكل ثلوج شتوية . وعلى الرغم من أن روافد نهرى ساكرامنتو وسان جاكوان صغيرة نسبيًا إلا أن عددها وسرعة انحدار مجاربها يزيدان من إمكانيات هذين النهرين على توليد القدرة . وبسبب تزايد السكان السريع وحاجتهم إلى الطاقة ، تم إنماء مصادر القدرة المائية فى هذه الولاية بنسبة تفوق ما تم فى بقية الولايات المشرفة على المحيط الهادى ، إذ زاد

ما استغِل من قدرة المياه هنا على ٢٨٪ من مجموع القدرة المتوفرة . ولكن ما استغِل فعلا في مجموع الولايات المشرفة على المحيط الهادي لا يزيد على خمس القدرة الموجودة .

ويمر نهر كولورادو فى أكثر الأجزاء جفافًا من البلاد ولكن ذوبان الثلوج فى أعالى الجبال الصخرية يؤمن مياه كافية للجريان . والغرض الأساسى فى معظم الولايات الجنوبية الغربية من إنماء القدرة الماثية هو تأمين المياه لأغراض الرى ، ولكن سد هوفر على نهر كولورادو يعتد من أكبر مشاريع الرى وتوليد القدرة فى العالم . وقد صمم هذا المشروع أصلا لتعديل كميات المياه فى مجرى الكولورادو الأدنى وذلك لتلافى ضياع المياه فى فترة الفيضان ولتأمين المياه لأغراض الرى العديدة طوال العام ولزيادة الأرض القابلة للرى ولتوليد طاقة رخيصة للأغراض المنزلية والصناعية .

٢ ــ إنحاء القدرة المائية في أوروبا: تنتج إيطاليا وفرنسا وسويسرا وألمانيا والنرويج
 والسويد حوالى ثلثى القدرة الكهربائية المستغلة في أوروبا غربى الإتحاد السوفياتي.

ولقد كان انعدام وجود البترول فى إيطاليا من أكبر الدوافع لاستغلال القدرة المائية فيها . ويتلقى الجزء الجبلى من إيطاليا عادة تهطالا لا بأس به وخاصة جبال الألب والقسم الشمالى من جبال الأبنين .

وتوجد مواقع القدرة المائية في إيطاليا في المنطقة الجبلية التي تحيط بوادى البو المصنّع ذي الكثافة السكانية الشديدة. وتعتبر هذه البقعة مثلا ممتازًا آخر عن الحقيقة القائلة إنه بصرف النظر عن كمية القدرة الكهرمائية المتوفرة ، من الضروري دومًا تقريبًا أن يشما

النظام System عددًا من المحطات الكهرحرارية وذلك ليسهل تعديل فيض الكهرباء المولدة.


وتأتى فرنسا بالمرتبة الثانية بين الشعوب الأوروبية فى استغلال القدرة المائية وينتشر الاستغلال الصغير فى كل مكان منها تقريبًا ، إلا أن مناطق استغلال القدرة الكهرمائية الأساسية تقع فى جبال الألب والبرنه ، وعلى امتداد الجداول التى تنبع من الهضبة المركزية التى تتلقى أمطارًا جيدة .

ولقد أدّى نقص الموارد الفحمية الهامة وكذلك الانتشار الواسع للقدرة المائية الكامنة في الأجزاء الجنوبية من البلاد إلى إتساع الاستغلال الإقليمي للقدرة المائية في هذه المنطقة.

وتحتل السويد على ضوء التقديرات الأخيرة المرتبة الثالثة بين الدول الأوروبية بالقدرة الماثية المستغلة فيها ، متقدمة بذلك على النرويج ولكن بفارق بسيط . وقد ساعد السويد على تنمية القدرة الماثية فيها كثرة إمكانياتها وانتشار هذه الإمكانيات المهيئة للاستغلال لأن معظم مجارى مياهها مقطعة بالبحيرات التي نشأت عن الحت الجمودى ، هذه البحيرات التي تقوم بدور خزانات طبيعية للمياه وتؤمن لهذه المجارى غزارة منتظمة .

وتستعمل القدرة المائية المستغلة لتعدين الحديد وفى مصانع الورق فى شمالى البلاد وللتصنيع فى أقصى الجنوب. وأسواقها فى الحقيقة فى متناول اليد، ولكن العقبة الرئيسية التي يجب تجاوزها تكمن فى تشكل الجليد الكثيف فى شمال ووسط السويد خلال جزء كبير من فترة الشتاء الطويل.

وتحتل النرويج المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية فى القدرة الكهربائية المستغلة بالنسبة للفرد ، وهي تعادل تقريبًا السويد فى مجموع القدرة المستغلة شكل (٨) .



شكل (٨) القدرة البيئية المستغلة بالنسبة لالاف الأشخاص

ويساعد على هذا الاستغلال المناخ الشتوى المعتدل الذى ينتشر على طول الساحل الغربى وكذلك التهطال الكثيف على شكل ثلوج فى مناطق المرتفعات الداخلية . ويؤمن هذا التهطال استمرار جريان الجحارى المائية ذات الانحدارات الكبيرة باتجاه الساحل المجاور العميق المحزز (المفرض) .

ولقد اشتهرت النرويج منذ أمد بعيد بانحفاض تكلفة القدرة الكهرمائية فيها ، ويعتبر هذا الأمر من العوامل الاقتصادية التي شجعت على تنمية الاقتصاد النرويجي . وقد ساعد انخفاض أثمان الكهرباء على تنويع الصناعات التصنيعية من مثل إنتاج النيتروجين الصناعي (الأزوت) الذي تتفوق النرويج في إنتاجه كثيرًا على السويد .

وتعتبر سويسرا العضو الثالث بين الدول الصغيرة التي اتسع فيها استغلال الطاقة الكهرمائية . وبسبب نقص الفحم الحجرى فى هذه البلاد وكذلك الكميات اللازمة من المواد الأولية للتصنيع . التفت سكان سويسرا نحو الصناعات التي تحتاج إلى المهارة من مثل تصنيع الساعات والآلات الدقيقة ، هذه الأشياء التي تحتاج إلى كميات قليلة من المواد الأولية ، إلا أن استغلال مهارة الصناع واستعال القدرة المتوفرة والموجهة يجعل لهذه المنتجات أثمانًا مرتفعة .

ومع أن أجزاء عديدة من ألمانيا الغربية غنية بالفحم الحجرى ، لا يزال الناس هناك يجدون استغلال مصادر القدرة المائية ملائمًا من الناحية الاقتصادية . ولكن استغلال هذه المصادر لا يشكل إلا جزءًا ضئيلا جدًا من القدرة المولدة عن طريق الفحم .

ولقد قدرت القدرة المائية الكامنة في الاتحاد السوفياتي على أساس متوسط الغزارة meanflow بـ (٣٧٦) مليون حصان أو ثلاثة أضعاف إمكانيات الولايات المتحدة الكامنة على نفس الأساس.

وتوجد أربعة أخماس هذه القدرة فى الجزء الاستوائى من البلاد ، إلا أنه يجب ألا يغرب عن البال أن قسما من هذه القدرة موجود فى الأنهار التى تتدفق باتجاه الشمال نحو المحيط المتجمد الشمالى ، وهى تتميز باضطراب نظامها ، إذ أنها تتجمد فى قسم كبير من السنة . وقد وصلت الاستطاعة الكهربائية المستخدمة فى أوائل عام ١٩٦٠م أكثر من ١٩ مليون حصان .

ويعتبر نهر الفولجا وهو أعرض الأنهار الأوروبية أكثرها استغلالاً إذ أقيم عايه سدان

عظيان فى كل من فولجوجراد (ستالين جراد سابقًا) وكوببيشيف Knybichev ، اللذين يولدان ٣٠٠ و٣٠١ مليون حصان وذلك بالإضافة إلى عدد من السدود الصغيرة التى ننتج جميعها حوالى خمسى الطاقة الكهربائية المولدة فى الاتحاد السوفياتى .

ويعد بهر النانيبر في الجنوب الغربي من البلاد المركز الثاني للاستغلال الكثيف.

ولقد كان لإنماء الطاقة الكهربائية أهمية خاصة فى البقاح الفقيرة بمصادر الطاقة الأخرى ، كما هو الحال فى كل من مناطق غرنى عبرالقوقاز وآسيا الوسطى السوفياتية والجزء الشمالى الغربى من أوروبا التابع للاتحاد السوفياتي .

وتم إنشاء محطات كبيرة فى سيبيريا مؤخرًا إلا أن بعضها لا زال قيد الإنشاء من مثل محطة نوفوسيبرسك (٥٤٥ ألف حصان) ويراتسك عطة نوفوسيبرسك (٥٤٥ ألف حصان) ويراتسك (٦٫٨ مليون حصان).

ومما لا شك نيه أن رخص تكاليف إقامة محطات توليد القدرة الحرارية وقصر الزمن الذى يتطلبه إنشاؤها وتزايد المتوفر من المحروقات المستحاثة الرخيصة (مناجم الفحم المكشوفة ــ الغاز الطبيعي ، البترول) قد دفع المسئولين في الإتحاد السوفياتي إلى تفضيل إقامة محطات التوليد الكهرحرارية Thermo-elect في الخطة الخمسية الحاضرة نتطوير اقتصاد الإتحاد السوفياتي ، بالإضافة إلى توزع منابع القدرة الآنفة الذكر توزعًا ملائمًا للحاجات المحلية القائمة والأسواق الصناعية في هذا الاتحاد .

وتتميز أوروبا كقارة بتوزع ممتاز لمنابع القدرة فيها ، فالبلاد التي يقل فيها الفحم أوينعدم كإيطاليا وسويسرا أو السويد والنرويج غنية بالقدرة المائية ، فى حين نجد أن البلاد الفقيرة بالقدرة المائية كانكلترا وبولندا وألمانيا تكون غنية بالفحم الحجرى .

أما روسيا فذات احتياطي كبير من الفحم ومن القدرة الماثية الكامنة ، ويصح هذا أيضًا ولكن على مقباس أصغر على كل من أسبانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا .

أما الدول البلقانية فتضم قدرة مائية كامنة لا بأس بها فى أراضيها ، إلا أن ما ينقصها فعلاً هو إنماء هذه القدرة على مقياس واسع .

جـدول يبين القـدوة المـائيـة المهيئة للإستغلال والكامنة في القـارات والـدول الرئيسية (بالميغاوات M W)

القدرة المائية المحادة المقدرة على أساس حسابى وعلى أساس متوسط أساس متوسط المزارة والمردود (٨٪	القدرة الماثية المقدرة والكامنة المردود على أساس ٨٠٪ والوقت ٩٥٪	نسبة القدرة المائية المهيئة للاستغلال من بجموع الطاقة الكهربائية المولدة	الاستطاعة الكهربائية بالميغاوات m w	القارة أو البلد
Y\7,···	۲۵۰۷۷۰	7	71,74.	أمريكا الشمالية والوسطى وجزر .
				الهند الغربية
. 97,7.	. 44,4.	17	۳۸,٦٠٠	الولايات المتحدة
,	٠٣٤,٦٠٠	۸۳	70,710	كندا
. 77,	,١٠٠	1 11	. 1,4	المكسيك
<b>****</b>	, 7	٠٥٠	٠٦,٨٦٥	أمربكا الجنوبية
122,	. ۱۲,	۸۰	٠٣,٨٥٠	البرازيــل
. ۲۱,۳۰۰	٧,٦	٥٢	٠٠,٦٨٨	تشيلي
.,,,,,	۳,۲	٥٥	ه۸ه,۰۰	کولومبیسا ۔
177,700	. 24,40.	٤٠	۸۵,۸۰۰	أوربا (متضمنة آسيا السوفياتية)
,7	,	٧٥	٠٣,٦٠٠	النمسا
4,4	4,7	٤٧	11,411	ا فرنسـا
,	1,٣٠٠	17	۰۳٫۵۰۰	ألمانيا الغربيسة
.17,	٣,٦	VY	17,7	إيطالياً المالياً
۰۱۲٫۸۰۰		4.4	• 4,4 • •	1 1 1
,	· · Y,1 · ·	٧٠	٠ څلار ؛ ٠	, ,
114,		٧٨	٠٨,٣٠٠	1
۰۰۶٫۹۰۰	1.1,2.	1	• 7, 5 • •	The second to the second
٠٦٠,٠٠٠	17,	٧٠	19,111	:
٥٤٨,٠٠٠	151,***	٦٠ -	17,110	أفريقيما ( ه

٠ ٦٣,٠٠٠	٣,٤	غير معروف	٠٠,١٢٠	أنغمولا
. 44,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	٩.	۰۰,۱۵۹	الكامسيرون
122,	• ٧٨,•••	٩.	۰۰,۷٦۳	الكونغو
. 44,	۰۰٣,٤۰۰	٦.	,	أثيوبيــا (الحبشة)
117,011	۰۰٤٫۸۰۰	٠, ٠	11,119	غابسون
	• ١١,٤••	٤٤	٠٠,٠٧٤	مالغاسي (مدغشقر)
117,711	••٧,٦••	11	,	نيجيريا
111,	• • ٣,٧• •	٧٠	١٠٨٠٠	روديسبيا ونياسالاند
۸۱۶٫۲۰۰	187,700	۰۰	70,197	آسيا
104,	****,•••	غير معروف	غير معروف	الصين
.74,	. 70,	44	٠٢,٤٥٠	الحسند
. \a,	••٧,٢••	۳٥	14,	اليسابان
	••1,٨••	غير معروف	1,701	كـوريا ــ الجنوبيـة والشماليـة
•17,	,۲0.	٤١	٠٠,٣٤٦	باكســتان
1.4,7	. ۱۳,0	غير معروف	.,,	أندونيسيا
١٥٣,٤٠٠	•••,,,,	٤٠	٠٣,٦٦٠	أستراليا واقيانوسيا
٠٠٨,٢٢٠	, , , ,	40	٠٢,٠٠٠	أستراليا
,,,	٣,	۸۰	.1,000	نيوزيــــلانده
			1	

#### المصدر:

Young Lloyd L. Summary of developed and potential water power of the U.S.A and other countries of the World, 1955-1962. U.S. Geological Survey circular 483.

## ٣ ـ مناطق إنماء القدرة المائية في العالم:

#### (١) القدرة المائية في آسيا:

تأتى اليابان على رأس الدولة الآسيوية فى تنمية الطاقة الكهرمائية (انظر الجدول ص ٥٤). فقد أقامت اليابان من دواليب المياه Water - wheels والمولدات ما أوصل التيار الكهربائى إلى حد الإمكانات المنتشرة على أساس الحد الأدنى Minimum flow لغزارة المجرى.

وتتضمن العوامل التي أدّت إلى هذا الإنماء الكبير بلاشك ، التهطال الكبير الذي يصيب هذه الجزر وطوبوغرافيتها الجبلية والحاجة إلى القدرة الصناعية ، يضاف إليها همة وحيوبة الشعب الياباني وهذا عامل يجب ألا يغفل لأنه ذو أهمية كبيرة .

ولقد قامت كوريا بخطوات واسعة لاستغلال ما يناسب إمكاناتها المقدرة من القدرة المائية . ولكن على المرء أن يلاحظ أن إنماء الطاقة الكهرمائية في آسيا هي على العموم \_ وبالنسبة لمجموع القارة \_ لم تحظ إلا بتقدم ضئيل نسبيًا بالنسبة لإمكاناتها الكامنة .

### (ب) القدرة المائية في أفريقيا:

تأتى إفريقيا فى مقدمة القارات من حيث قدرتها المائية الكامنة التى تبلغ حوالى خمسى القدرة المائية الكامنة فى العالم. ومع ذلك فلم يجر إلا استغلال جزء ضئيل من هذه القدرة وذلك على الرغم من وقوع جزء من إفريقيا ضمن نطاق العروض المنخفضة التى تتميز بأمطارها الغزيرة وكون معظم القارة شبه هضبة تنتهى أطرافها بانحدارات حادة نحو البحر، مؤمنة بذلك ارتفاعات ملائمة لحدوث شلالات مياه كبيرة، إلا أن أسواق تصريف المقدرة لا زالت صغيرة ومبعثرة ضمن القارة. كما أن أحسن أسواق استهلاك القدرة فى الحقيقة هى البقاع الصناعية وأقربها يتع فى أوروبا التى يفصلها عن مواقع القدرة الكامنة فى إفريقيا مجموع الشال الإفريقى الجاف.

ولهذا السبب يبدو من المحتمل جدًا أن يتأخر إنماء القدرة الكهرمائية فى إفريقيا بمقياس يتناسب مع قدرتها الكامنة العظيمة حتى تتم إقامة مراكز صناعية كبرى ضمن القارة ذاتها ، وهذا يتطلب ولا شك تطورًا وزمنًا كبيرين لا تزال القارة الإفريقية بعيدة عنهما ، أو أنه بجب إيجاد أسواقى للطاقة الكهرمائية الإفريقية خارج حدود القارة ، ويبدو مثل هذا

الاحتمال بعيادًا أيضا بسبب ما تتضمنه عملية نقل Transmission الكهربء حتى الآن من ضياع ، هذا الضياع الذى يتناسب طردًا وبعد المسافة بين مراكز التوليد ومراكز الاستهلاك .

### (ج) القمدرة المائية في أمريكا الجنوبية:

تأتى أمريكا الجنوبية في المرتبة الرابعة بين القارات من ناحبة إنماء الطلقة . ولو أنها من حيث إمكاناتها الكامنة تعادل أوروبا . وتتميز البرازيل باحتلالها مركز الصدارة بين الدول اللاتينية وذلك بسبب احتوائها على حوالى ثلث القدرة الكامنة في القارة وعلى حوالى ثلثي القدرة المستغلة في كل القارة .

وتلى تشيلى البرازيل من ناحية حصتها من القدرة الكامنة . ثم كولومبيا والبيرو . وتتبع هذه الدول نفس الترتيب بالنسبة للطاقة المستغلة ، ومع ذلك فإن نسبة المستغل من القدرة المائية في أمريكا الجنوبية لا يتجاوز نسبة ضئيلة من إمكاناتها الكامنة . ومن المحتمل أن يبقى التوسع في استغلال الطاقة الكهرمائية بطيئًا لأن معظم مواقع الطاقة المعروفة تحتاج إلى إنشاء السدود المكلفة ، ولبعد هذه المواقع عن أسواق الاستهلاك الواسعة .

## (د) القدرة المائية في أوقيانوسيا:

لم تَستغل أوقيانوسيا بعد إلا جزءًا صغيرًا من إمكاناتها الكامنة من القدرة المائية . وتحتل نيوزلندا بالنسبة للفرد المرتبة الأولى بين جميع البلاد الأوقيانوسية ، وتتقدم على هذه البلاد تقدما كبيرًا . ولقد ساعد على نشاط الاستغلال هنا طبيعة الأراضى الجبلية Terrain ووفرة التهطال والحاجة إلى القدرة الصناعية فى الصناعات التي أقامها سكان هذه البلاد الذين يتسيزون بحيويتهم وعددهم الكبير.

وتتصف أستراليا بانحفاض المستغل فيها من القدرة المائية بالنسبة للفرد ، وهى قارة قليلة الأمطار على العموم . وحتى فى أقسامها الشرقية والشهالية الشرقية حيث تغزر الأمطار وتتوفر الأوضاع الملائمة لتنميذ القدرة المائية ينتشر احتياطى كبير من الفحم الحجرى السهل التعدين عما يؤدن إلى خلق منافسة جدبة فى وجه تنمية القدرة المائية ، لذلك نَدَر أن نجد استغلالاً كثيفًا لمواردها .

## ٨ - ٢ القدرة المائية والصناعة:

تزودنا محطات توليد القدرة المائية بالنور وبالقدرة اللازمة للأغراض المنزلية ، إلا أنها تعتمد عادة على بيع نسبة كبيرة من التيار الكهربائي للمصانع المختلفة.

ولقد أمكن توزيع الكهرباء إلى مسافات بعيدة نسبيًا بمساعدة خطوط التوتر العالى ، فازدادت المسافات التي يمكن أن ينقل الكهرباء إليها بربح مجز في العقود الأخيرة ، ومع ذلك فلا تزال أكثر الصناعات تتجمع بالقرب من معامل توليد القدرة وذلك بسبب حاجتها الكبيرة إلى القدرة الرخيصة . ومن بين هذه الصناعات نذكر بصورة خاصة الصناعات الكهركهاوية Electro - chemical من مثل صناعة النترات والكالسيوم كاربايد وكذلك صناعات صهر الفلزات بالكهرباء Electro - Metallurgical كتصنيع الألمنيوم من الألين وتصنيع الخلائط Alloys الحاصة .

1 \_ مشكلة نقل الكهرباء إلى مسافات بعيدة: يمكن لمصنع كهربائى كبير أن ينقل الكهرباء بصورة إقتصادية إلى مسافات تتراوح بين ٢٥٠ و ٣٥٠ كيلو متر فى الوقت الحاضر دون خشية ضياع جزء كبير من هذه الكهرباء المنقولة، أما بالنسبة للمسافات الأكبر بعدًا فيزداد الضياع حتى يبلغ حدًا يجعل النقل عملية خاسرة من الناحية الاقتصادية. ولقد كانت هذه المشكلة ولا زالت مشكلة كبيرة فى نقل الكهرباء، لأن نقلها إلى مسافات بعيدة عن مراكز التوليد أمر مرغوب فيه، وذلك لأن الترويج مثلا تستطيع أن تنتج كميات من الكهرباء تتجاوز حاجتها واستهلاكها الفعليين، وأن بيع فائض الطاقة إلى أوروبا الغربية قد يكون ذا فائدة assel اقتصادية بارزة لها.

ويعانى الإتحاد السوفياتى من نفس المشكلة تقريبًا . فمناطق شرقى الأورال تتميز بفائض كبير قد يكون ذا فائدة اقتصادية عظيمة للجزء الأوروبى من البلاد ، وقد سبق أن ذكرنا شيئًا حول فائض المياه التي لم تستغل بعد في القارة الأفريقية .

إن القدرة المولّدة في مصانع توليد الكهرباء الماثية والحرارية Thermal تكون على شكل تيار متناوب Olter وتنقل على هذا الشكل عن طريق خطوط التوتر العالى . ويمكن إحداث تغيرات في التوتر Voltage بواسطة معدلات Transformers منخفضة الثمن نسبيًا ، ولكن الضياع الناجم عن نقل الكهرباء بواسطة خطوط التوتر العالى لسوء الحظ قد حدد أقطار التوزيع إلى الحدود المذكورة آنفًا .

ومن الممكن نقل التيار المستمر إلى مسافات أبعد مما ينقل إليه التيار المتناوب , ولذلك كان هذا النوع من التيار أكثركفاية بغض النظر عن تكلفة آلات تحويل التيار المولّد إلى تيار مستمر ثم إعادته إلى تيار متناوب بكميات كبيرة وذلك لأن آلاتها ليست مرتفعة الثمن كثيرًا . إن استعال هذه الطريقة وكذلك الآلات الحديثة قد ساعدت على جعل النقل ممكنًا إلى ٣٥٠ كيلومترًا تقريبا ، وهذا ما جرى في الإنحاد السوفياتي بين مدينة مولجوجراد على نهر الفولجا وحوض الدونتز أو الدونباس Donbass في غربي البلاد .

وإذا ثبت نجاح هذا النموذج الجديد من الخطوط فقد يزداد المعدل الاقتصادى للنقل زيادة كبيرة تتجاوز الـ ٣٥٠ كيلومترًا المذكورة.

٧ ــ تكلفة القدرة المائية : إن عدم حاجة مصانع توليد الكهرباء إلى شراء المحروقات أدّى إلى اعتقاد الناس بأنه يمكن إنتاج وتوزيع الكهرباء من قِبَل هذه المصانع بدون قيمة تقريبًا أو على الأقل بسعر أرخص من الكهرباء التي تولدها الآلات الحرارية . وإن العامة من الناس الذين أخذوا بهذا الاعتقاد قد سهوا عن أن يأخذوا بعين الاعتبار التجهيزات الكبيرة الضرورية لإقامة مصانع القدرة المائية ، بالإضافة إلى أن مواقع هذه القدرة قد توجد غالبًا بعيدة إلى حد ما عن مراكز الصناعة والتسويق وبذلك تتضمن أثمانها تكاليف النقل البعيد من خطوط وأعمدة ومراكز تحويل إلخ .

وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه العوامل التي تدخل في إقامة مؤسسات توليد الكهرباء من الماء نجد أن التكلفة الإجهالية للكهرباء المولّدة بهذه الطريقة قد تكون معادلة أو أكبر من التكلفة التي تتكلفها الكهرباء المولّدة بواسطة مصانع البخار التي تعتمد على الفحم . كما أننا يجب ألا نغفل عاملا هاما آخر يزيد من تكلفة الكهرباء المولّدة عن طريق المياه وهو الانطار التدريجي لأحواض تجميع المياه (الخزانات والسدود) وبالتالى تدنى سعتها (المهونة) فالمجارى المائية تحمل معها عادة كميات متفاوتة من المواد الرسوبية التي تترسب في أعماق المباه الراكدة التي يحتجزها السد . وإن سرعة امتلاء البحيرات أو السدود بالترسبات تعتمد على تدفق Flowage المجارى المائية لتوليد القدرة تكون المجارى ذات الإنحدار الكبير نسبيًا التي يكون حملها من المواد الرسوبية على العموم مرتفعًا نسبيًا . .

وقد تقلُّل الإنشاءات الهندسية من سرعة امتلاء الجزانات بالترسبات عن طريق تعزيلها

وبذلك تطول فترة الاستفادة منها ، إلا أن هذه الإنشاءات تضيف تكاليف جديدة على سعر الكيلو واط الناتج من الكهرباء لقاء نفقات الصيانة .

ولقد عرضنا إلى ما تقدم لنساعد القارئ على فهم سبب عدم رخص القدرة الكهربائية ، ولنؤكد لماذا كان يجب إقامة السدود والأحواض حيثما أمكن لتخدم أغراضًا عديدة أخرى غير توليد القدرة الكهربائية كالرى وضبط الفيضانات والملاحة وتأمين مياه الشرب وإقامة مراكز الترويح عن النفس والرياضة .

إن توزيع التكاليف على وظائف Function عدة يبدو أمرًا معقولاً ومقبولاً ، لأنه يخفّف من تكلفة توليد الطاقة عن طريق المياه .

ولم تبرز بعد \_ وقد لا تبرز أبدًا \_ مشكلة التنافس بين الكهرباء المائية والكهرباء المولّدة بواسطة البخار . إذ لا يزال العالم محتاجا إليها كليهها . وقد سبق أن عرضنا إلى أنه إذا أمكن استغلال جميع المياه المتوفرة في الولايات المتحدة وغيرها من مناطق العالم ، فإن كميات الكهرباء المائية التي يمكن توليدها تبقى أقل من حاجة الشعوب إلى القدرة الكهربائية لذلك كانت زيادة الآلات البخارية التي تعمل على الفحم وتحسينها عاملا هاما وضروريا للنشاط والتقدم الاقتصادي الكبير وللرفاه العام ، كما أن رخص القدرة يمكن المنازل والنشاطات المختلفة في المناطق الريفية \_ بالإضافة إلى المدن \_ من الحصول على الخدمات الكهربائية بأسعار تقع ضمن إمكانيات السكان الاقتصادية ، وهذا الأمر هو هدف آخر يسعى إليه العاملون في حقل القدرة سعبًا حثيثًا في هذا العصر . هذا العصر الذي هو عصر توزيع القدرة .

## ٩ - ٢ استهلاك وتجمارة الكهرباء:

تستهلك الكهرباء في العالم كما يلي : ٦٨٪ منها في الصناعة ، و ٢٤٪ في الاستعالات المنزلية و ٧٠٥٪ في النقل و ٢٪ في الزراعة . ومن هنا يتبين لنا أن معظم الطاقة الكهربائية المولّدة تستعمل في الصناعة هذا إذا تركنا جانبًا الكهرباء التي تولدها المعامل نفسها والتي تستهلكها بنفسها أيضًا .

وتستخدم الكهرباء المستهلكة في الصناعة في عمليات تنوير المناجم وضخ المياه المتجمعة وجر العربات وتكييف الهواء فيها. وفي تحريك آلات الطّرق والتصفيح والثقد

والتسوية فى المعامل ، كما تستخدم فى عمليات تصفية بعض المعادن وتركيب خلائصها كالألمنيوم والنحاس . وقد سبق أن ذكرنا أن الكهرباء قد أصبحت تلعب دورًا كبيرًا فى بعض الصناعات الكيماوية كالنيتروجين (الأزوت) وتثبيته فى المواد المنفجرة ، وصناعة الأسمدة الكيماوية . كما تدخل الكهرباء فى الصناعات النسيجية والحشبية والمواد الغذائية وصناعة الورق فى مختلف مراحلها .

وقد أصبحت الكهرباء تستخدم فى الزراعة فى جر المحاريث وآلات تعقيم المزروعات وفى آلات حلب الأبقار والأغنام وغيرها من الشؤون .

أما عن تجارة الكهرباء فهي تجارة ضعيفة تكاد تقتصر على حدود بعض الدول الغنهه بالطاقة الكهربائية ولا يزيد ما يدخل منها نطاق التجارة عن ١٪ من مجموعها

وأهم مناطق هذه التجارة هي مناطق الحدود بين فرنسا وسويسرا وبين النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبين فرنسا وبلجيكا وبين بولونيا وألمانيا . كما تقوم الولايات المتحدة ببيع فائض الطاقة إلى كندا ، والسويد إلى الدانمرك والنمسا إلى بافاريا في ألمانيا .

إلا أن أكثر الدول التي تحتاج إلى مزيد من الطاقة الكهربائية ، تفضل استيراد الفحم وتوليد الطاقة منه على استيراد الكهرباء إذا كانت مناجم الفحم قريبة من حدودها .



الفصل الشالث

الفحم الحجرى ملك ينزل عن عرشه؟



منسلمة

مند آلاف السنين ، إصطلى الناس وتدفئوا حول نبران الحطب التي كانت تشع دفئاً مبهجاً ، ولكن هذه النيران كانت تتطلب منهم عناية متواصلة وإيقاداً دائماً حتى لا تنطفئ . ثم اكتشف الإنسان فيا بعد في زمن اليونان أو الرومان صخرًا أسود اللون ناعم الملمس مستحاث البنية هو الفحم الذي على الرغم من صعوبة إشعاله ما إن تضرم النار به حتى يعطى نارًا متساوية تظل مشتعلة مدة طويلة ، تنشر كميات كبيرة من الحوارة . ثم أخذ الناس في القرون الوسطى وبصورة خاصة في الأقاليم التي يتوفر بها هذا الصخر الأسود ويندر بها الحطب كبعض أجزاء بريطانيا والبلاد المنخفضة وألمانيا يعدنون الفحم ويبيعونه بكيات صغيرة كوقود . وقامت آنذاك في انكلترا تجارة ساحلية لا بأس بها المؤود من نيوكسل الصخيرة كوقود ، وقامت الذان . وهكذا استعمل الفحم خلال قرون عدة لتدفئة المنازل وبعض الصناعات الصغيرة ، كالحدادة وغيرها من دكاكين تصنيع المواد المعدنية .

وظل الطلب على الفحم بسيطًا حتى تم اختراع الآلة البخارية ، وقد استخدم الناس الحطب أول الأمر لتسخين المياه فى الآلات البخارية الأولى ، إلا أنهم لم يلبنوا أن أدركوا أن الفحم الحجرى هو أحسن ما يستعمل فى مثل هذه الآلات ، لأنه وقود مركز يسهل الحصول عليه .

وكان لتوفر الفحم وسهولة الحصول عليه فى بريطانيا أثر كبير فى ظهور النورة الصناعية فيها قبل غيرها من الدول. ومع الانتباه إلى أهمية الفحم الحجرى بدأت الآلات البخارية فى استعال كميات الطاقة الكبيرة التي كانت حبيسة فى مناجم الفحم البريطانية ، وأخدت فى تأمين القدرة اللازمة للآلات المتزايدة الكبر والتعقيد. وأضحت أيام الآلات الأولى البدائية ، التي كانت تتألف بمعظمها من الأخشاب والتي كانت تجرها الحيوانات أو تدار بدواليب الماء الصغيرة أو بطواحين الهواء شيئًا من الماضى زالت حتى ذكراه ، ثم

استعمل الفحم بعد ذلك للتدفئة المكانية Space-heating وفيا بعد لتوليد الطاقة.

إلا أن التحريات Investigation في كيمياء المواد القطرانية الناشئة عن الفحم والركاز (۱) الذي يبقى بعد إنتاج الكوك من الفحم الحجرى ، قد مكنت من إيجاد صناعة أصبعة تمتازة بتكاليف منخفضة ، وهذا حقل كسب الكياويون الألمان فيه شهرة عالمية خلال الجزء الأخيرة من القرن الماضي والقسم الأول من القرن الحالى . ثم أصبح الفحم في بعد مصدرًا أساسيًا للعديد من السلع الناتجة عن الصناعات الكياوية . ولا تقتصر هذه الصناعات على صناعة الأصبغة فحسب بل تتعداها إلى الأدوية والعطور ومبيدات الحشرات فحسب بل تتعداها إلى الأدوية والعطور ومبيدات الحشرات الحرير في مظهره وجودته ، لعدد كبير آخر من المواد الأخرى .

## ١ ـ ٣ المركز الاقتصادى العام للفحم الحجرى

على الرغم من التغيرات الكبيرة التي بدأت تلوح فى الأفق بسبب إمكانية تحويل الطاقة النووية إلى قدرة ميكانيكية ، من المحتمل أن يظل الفحم مادة المحروقات الرئيسية ومنبعًا للقدرة فى الصناعة لمدة طويلة .

ولقد نبيم التوسع الهائل فى تعدين الفحم خلال القرن الماضى بالدرجة الأولى عن استعاله فى آلات المصانع التى تمتاز بتوفير العمل والأجهزة الآلية لاستغلال القدرة . ولو أنه يصح أيضًا من أن صنع هذه الآلات واستعالها كانا غير ممكنين لولا توفر الفحم الذى أمّن لها الحرارة والطاقة . لذلك كانت الشعوب الصناعية الكبيرة فى العالم ولا زالت حتى اليوم هى أكثرها إستغلالا للفحم الحجرى كبريطانيا وألمانيا وفرنسا والإتحاد السوفياتى وأخيرًا الولايات المتحدة . وقد اعتمد التطور المادى البارز الذى صنعته هذه الشعوب اعتمادًا كبيرًا على الفحم أكثر من أى مصدر آخر للطاقة .

ومع ذلك فقد فقد الفحم الحجرى الكثير من سيادته السابقة وسيطرته فى حقل الطاقة فى الولايات المتحدة بسبب غناها الكبير بالبترول والغاز الطبيعى ، ويصدق الأمر نفسه أيضًا على البلاد التى عزف الفحم الحجرى بسيادته فيها ، كألمانيا وبريطانيا مثلا إذ ظهر أثر

<sup>(</sup>١) الثفل.

منافسة البترول للفحم الحجرى فى هذين البلدين بشكل واضح جدًا . على أننا لا زلنا نجد عددًا كبيرًا من الدول ما تزال تزيد من إنتاجها من الفحم الحجرى حتى اليوم بسبب صعوبة حصولها على البترول أو لعدم وجود كميات كافية منه فى أراضيها كالهند والصين . ولهذا لا يزال مجموع الإنتاج العالمي من الفحم بازدياد .

وعلى الرغم مما تقدم لا يزال الفحم الحجرى الذي ينتج سنويا في الولايات المتحدة يحتل مكان الصدارة من حيث القيمة بين السلع الأساسية المنتجة كما أنه لا يزال يشكل  $\frac{1}{2} - \frac{1}{6}$  الطاقة المستعملة في البلاد ، ويشكل مادة الشحن الرئيسية في أحمال السكك الحديدية .

ولهذا لا يزال الفحم من وجهة النظر الدولية بعيدًا عن أن يكون ملكًا تنازل عن عرشه .

ولقد بدأ استغلال الفحم الحجرى على نطاق ضيق من قبل الأفراد فى فترة الإعار الأولى للولايات المتحدة ، وكان هؤلاء يحصلون عليه من أطراف المجارى المائية حيث تبرز طبقاته للعيان بسبب الحت النهرى لأطراف الوادى ، إلا أن ماكان يستخرج منه بكميات قليلة كان يستعمل فى الأغراض المحلية .

ولم يبدأ التعدين الفعلى للفحم فى هذه البلاد إلا حوالى عام ١٨٢٠م. ومن السجلات المتوفرة عن عام ١٨٢١م يتبين أن الكمية المستخرجة منه كانت بحدود ١٣٢٢ طنًا فقط ، ثم ازداد الإنتاج بالتدريج ثم تسارع بعد منتصف القرن التاسع عشر. وبين عام ١٨٧٠م و ١٩١٠م كان الإنتاج إلى قمته أثناء الحرب .

وقد تميزت السنوات التي تلت عام ١٩٢٠م بتحولات ملموسة بسبب منافسة البترول والغاز الطبيعي للفحم ، إذ انخفض المجموع الكلي للإنتاج بعد هذا العام عدا الفترة التي رافقت الحرب العالمية الثانية التي استدعت زيادة إنتاج الفحم الحجري من جديد ، كما ارتفع الإنتاج أيضًا إلى قمته مرة أخرى عام ١٩٤٧ بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية .

وقد نشأ هذا الارتفاع عن الطلب الكبير على فحم الولايات المتحدة من قبل الدول التي قاست من خراب تنظيم صناعة التعدين فيها ثم انخفض إنتاج فحم الإنتراسيت بعد ذلك التاريخ إلى حوالى الربع (من ٦٤ مليون طن إلى أقل من ٢٠ مليونًا) وكذلك فقد انخفض إنتاج الفحم الدهني والليغنيت إلى أقل من الثلثين (أي من ٦٢٠ مليونًا إلى ٤٠٠ مليونًا).

## ٧ \_ ٣ أصل الفحم الحجرى وتشكله

الفحم مادة صلبة غير متلبرة Amorphous تتفاوت ألوانها بين الأسمر والأسود اللامع المتألق ، وقد تشكل الفحم بنتيجة تحلالات جزئية لكميات كبيرة من المادة الخضراء التي توضعت في الأراضي الموحلة (الرّدغة) والمستنقعات منذ ملايين السنين .

وبين فترات انتشار الشروط المستنقعية وتراكم المادة الخضراء ، كانت هناك فترات أخرى يزداد فيها عمق المياه ، ويترسب بنتيجتها الطين والرمال ، وقد اتخذ الطين الكلسى العضوى فيا بعد شكل صفّاح ، بينها اتخذت المواد الأخرى شكل حجارة رملية وأحجار كلسية .

وكانت عملية إنحلال المادة الخضراء تجرى ببطء كبير وبشكل غيركامل ، بسبب قلة الأوكسجين الذي كان يمكن أن يتداخل بينها . وقد نتج عن ذلك تشكل فحم البيت أو التورب أول الأمر ، وقد تم تبدل البيت أو التورب إلى فحم حجرى بنتيجة :

- أولاً: تراكم الطمى Sitls والرمال والمواد الطينية ـ الكلسية فوق المادة الخضراء التي كانت تحول دون دخول الأوكسجين إليها ودون استمرار الإنحلال .
- ثانيًا: الضغط الشديد الذي كانت تمارسه هذه المواد المتراكمة فوق فحم البيت والتي أسهمت في الإسراع بتبدلات كياوية معينة. وقد نجم عن هذه التبدلات تشكل المياه والغازات كأكسيد الكربون وغاز الميثان وتناقص الأكسجين بصورة خاصة مما أدّى إلى ازدياد غنى المواد الخضراء المتبقية بالكربون (C).
- ثالثًا: الحرارة التي نجمت عن الضغط المتزايد نتيجة تراكم مئات بل ألوف الأمتار من الصخور فوق المادة الحضراء المدفونة تحتها ، والتي تزداد بالطبع كلما بعدنا عن سطح الأرض .
- رابعًا: الحركات الأرضية التي أدّت إلى حصول الالتواءات في الطبقات الصخرية وازدياد الحرارة والضغط في الطبقات الحاوية على الفحم.


ومما تقدم يتبين أن الفحم الحجرى هو صخر رسوبى يوجد على شكل طيات (أحواض أو عروق) بين الصخور الرسوبية الأخرى كالصفّاح والصخور الرملية والكلسية (الجيرية). ويتحمل الفحم الحجرى تحولات بسيطة نسبيا تنجم عن الضغوط المرتفعة والحرارة العالية التي تصاحب حركات الأرض الشديدة ، إلا أن الفحم يزول ويمحى نهائيًا بعد

درجة معينة من التحول . ويتحسن نوع الفحم إذا تعرضت طبقاته إلى تحول بسيط . إذ قد يصبح بنتيجة هذا التحول فحم نصف دهني Semibituminus وحتى فحما من نوع الإنتراسيت .

ويندر وجود الفحم الحجرى بأنواعه المختلفة فى البقاع التي سادتها تحولات بارزة جدًا وكذلك فى البقاع التي تسود فيها الصخور النارية .

# ٣ - ٣ العناصر الأساسية المكونة للفحم:

بما أن الفحم من أصل نباتى فالكربون المسمّى الكربون المثبت Fixed هو أهم عناصره . وهو النتاج الرئيسي لتأكسد المواد الخشبية الجزئى . وهذا العنصر هو الذي يعطى الفحم لونه الأسود ، وهو الذي يشتعل ناشرًا قليلا من اللهب وحرارة عالية ودون دخان عمليًا شكل (٩) .



شكل (٩) أنواع الفحم

أما عناصر الفحم الأخرى التي تؤثر في الحرارة التي ينشرها فهي الهيدروكاربونات والرطوبة والرماد .

فالفحم الذي يضم نسبة مرتفعة من الكاربون المثبت ونسبة متوسطة من الهيدروكاربون

يكون ذا قيمة حرارية عالية ، في حين تكون أنواع الفحم التي تضم كميات كبيرة من الرطوبة ذات قيمة قليلة .

ويتألف الهيدروكاربون من الهيدروجين والكاربون المتحدين كيهاويا بنسب وأشكال مختلفة ، وتزيد هذه المركبات من مردود الفحم وأهميته كهادة للمحروقات لأنها ذات قيمة حرارية أعلى من الكاربون المثبت ولأنها تحترق بسهولة أكبر.

وتعتبر الرطوبة على العموم شيئًا غير مرغوب فيه فى جميع أنواع الفحم ، إذ ليس لها أى قيمة حرارية ، بل هى تمتص الحرارة أثناء احتراق الفحم وتؤدى بالتالى إلى انخفاض مردود المحروقات إلى حد أكبر مما تدل عليها نسبتها الفعلية .

ويسبب تبخر الرطوبة الموجودة فى الفحم نقصًا فى وزنه أثناء الشحن أو الخزن ، وإذا تجاوزت كمية الرطوبة التى يحتوى عليها الفحم الـ ١٠٪ من وزنه فقد تسبب تشظى Chipping وتفتت Crumbling الفحم إلى أجزاء صغيرة جدًا تعرف نجاريا باسم «السلاك» Slak أو الفحم الكدر ، ولا يصلح هذا الكدر عمليًا للإيقاد إلا بعد تنظيفه ، لذلك كان ذا سعر منخفض جدًا.

وتنجم المواد التي لا تحترق أثناء إحراق الفحم أى الرماد عن عدم نقائه ، ومعظمها يتألف من طين ورمال ناعمة النخ ، تراكمت فى المستنقعات وتخلل بعضها تشكلات المادة الخضراء . ولهذا تختلف نسبة الرماد فى أنواع الفحم من منطقة لأخرى ومن منجم لآخر فى المنطقة ذاتها وحتى من طبقة لأخرى فى المنجم نفسه . إن وجود نسبة تقدر ١٪ من الرماد فى الفحم تعادل ٧٠ كجم فى الطن الواحد ، ولا تضيع هذه النسبة سواء فى الخزن أو الاستعال أو النقل .

وتحتوى بعض أنواع الفحم على ١٢ إلى ١٥٪ من الرماد ، وفى مثل هذه الأحوال تصبح المواد الرمادية عقبة اقتصادية جدية ، لا لأن الرمال ليس لها من قيمة حرارية بل لأنها تزيد من مشاكل التخلص من هذه الكميات الكبيرة من الرماد . وإذا ارتفعت نسبة الرماد كثيرًا فى الفحم حالت كها هو الحال فى جزيرة (رود ايلند) فى الولايات المتحدة الأمريكية دون الاستفادة منه ويصبح بذلك غير ذى نفع اقتصادى .

# الاستعالات الرئيسية للفحم:


تتحدد استعالات الفحم الحجرى المعدن في أية بقعة من بقاع العالم بعوامل رئيسية

عدة : هي القيمة الحرارية ، والنظافة ، ونوعية الحزن ، قابليته لصناعة الكوك والإحراق الحر ، وقدرته على التصدي لمنافسة أنواع الفحم الأخرى أو المحروقات الأخرى .

ويستعمل الفحم الحجرى في الولايات المتحدة لتوليد الكهرباء بالدرجة الأولى ، إذ يزيد ما يستعمل منه في هذا الغرض على ٥٤٪ من مجموع إنتاج الفحم الكلي ، كما يستعمل حوالي ٢٠٪ من هذا الإنتاج في صناعة الكوك والصناعات المشتقة عنه by - Products .

ولقد كانت القطارات في الولايات المتحدة قبل اليوم وسيلة نقل الفحم الحجرى من مناجمه إلى مناطق الاستهلاك ، بالإضافة إلى أنها كانت هي نفسها من أهم الآلات التي تستهلك هذا الفحم . ولكن منذ أن استبدل بقطارات البخار قطارات الديزل والكهرباء . الخفض مقدار ما تستهلكه هذه القطارات حتى وصل إلى ١ - ١٠٥٠٪ من مجموع الإنتاج .

وتبلغ نسبة البيع بالمفرق غالبًا للاستعالات المنزلية ١٧٪ من الفحم البيتومى (الدهني) وأكثر من خمسين بالمئة من فحم الانتراسيت. ولا يوجد فى الواقع مثيل للمعلومات المعطاة عن الاستعالات نى الولايات المتحدة فى بقية أنحاء العالم، لأن الاستعالات تختلف من منطقة لأخرى ومن بلد إلى آخر شكل (١٠).



شكل (۱۰) تغير استهلاكات الفحم في الولايات المتحدة بين عامي ١٩٥٦\_ ١٩٧٦

# ٤ - ٣ أنواع الفحم:

يعود الفضل فى تصنيف الفحم الأمريكي الذى أعتمد فى بعض مناطق العالم الأخرى إلى كل من باركر وكامبيل اللذين قاما بمهمة التحرى عن الفحم عدة سنوات لمصلحة الدراسات الجؤلوجية فى الولايات المتحدة . وعلى الرغم من اعتباد هذا التصنيف إلا أنه قد أضيف إليه من أجل توضيحه تصنيف معقد آخر أعدّته الجمعية الأمريكية لفحص المواد (A. S. T. M.).

ولأكثر البلاد الأخرى تصنيفاتها الخاصة لذلك كانت التعابير التي تستعمل في الولايات المتحدة لا يمكن لها دومًا أن تعتبر مساوية للتعابير الأخرى المستعملة في كل مكان في العالم . وقد بدأ كل من كامبيل وباكر مجموعتها بفحم البيت وانهياه بفحم الجرافيت الذي يستعمل لصناعة أقلام الرصاص وبعض الاستعالات الأخرى ، على الرغم من أن البيت والجرافيت ليسا من الفحم الحجرى في شيء وبالمعنى المعروف للكلمة . وقد اعتمد هذان العلمان في تصنيف أنواع الفحم من الليجنيت إلى الإنتراسيت على نسبة ما يحتوى عليه الفحم من الكربون المثبت والهيدروكاربون .

1 - البيت في البيت في الوقت الحاضر في حفر الله النباتي ـ فحم المستنفعات) : يعثر على البيت في الوقت الحاضر في حفر الأوحال Bogs ، خاصة في المناطق التي تتميز بمناخها البارد ، حيث أدى التراكم البطئ لألياف النباتات المتنوعة إلى إيجاد ترسبات تختلف في امتدادها وتخانتها . والأصل النباتي في هذه الكتل واضح وضوح الشمس .

وتنتشر أكبر مراكز تجمع فحم البيت في المناطق التي كان ينتشر عليها الجليد فيا مضى في شالى الكرة الأرضية ، خاصة في أيرلندا واسكندينافيا وفنلندا والاتحاد السوفياتي وألمانيا الشمالية وشمال ووسط الولايات المتحدة وكندا .

وفحم البيت من المحروقات التي تحتاج إلى مستودعات واسعة لتخزينها كما أن شحنه إلى خارج مناطق وجوده يكلف غاليًا بسبب كبر حجمه .

وقد بذلت محاولات كثيرة لتحويل فحم البيت إلى كتل أصغر يسهل خزنها وشحنها عن طريق تحويلها إلى غبار فحمى تصنع منه قرميدات فحمية Briquetting ولكن بما أن هذه الطريقة تضيف تكاليف أخرى إلى التكاليف الأصلية لذلك كان من الصعب على القرميد المنبئ من فحم البيت منافسة القرميد المصنوع من أحسن أنواع الفحم.

٢ - الليجنيت Lignite : لليجنيت الحقيقى لون بنى وقد يكون لونه أسمر مشوب. وتتفاوت ألوان الأنواع الجيدة منه بين البنى المحروق والأسود تقريبًا . ويتميز برطوبته الكبيرة التى تشكل بصورة عامة حوالى ٤٠٪ من وزنه عندما يستخرج من مناجمه ، وكذلك تبلغ نسبة الكربون المثبت فيه حوالى ٤٠٪ من وزنه أيضًا . لذلك فهو بعتبر فحمًا ناقص التفحم . وتكون بنيته ليفية وأحيانًا لها مظهر خشيى .

وأهم العقبات التي تقوم في وجه استغلال هذا النوع ميله إلى التفتت إلى فحم ناعم إذا شحن أو خزن . وعلى الرغم من أن القيمة الحرارية لهذا الفحم الناعم تساوى قيمة الكتل المستخرجة رأسًا من المناجم إلا أنه يحتاج إلى وقت أطول حتى يحترق ، كما أن تسويقه بعيدًا عن أماكن استخراجه أمر غير اقتصادى ويتطلب التضحية .

وتنتشر فى الولايات المتحدة رواسب واسعة من الليجنيت فى داكوتا الشهالية وشهال غرب داكوتا الجنوبية والقسم الشرق من ولاية مونتانا ، كما يوجد فى العديد من المناطق الأخرى كسهول الخليج الساحلية من تكساس إلى الاباما ، إلا أن داكوتا الشهالية ومونتانا هما الولايتان الوحيدتان المهمتان فى إنتاجه.

ويمتلك الإتحاد السوفياتي رواسب واسعة من الليجنيت وأكثفها يقم في منطقة كراسنويارسك في سيبريا بالقرب من نهر الينيسي الأعلى ، كذلك توجد رواسب هامة أخرى في أوكرانيا الوسطى ، في حين يضم حوض موسكو فحم الليجنيت والفحم تحت الدهني Subbituminous . وقد تم استغلال كلا الحقلين الأخيرين في العقود الحالية وأصبحا يقدمان القدرة والمحروقات للمناطق المجاورة .

أما فى أوروبا فتنتشر طبقات كثيفة من الليجنيت فى المناطق المنخفضة من شهالى ألمانيا حيث تستغل على نطاق واسع لتوليد القدرة الكهربائية ولعدد من الأغراض الأخرى ، بما فى ذلك تصنيع الكوك الليجنيتي الملائم للاستعال فى أفران الصهر.

ومن أهم استعمالات الليجنيت ما توصل إليه الألمان من تحويله إلى بترول تركيبي وإلى منتجات بترولية أخرى .

وبمكن للصناعات المشتقة عن عمليات تمييع الليجنيت أن تؤمن المواد اللازمة للصناعات الكياوية ، إلا أن إمكانيات استغلال هذه المشتقات لم تصل أقصاها بعد ، إذ لا يزال يتوقع تقدم كبير على هذا الخط في المستقبل خاصة إذا تزايدت كلفة البترول الطبيعي كما هو متوقع في بعض المناطق أو صعب الحصول عليه في مناطق أخرى .

٣ ـ الفحم تحت الدهنى Subbituminous: يدعى هذا النوع من الفحم غالبًا بالليجنيت الأسود فى الأوساط التجارية. ولكن لونه يتفاوت فى الواقع بين الأسود المعتم (الكابى) والأسود اللامع ، أما بنيته فتكتلة.

وتتراوح نسبة الكربون المثبت فيه ما بين ٤٠ ـ ٥٠٪ ولهذا النوع من الفحم قيمة حرارية أعلى من الليجنيت العادى ، ولكن ارتفاع نسبة ما يحتوى عليه من رطوبة نسبية والتي قد تزيد على ٢٠٪ ، تشكل عقبة جدية في وجه تجارته ، لأن تبخر هذه الرطوبة عندما يعرض للهواء بسبب تفتته مما ينجم عنه انخفاض أسعاره .

وعندما يحرق هذا النوع من الفحم في القطارات أو في الأفران الأخرى Furnaces . . يعبد نارًا تهدد ما يجاورها .

ومع ذلك فلا يزال هذا النوع من الفحم يتداول فى الكثير من المناطق البعيدة عن أماكن وجود الأنواع الجيدة من الفحم التي تكون بسبب بعدها مرتفعة الثمن .

وتقع أشهر مناطق وجود هذا الفحم فى الولايات المتحدة فى السهول الكبرى ، فى المنطقة المساة بمقاطعة شريدان فى شمالى ولاية يومنج وما يجاورها من مناطق فى مونتانا . إلا أن الإنتاج لا يزال ضئيلاً إلى حد بعيد بل إنه آخذ بالتناقص .

ويوجد هذا النوع من الفحم أيضًا فى حوض دنفر وفى عدد من الأحواض الأخرى فى منطقة الجبال الصخرية . ولكن بسبب تناقص وزنه وضعف قابلية تسويقه التى تنجم عن خزنه مدة طويلة يكون تعدين هذا الفحم بصورة عامة موسميًا خاصة فى فصلى الخريف والشتاء .

وليس ثمة ما يدل على أن تطورًا سيحدث بزيادة الإنتاج في المستقبل القريب ولكن إنتاج هذا الفحم لابد وأن يزداد في المستقبل البعيد عندما يتناقص موجود البترول الأمريكي وذلك لأنه يمكن استخدامه بسبب ما يحتوى عليه من هيدروكاربون لصناعة الغاز الطبيعي والمحروقات السائلة.

إن عظم كميات هذا الفحم الذى ينتشر فى السهول الكبرى والجبال الصخرية ، وانخفاض تكاليف استخراجه نسبيًا إذا استمر الاستغلال طوال العام بدلاً من أن يكون فصليًا وكذلك رخص تكاليف نقل المحروقات السائلة ، كلها عوامل قد تؤدى يوما إلى التوسع فى استغلال هذا الفحم بغية تحويله إلى محروقات سائلة .

إلا أنه يجب ألا نغفل إمكانية أخرى هي إمكانية تحويله إلى غاز في مواقع الاستغلال وبذلك يسهل نقله بالأنابيب من مناطق التعدين إلى المناطق الصناعية التي تستهلكه بأرخص الأسعار الممكنة.

\$ - الفحم الدهني الأسود المعتم (الكابى) والأسود اللامع . ومحتوى هذا النوع من الفحم لونه هذا يتفاوت بين الأسود المعتم (الكابى) والأسود اللامع . ومحتوى هذا النوع من الفحم على رطوبة منخفضة نسبيا ، وتتراوح نسبة الفحم المثبت فيه من ٥٠ - ٨٨٪ من وزنه . أما المواد الطيارة Volatite فتتراوح بين ١٥ إلى ٤٠٪ . وعندما يجرى تسخين بعض أنواعه في جفنات كبيرة Retorts تنطلق المواد الطيارة على شكل غازات وأبخرة ، أما المواد القطرانية Tar فيمكن أن تصرف على شكل سوائل .

وتستعمل هذه السوائل عادة لصناعة بعض المنتجات الكياوية التي لا يحصى عددها والتي تتفاوت بين مواد نصف أولية إلى منتجات منتهية كالأدوية والأصبغة والروائح العطرية (انظر شكل ١١).

وبما أن الفحم الدهني يتفتت ببطء أكبر من أنواع الفحم الدنيا إذا ما تعرض للهواء لذلك يمكن خزنه لمدة أطول.

وتقع أهم مناطق إنتاجه فى الولايات المتحدة الأمريكية فى هضاب الأبلاش التى تمتد من غرب بنسلفانيا وشرقى الأوهايوحتى ألاباما ، وكذلك فى سهول إنديانا الداخلية وإيللنوا وكانتوكى الغربية وفى أيوا والميسورى وكانساس وأوكلاهوما .

## دور الكسوك في الصناعة:

الكوك نتاج مشتق من الفحم الدهني ، وهو أساسي لإذابة خامات الحديد ، لأنه يتحمل بسبب بنيته الصلدة ثقل خامات الحديد في أفران الصهر العالية التي تكوم فوقه دون أن يسحق . ويستعمل الكوك أيضًا كعامل مرجع أو مختزل ، إذ يمتص الأكسجين من المادة الخام وبذلك يساعد على تحرير الحديد من أكاسيده .

إن احتراق الكوك يبتى الحديد المحرر سائلا ، وبذلك يمكن تصريفه Drain باتجاه قعر أفران الصهر ثم يخرج من الفرن على شكل حديد صب Pig - iron .

وتستعمل في صناعة الكوك غالبًا أنواع الفحوم الممتازة التي هي دون إلانتراسيت في

رتبتها ، وتتم هذه الصناعة بإحراق الفحم أو تسخينه فى جفنات كبيرة (١) retorts يدفع إليها كمية معينة من الهواء تقل عن الكمية المطلوبة للاحتراق التام .

وكان معظم الكوك تصنع في أوائل هذا القين في الولايات المتحدة في أفران تشبه خلايا النحل ، وكانت الغازات التي تنجم عن هذه العملية تذهب هدرا .

أما اليوم فيصنع أكثر من ٩٨٪ من الكوك في الولايات المتحدة بأفران خاصة (- Slot المصنوعة من typefurnace ) أو في جفنات المنتجات الثانوية by - products retorts المكوك نفسه . وتحفظ هذه الطريقة الجديدة جميع المنتجات الثانوية والغازات المنطلقة والمنتجات الكماوية الأخرى .

ولا تصلح جميع أنواع الفحم الدهني الممتاز لصناعة الكوك ، لذلك يمزج عادة بين نوعين أو أكثر منه . أما إذا استعمل نوع واحد دون مزج فيكون عادة من الفحم نصف الدهني ذي الرتبة الدنيا . ولا يمكن التنبؤ في مثل هذه الحالة بقابلية تحوله إلى كوك ، إذ أن هذه القابلية تتحدد بالتجريب وبصورة عملية .

إن احتياطى هذا النوع من الفحم قليل على العموم فى الولايات المتحدة ، لذلك يستعمل لصناعة الكوك بصورة عامة مزيج مؤلف من الفحم نصف الدهنى ذى الرتبة العليا (من ١٥ ـ ٣٠٪) ومن الفحم الدهنى ذى الرتبة العالية أيضًا . ولهذا يعتبر الفحم نصف الدهنى ذى الرتبة العليا مادة حساسة وأساسية تتعثر دونها صناعه الكوك .

ويوجد أكبر احتياطى هذا النوع فى ولايات فرجينيا الغربية وبنسلفانيا وأركنساس إلا أن مجموعه لا يتجاوز ١٪ من احتياطى الفحم بأنواعه فى الولايات المتحدة . وتوجد أنواع الفحم الملائمة لصناعة الكوك بكيات محدودة أيضًا فى بعض المناطق الغربية كمنطقة راتون ميزا فى كولورادو والمكسيك الجديدة وفى حقول سانى سايد فى أوتاوه وفى كاربون ديل وما يجاورها فى منطقة كولورادو .

وإن الحاجة إلى أنواع الفحم لصناعة الكوك اللازمة لصهر خام الحديد ، قد أدّت إلى أن تستقطب المناطق التي تتمكن من صناعته بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة الصناعات التي تعتمد عليه كصناعة الحديد والفولاذ .

<sup>(</sup>١) وعاء محروطي الشكل بشبه فنجان القهوة العربية.

وتحتل بنسلفانيا المركز الأول فى صناعة الكوك، يتبعها أوهايو وإنديانا وألاباما وميتشجان ونيويورك. ولم تعد صناعة الحديد والفولاذ مرتبطة كالماضى بصناعة الكوك، ومع ذلك لا يزال توزعها الجغرافي في أكثر أنحاء العالم بعكس اعتماد هذه الصناعة المبكر على مراكز صنع الكوك.

ويمزج عادة بين أنواع عديدة من الفحم الدهني في مناطق أخرى من العالم لتحقيق قابلية تحول الفحم إلى كوك إذا كان الفحم الصالح لهذه الصناعة قليلاً ونادرًا أوكانت أثمانه مرتفعة .

إلا أن التطور الكبير الذى حصل فى هذا المضهاركان اختراع طريقة جديدة تدعى بطريقة بلكنروث \_ رامللر Bilkenroth - Rammler للحصول على نوع من فحم الكوك الكبير القساوة الذى يحتوى على ٨٦٪ من الكربون من الفحم البني أو الليجنيت .

وتستعمل هذه الطريقة اليوم فى أحواض الليجنيت قرب مدينة كوتبوس Kottbus فى ألمانيا الشرقية ، ومن المحقق أن تستعمل فى أنحاء أخرى من العالم حيث يندر الفحم الصالح لصناعة الكوك ويتوفر الليجنيت بكميات كبيرة .

وقد أخذ اعتماد صناعة الفولاذ على الكوك بالتناقص وسيزداد هذا التناقص أكثر من الآن عندما تطوّر وتحسّن طرق الاختزال المباشر Direct reduction processes .

• ـ الفحم نصف الدهني Semibituminous : على الرغم ثما قد يوحى به هذا الإسم من أن هذا النوع من الفحم أدنى رتبة من الفحم الدهنى ، إلا أن الحقيقة هى على العكس تمامًا من ذلك ، لأن هذه التسمية تدل فى الحقيقة على فحم أجود من الفحم الدهنى العادى . وقد نبذت هذه التسمية أخيرًا لدى مصنفى أنواع الفحم الحجرى واستعيض عنها باسم الفحم الدهنى ذى المواد الطيارة المنخفضة .

ولون هذا الفحم أسود غامق ويكون عادة ذا بريق مرتفع Luster ويحتوى على أكثر من الفحم المثبت Fixed Carbon لذلك فهو يحترق دون أن يطلق دخانًا كثيرًا ولهذا السبب يعرّف هذا النوع من الفحم فى الأسواق بالفحم العديم الدخان ، وهو يصلح كثيرًا لتوليد البخار بسبب ضآلة رطوبته من جهة ولارتفاع قيمته الحرارية heat value وكذلك لاستعالات المصانع التى تتطلب أعالها درجات حرارة عاليه ، كما أنه ذو أهمية خاصة لصناعة الكوك كما سبق أن بينا .

ويعثر على هذا النوع من الفحم غالبًا فى المناطق التى أصيبت صخورها بالطى folded ، والتى تعرض فيها الفحم إلى ضغط شديد أكبر من ذلك الذى تعرضت له بقية أنواع الفحم فى الطبقات شبه الأفقية .

وتتبدى مثل هذه الشروط فى القسم الشرق من حوض الأبلاش فى ولاية بنسلفانيا والماريلاند وفرجينيا وغربى فرجينيا وكذلك فى نهاية الطرف الجنوبى من أحواض ولايتى أركنساس وأوكلاهوما فى الولايات المتحدة.

٢ ـ فحم نصف الإنتراسيت Semianthracite : يختلف هذا الفحم عن الفحم المصف الدهني بإحتوائه على نسبة أكبر من الفحم المثبت إذ يضم ما بين ٨٣ ـ ٩٣٪ منه ، كما أنه يتميز عنه بانخفاض نسبة المواد الطيارة فيه ، وهو يختلف عن إلانتراسيت الحقيقي بكونه أكثر قابلية للتفتت friable إلى ذرات صغيرة إذا نقل من مكان إلى آخر . وتوجد أهم مراكز إنتاجه بالقرب من برنيس في ولاية بنسلفانيا وعلى طول أطراف جبال

وتوجد اهم مراكز إنتاجه بالقرب من برنيس فى ولاية بنسلفانيا وعلى طول اطراف جبال وبشيتا Ouachata فى ولاية أركنساس وأوكلاهوما .

٧ ـ الفحم القاسى أو إلانتراسيت: يتميز هذا النوع من الفحم بصلابته وكثافته ، وهو خال نسبيًا من المركبات الحديدية والرطوبة . وقد تصل نسبة الفحم المثبت فيه إلى أكثر من ٩٥٪ ، ويكون لونه أسودا فاحمًا وذراته شديدة القاسك ، أما نسيجه فناعم ، ولهذا يعطى مكسرًا ناعمًا جدًا عندما يكسر يكاد يماثل فى نعومته التلميع أو الجلى Polish . كما أنه يمتاز عن فحم نصف إلانتراسيت بصلابته الكبيرة ، وهى صفة جد مرغوب فيها لأنها تسمح بتحضيره بأحجام وأشكال مختلفة حسب الحاجة .

وبما أنه لا ينجم عن خزنه أى ضباع فعلى ، وليس ثمة من خطر من احتراقه ذاتيًا Spontaneous conbustion ، لذلك فقد اعتاد المستهلكون شراءه وخزنه فى أيام الصيف . وهذا ولا شك عامل هام فى تسهيل إنتاج محصول شهرى ثابت منه على النقيض من التأرجحات الحادة التى نلقاها فى إنتاج مناجم الفحم الدهنى .

وعندما يحترق فحم الإنتراسيت فإنه يعطى لهب أزرق قصير ودون دخان عمليًا . أما ناره فثابتة إلى حد كبيرة أو صغيرة \_ عسب ما تتطلبه الظروف .

وتجعل جميع هذه الخصائص فحم الإنتراسيت أكبر أنواع الفحم شهرة لندفئة المنازل والمبانى الكبيرة . وأشهر رواسب الإنتراسيت فى الولايات المتحدة توجد فى شرقى ولاية بنسلفانيا .

# ٥ ـ ٣ إنتاج الفحم وتوزعه في العالم

1 - فى الولايات المتحدة: تتوزع أحواض الفحم فى الولايات المتحدة الأمريكية على ست مناطق رئيسية هى: الشرق والداخل وشاطئ الخليج، شهالى السهول الكبرى والجبال الصخرية وشاطئ المحيط الهادى. وينتشر فى كل منطقة من هذه المناطق عدد من الأحواض الصغيرة تتفاوت فى اتساعها.

### (١) المنطقة الشرقية:

إحتلت هذه المنطقة منذ القديم المرتبة الأولى فى إنتاج فحم الإنتراسيت والفحم الدهنى وهى تضم أربع ولايات من أصل الولايات الخمس التى تنتج معظم إنتاج الولايات المتحدة من الفحم ، وهى بنسلفانيا وفرجينيا الغربية وكانتوكى وأوهايو . ويمكن لنا أن نميز فيها إقليمين رئيسيين : إقليم فحم الإنتراسيت فى بنسلفانيا ، وأحواض الفحم الدهنى فى الابلاش .

ويعتبر إقليم بنسلفانيا لعدة أسباب منطقة الإنتاج الوحيدة لما يسمى بالفحم القاسى . ومعظم الإنتاج يأتى من سكويكل Sckuykill ولوزرن حيث تقوم مدن بوتس فيل وهازلتون وويلكزبار . وتستخرج كميات قليلة أيضًا من مقاطعة نورتمبرلاند Northumberland إلى الشهال الغربي من بوتس فيل وفي مقاطعة لاكاوانا Lackawanna .

وتختلف الشروط التي يوجد عليها فحم الإنتراسيت اختلافا كبيرًا عن تلك التي تظهر في مناطق إنتاج الفحم الدهني. فالطبقات في منطقة الإنتراسيت مصابة بالطي Folded الشديد عموما حتى أنها تكون مجزأة في مواقعها ، في حين تتميز طبقات الفحم في مواقع الفحم الدهني بتسطحها أو بإصابتها بانحناءات طفيفة ومستمرة . وقد نجم الطي في طبقات الإنتراسيت عن ضغط جانبي هائل أدى إلى استحالة فحم البيت إلى إنتراسيت .

وفى حين أنه نتج عن هذه التغيرات محروقات ممتازة النوعية مرغوبة ، فقد سبب الطى الشديد وجود شروط استثمار صعبة جدًا . فالمنحدرات الشديدة التي تسود في المناجم وفي المواقع الأخرى . وتضعضع تطبق الطبقات مع سيادة الطبقات الرقيقة بالإضافة إلى الإنتاج الضئيل بالنسبة للفرد الواحد الناجم عن هذه الشروط كلها ، أدّت بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الطن الواحد من الفحم .

ويمكن لنا أن نتبيس أثر هذه الشروط إذا عرضنا إلى المثال التالى: بلغ إنتاج الرجل الواحد في مناجم الفحم الدهني العميقة في اليوم في الولايات المتحدة ١١ طنًا من الفحم وتعود أسباب ارتفاع الإنتاج في هذه المناجم إلى عاملين هامين ، أولها وضع طبقات الفحم شبه الأفتى واستمرارها وإنتاجها وسهولة الوصول إليها. وثانيهما إنتشار المكينة mechanization على نطاق واسع في هذه المناجم.

أما فى حقول الإنتراسيت فإن ميل tilted الطبقات وعدم استمرارها يجعلها أقل ملاءمة للمكينة ولذلك كان إنتاج الرجل الواحد يوميًا بالكاد يصل إلى النصف (٤,٨ طن). وانحفاض إنتاج الرجل الواحد يوميًا مسؤول إلى حد كبير عن ارتفاع أسعار الإنتراسيت بالقياس إلى أسعار الفحم الدهني . ومع أن استغلال الفحم بطريقة المناجم المكشوفة قد ازداد خلال السنوات الحالية حتى وصل إلى أكثر من ثلث الإنتاج الكلى ، إلا أنه يبدو أن ليس لهذا الأمر من تأثير كبير على الأسعار .

ولا يستطيع فحم الإنتراسيت على العموم منافسة الفحم الدهني في مجال توليد البخار ولكن عدم ملاءمته الاقتصادية تزول بالنسبة للتدفئة المكانية Space - heating نتيجة مقاومته ونظافته وسهولة تنظيم الحرارة الناجمة عنه ، وعلى الرغم مما تقدم لازالت كميات لا بأس بها من هذا الفحم تستعمل لتوليد الكهرباء.

وقد انخفض إنتاجه فى الولايات المتحدة من حوالى ١٠٠ مليون طن عام ١٩١٧م إلى حوالى ٢٠ مليون طن فى السنوات الأخيرة بسبب الاستعاضة عنه بأنواع الفحم الأخرى نظرًا لتكلفته المرتفعة . ويصدر من مجموع هذا الإنتاج حوالى العشر إلى خارج البلاد وبصورة خاصة إلى كندا ، أما الباقى فيستهلك فى كل من بنسلفانيا ونيويورك ونيوجرسى .

وينقل بعض هذا الفحم بواسطة السكنك الحديدية والمجارى المائية إلى البحيرات الكبرى وبالسكة الحديد إلى إنكلترا الجديدة. ولقد كان من نتائج انخفاض الإنتاج أن انخفض عدد العاملين في استخراج هذا الفحم من (١٨٠) ألف رجل كانوا يعملون في المتوسط ٢٤٥ يومًا في السنة عام ١٩١٤م إلى (١٥) ألف رجل يعملون ١٧٦ يومًا في السنة عام ١٩٩٨م إلى (١٥) ألف رجل يعملون ١٧٦ يومًا في السنة عام ١٩٩٨م. وبهذا تحولت منطفة إنتاج الإنتراسيت إلى منطقة نشكو البطالة المزمنة

وما يصاحبها من مشاكل جمة . وقد حاولت هذه المنطقة كثيرًا اجتذاب مختلف الصناعات إليها لتعوّض تناقص العمل في حقول الإنتراسيت .

وتدين المنطقة الشرقية عموما فى اقتصادياتها المتقدمة ولا شك إلى انتشار أحواض الفحم الدهنى فى الأبلاش وإلى نوعية هذا الفحم الممتازة وكذلك إلى سهولة الحصول عليه . وتعتبر هذه الأحواض من وجهة النظر الصناعية أكبر مراكز الاستغلال فى العالم . وهى تمتد من شهال غربى بنسلفانيا باتجاه الجنوب شاملة جميع الهضبة الأبلاشية حتى شهال ألاباما . وللفحم المستخرج من هذه الأحواض قيمة حرارية مرتفعة يحتفظ بها حتى أثناء الخزن ، بالإضافة إلى أن بعضه يلائم صناعة الكوك ملاءمة كبيرة .

وتقوم مناجم هذا الإقليم بتوفير المحروقات اللازمة للصناعة فى جميع أنحاء المنطقة الشرقية من الولايات المتحدة ، كما أن لفحم هذا الإقليم أهمية كبيرة فى صناعة الغاز وكذلك فى توليد القدرة الكهربائية وفى أغراض التدفئة الأخرى.

وتساعد شروط البنيوية Structural فى حوض الأبلاش على استخراج الفحم بأقل تكلفة ممكنة . فالطبقات التى قد يشار إليها كعروق هى على العموم مسطحة أو مصابة بانحناءات طفيفة وتستمر على منطقة واسعة نسبيًا دون أن يظهر أى تبدل بارز فى سمكها أو نوعيتها . وتتداخل عروق الفحم هنا بين الصخور الصفاحية والصخور الكلسية التى تؤمن أراض ممتازة وسقوفا مأمونة نسبيًا وهى أوضاع لابد منها لاستغلال الفحم الحجرى فى باطن الأرض .

ولقد قامت مجارى مائية عديدة كبيرة وصغيرة بقطع أوديتها الضيقة والعميقة في هذه المنطقة مما ساعد على ظهور طبقات الفحم الدهني في بعض البقاع على سطح الأرض وعلى أطراف هذه الأودية . وقد سهّل هذا الوضع استغلال طبقات الفحم التي كشفها الحت بواسطة المعابر والأنفاق فوق مستوى الماء الأرضى وأدّى إلى جعل مشاكل تصريف مياه المناجم عملية سهلة نسبيًا ، كما أنه ساعد على نقل الفحم من مناجمه رأسًا إلى السكك الحديدية التي أقيمت بسهولة على امتداد هذه الأودية شكل (١) .

وقد شجعت هده الشروط مضافا إليها الطلب من قِبَل الأسواق المجاورة لهذا الفحم على قيام استثارات كبيرة كانت ضرورية للحصول على إنتاج مأمون وكاف. ونتيجة لما تقدم فقد تمت مكينة معظم المناجم العاملة في منطقة الأبلاش مما ساعد على زيادة انتاج الفرد في

ساعة العمل لواحدة ، وكذلك زيادة الأمن أثناء العمل وبالتالى زيادة دخل الفرد الواحد . وتظهر أهمية هذه الشروط التعدينية الممتازة بوضوح فى معدل إنتاج الفرد الواحد يوميًا عام ١٩٧٨ فى جميع مناجم الفحم الدهنى العميقة فى الولايات المتحدة ، إذا بلغ هذا المعدل حوالى ١٠ أطنان يوميًا فى حين أنه تراوح بين ٢١٠٧ طن يوميًا بالنسبة للفرد العامل فى كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الغربية وبولندا وهولندا والإتحاد السوفياتى وذلك لأن الشروط الطبيعية فى معظم مناجم الفحم الأوربية أقل ملاءمة لإنتاج الفرد اليومى ، على الرغم من كل الوسائل الميكانيكة المستعملة أو التي قد يمكن أن تستعمل من الشروط المتوفرة فى مناجم الأمريكية ، إذ أن معظم عروق الفحم فى المناجم الأوروبية كثيرا التصدع والإنجناء .

ومن أهم التطورات التي حدثت في استغلال الفحم خلال العقود الأخيرة كان زياد، استغلال المناجم المكشوفة. وذلك لسهولة إزالة طبقات الصخور والغضار والصفاح التي توجد فوق طبقات الفحم بواسطة التراكتورات ذات لريش propelled والجرافات shovels التي تعمل بالكهرباء والديزل وحبال الجر، ووفرت بذلك نفقات حفر الأنفاة والآبار العمودية والتخشيب اللازم لاستغلال المناجم في باطن الأرض. وإن التكلف الوسيطة للفحم المستغل بهذه الطريقة في مناطق استخراجه هي أدنى من تكلفة الفح المستغل في مناجم باطن الأرض بحوالي الثلث. كما أن إنتاج العامل في اليوم هو ضعف الإنتاج الذي يقدمه عامل يعمل في مناجم باطن الأرض، أي أن إنتاج العامل يصل إلا حجب في أن يزداد استغلال المناجم المكشوفة إلى هذا الحد حوالي ٣٢ طنًا في اليوم. ولا عجب في أن يزداد استغلال المناجم المكشوفة إلى هذا الحد الجروقات والبزين والغاز الطبيعي.

قبى عام ١٩٣٠م كان مجموع إنتاج الولايات المتحدة من الفحم الدهنى والليجنيت يبل ٤٦٨ مليون طن ، وكانت المناجم المكشوفة تقدم حوالى ٢٠ مليون طن من هذا المجموع أما فى عام ١٩٧٨م فقد بلغ مجموع الإنتاج ٥٤٥ مليونا ، منها ١٢٣ مليونا أستغلب بالطريقة المنوّه عنها .

ويشكل الفحم المستغل بهذه الطريقة سبعة أعشار إنتاج كل من ولايتي أوهايو وإندي وحوالى نصف إنتاج ولاية اللينوا . بينها نجد أن أقل من ثلث الإنتاج يسير وفق هذه الطريد في بنسلفانيا وأقل من العشر في فرجينيا الغربية وفرجينيا . أما في أيوا وكانساس والميسور

وأوكلاهوما ويومنج فترتفع النسبة حتى تتراوح بين ٨٠ ــ ١٠٠٪ من مجموع إنتاج هذه الولايات من الفحم ، كما يستغل الليجنيت كله تقريبًا بطريقة المناجم المكشوفة . وقد أضحى الاستغلال بهذه الطريقة ممكنًا بعد استخدام الآلات الضخمة التي تستطيع جرف أكثر كميات كبيرة من الصخور التي تغطى طبقات الفحم ، حتى أن بعضها يستطيع جرف أكثر من مترين مكعبين في المرة الواحدة .

وعلى الرغم مما تقدم فإن لهذه الطريقة حدًا اقتصاديا أعلى ينجم عن أن كميات الفحم التي يمكن إنتاجها بهذه الطريقة لها حد أيضًا ، فحيث يكون الغطاء الصخرى الذى يغطى طبقات الفحم ذا سمك قليل وينصف بالاستواء (التسطح) يمكن استغلال مساحات واسعة بهذه الطريقة بنجاح ، في حين تقل إمكانية استغلال الفحم بنفس الطريقة في مناطق الأودية التي تغيب فيها عروق الفحم ، وكذلك حيث يكثف الغطاء الصخرى بعيدًا عن الوادى ، لذلك يجرى استغلال الفحم فقط وفق منحنيات التسوية .

ويعتمد عرض المنطقة التي تستغل بطريقة المناجم المكشوفة على نسبة ازدياد انحدار سمك الغطاء الصخرى المشرف على الوادى وتزداد إمكانية الاستغلال إذا كان الانحدار يشكل زاوية قائمة ، كما يعتمد على استطاعة التجهيزات المستعملة .

وتترك طريقة الاستغلال المكشوف عادة أضرارا بشعة في معالم الأرض ، لذلك فقد استصدرت أكثر الولايات تشريعات داخلية أجبرت بموجبها العاملين في هذه المناجم على إتخاذ الاحتياطات اللازمة حيال ما قد يترتب من نتائج غير مرغوب بها (كانزلاق الطبقات الصخرية وتهديم الجسور أو المعابر ...).

ومن العوامل ذات الأهمية الكبيرة على تشجيع صناعة الفحم شرقى نهر المسيسبي وجود خطوط الملاحة المائية فى البحيرات الكبيرة التى وفرت طريقة رخيصة لنقل شحنات الفحم الكبيرة إلى أسواق الاستهلاك فى شهالى الولايات المتحدة الأمريكية والمناطق المجاورة لها فى كندا . وبهذه الوسيلة أمكن وصول الفحم من حقول الأبلاش وحتى من القسم الداخلى الشرقى إلى الأسواق الشهالية . وينقل اليوم بهذه الخطوط كميات تصل سنويا إلى عشر ما تنتجه المنطقة الشرقية من فحم .

ولقد ساعد الفحم الدهني الذي ينتشر في المنطقة الشرقية منذ عقود عدة على قيام الصناعات وتطورها في هذه المنطقة . فصناعة إذابة المعادن وبصورة خاصة صناعة الحديد والفولاذ تعتمد اعتمادًا كبيرًا على فحم الكوك الممتاز الذي يستخرج من هذه المنطقة .

بالإضافة إلى أن الصناعات التصنيعية حصلت على الفحم اللازم لتوليد البخار بأسعار . منخفضة .

وعلى الرغم من أن الفحم قد تعرض إلى منافسة شديدة من البترول والغاز الطبيعى الذى أمكن الحصول عليها من منابعها البعيدة فلازال الطلب على الفحم مستمرًا بسبب تزايد الحاجة إلى الطاقة الحرارية . ولكن بقاء البترول والغاز الطبيعى ــ الذى يتوقع استمراره بضعة عقود أخرى ــ أمر مشكوك فيه على المدى البعيد ، لذلك فمن المتوقع أن يضطر الناس إلى اللجوء مرة أخرى وعلى نطاق واسع إلى استغلال احتياطى الفحم الكبير بعد أن ينفذ البترول والغاز ، هذا الاحتياطى الذى يكنى للاستهلاك عدة قرون أخرى دون أن يخشى نفاذه .

### (ب) المنطقة الداخلية:

تشمل المنطقة الداخلية على أحواض الفحم الأربعة التالية:

١ ــ الحوض الداخلي الشرقي في إنديانا ــ ايللنوا وغربي كانتوكي .

۲ ــ الحوض الداخلى الغربى ويضم كل من أيوا وميسورى وكانساس وأوكلاهوما
 وأركنساس .

٣ \_ الحوض الداخلي الشالي أو حوض ميتشجان .

٤ ـ الحوض الداخلي الجنوبي الغربي أو حوض تكساس.

وللحوضين الأولين أهمية تجارية كبيرة ، أما الأخيرين فليس لهما ثمة أهمية في الوقت الحاضر ، إذ أن الحوض الجنوبي الغربي لم يكا يمس تقريبًا ، كما أن فحم ميتشيجان يحتوى على نسبة كبيرة من الكبريت لذلك فهو لا يصلح للاستعال في الأفران العالية للحصول على الحديد اللين أو الفولاذ كما أن عروقه المنعزلة الرقيقة تضيق وتضمحل على مسافة بسيطة من مكان استغلاله ، وقد استخرج من هذا الحوض فيما مضي ما يعادل الد ، ه مليون طن إلا أنه لم يعد لهذا الحوض أي نشاط اليوم .

ويدين فحم الحوض الداخلي الشرقى بأهميته الاقتصادية بصورة خاصة إلى حاجة الصناعة إليه ، ويضاف إلى ذلك عظم الكثافة السكانية وقسوة المناخ خلال أشهر الشتاء اللذين يزيدان من الطلب على هذا الفحم لاستعاله في أغراض التدفئة بأنواعها . . وبجد الفحم المستخرج من إنديانا وايللنوا وغربي كانتوكي أسواقًا ممتازة في هذه الولايات

والولايات المحاورة لها . وينتشر الفحم فى سائر المنطقة على شكل طبقات أفقية يمكن الوصول إليها بسهولة عن طريق حفر آبار بسيطة العمق وكذلك بواسطة المناجم المكشوفة . وقد أصبحت ولاية ايللنوا التي تشتهر بكثرة مناجمها وبرخص عمليات التعدين فيها وجودة فحمها وسهولة إيصال هذا الفحم إلى الأسواق الهامة \_ وبصورة خاصة إلى منطقتي شيكاغو وسان لويس الصناعيتين \_ إحدى الولايات الأربعة المشهررة في إنتاجها للفحم .

أما فحم الحوض الداخلي الغربي فيتميز بقيمته الحرارية العالية وبتنوعه من فحم دهني إلى إنتراسيت. وقد سببت الصدوع التي أصابت أطراف جبال وبشيتا في أركنساس وأوكلاهوما تحوّل الفحم الموجود هناك إلى أجود أنواع الفحم من حيث ارتفاع نسبة التفحم فيه.

ويتألف معظم الاحتياطى فى هاتين الولايتين من الفحم الدهنى الممتاز ، بالإضافة إلى وجود بعض أحواض فحم نصف الإنتراسيت فى أركنساس ، وطبقات من الفحم النصف الدهنى ذى الرتبة المنخفضة . وتعتبر أوكلاهوما أهم هاتين الولايتين من حيث كميات الإنتاج .

أما فى بقية أنحاء الحوض الغربى فلا نجد إلا الفحم الدهنى ، ومع ذلك فإن بعضه يعتبر من أحسن أنواع الفحوم فى الولايات المتحدة . وإن رخص تكاليف استغلاله تجعله مفضلا للاستعالات الصناعية ولتوليد القدرة الكهربائية .

وتحتل ميسورى الدرجة الأولى فى إنتاج الفحم الدهنى فى هذه المنطقة تليها أيوا وكانساس. وعلى الرغم من أن عدد المناجم المكشوفة ها لا يزيد إلا قليلا عن المناجم المستغلة بطريقة الآبار، نجد أن إنتاج تلك المناجم يزيد ٤ أو ٥ مرات على إنتاج مناجم الآبار، ومع أن كافة الشروط فى معظم أنحاء هذا الحوض تساعد على الاستغلال الرخيص فى المناجم المكشوفة. إلا أن الإنتاج قد أخذ ينخفض فى جميع الولايات التى تستغل هذا الفحم، فقد تناقص الإنتاج من ٣٠م طن فى السنة فى فترة الحرب العالمية الأولى إلى حوالى لمن عام ١٩٦٠م وذلك لأن مجموع الحوض تقريبًا يقع فى منطقة تشتد فيها منافسة البترول والغاز الطبيعى للفحم الحجرى.

# (ج) منطقة الخليج الساحلية:

تمتد هذه المنطقة من تكساس إلى ألاباما ولا يوجد فيها إلا فحم الليجنيت. وقد منع

تدنى نوعية هذا الفحم وصعوبة شروط الاستغلال ومنافسة البترول والغاز له حتى الآن استغلاله بشكل كثيف . إلا أنه يمكن اعتبار هذا الحوض الفحمى كحوض احتياطى قد يستغل فى المستقبل إذ اشتدت الحاجة إلى المحروقات .

### (د) منطقة السهول الشهالية الكبرى والجبال الصخرية:

تضم هذه المنطقة احتياطيًا كبيرًا من الفحم غير المستغل الذى تتفاوت أصنافه بين الليجنيت والفحم الدهني ذى الرتبة الممتازة والذى قد تتناثر بينه بعض المناجم من نوع الانتراسيت .

وقد كان سبب استغلال مناجم هذه المنطقة في مضى الحاجة إلى الفحم لاستعاله كوقود لقطارات السكك الحديدية التي تعبر المنطقة وفى أفران الصهر والتدفئة المنزلية ، إلا أن الاستعال الرئيسي كان ينصب على استعال هذا الفحم كوقود للقطارات وللتدفئة ، وذلك لأن صناعة صهر المعادن وإذابتها على الرغم من رخص التكاليف النسبية التي تتكلفها بسبب توفر المعادن والفحم المتجاورين لم تنشط كما نشطت في المنطقة الشرقية بسبب تبعثر السكان في هذه المناطق الواسعة ، كما أن استغلال الفحم للتصدير الداخلي كان شبه مستحيل لتكاليف النقل الكبيرة التي تضاف إلى أسعاره لبعد مناجمه عن الأسواق المستهلكة في بقية أنحاء الولايات المتحدة .

وقد انخفض إنتاج الفحم فى هذه المنطقة أيضًا من ٤٠ مليون طن فى السنة إلى حوالى ١٢ مليون طن بسبب توقف القطارات شبه التام عن استعال الفحم وكذلك بسبب تزايد منافسة المترول والغاز لهذه المادة.

وقد سبق أن ذكرنا أن أنواع الفحم التي تصلح لصناعة الكوك تنتشر في كل من أوتاوه وكولورادو وفي حقل راتون ميزا Raton Meza على نخوم نيومكسيكو وكولورادو.

وتستحيل زيادة الاستغلال التجارى فى هذه المنطقة بسبب توفر البترول الرخيص وكذلك الغاز الطبيعى الذى يستعمل فى معظم الأغراض الصناعية . إلا أن احتياطى الفحم الضخم الذى يكمن فى أحواض هذه المنطقة يؤكد أن البلاد الأمريكية ليس لها أن تخشى من نقص المحروقات فى القرون المقبلة .

#### (هـ) منطقة ساحل المحيط الهادى:

تضم هذه المنطقة مساحات ذات أهمية ضئيلة فى كل من كاليفورنيا وواشنطن والأوربجون. وأحواض هذه المنطقة صغيرة على العموم، على الرغم من وجود بعض الفحم الدهني فى ولايتي واشنطن والأوربجون وحتى بعض الإنتراسيت فى ولاية واشنطن إلا أن معظم فحمها هو من الفحم تحت الدهني.

ويلقى الاستغلال هنا منافسة شديدة من بترول كاليفورنيا وكندا الذى يتوفر بأسعار رخيصة بسبب قربه من مراكز الاستهلاك ، وكذلك من الكهرباء المولدة من المياه التى تطور استغلالها تطوراً كبيرًا . أما الاستهلاك المنزلي فضئيل بسبب اعتدال أيام الشتاء التي تعتبر من ممنات هذه المنطقة الساحلية .

وتقع أهم مراكز الإنتاج فى واشنطون التى تعتبر المركز الوحيد للإنتاج. وهنا أيضًا إنحفض الإنتاج من أربعة ملايين طن فى السنة وهو أقصى ما عرف فى عام ١٩١٨م إلى حوالى خمس مليون طن فى الوقت الحاضر ولكن يبدو أن الفحم سيكون المنبع الأساسى لزيادة كمية القدرة فى المستقبل إذا ما تعرضت المنطقة فى يوم من الأيام إلى نقص القدرة المتوفرة حاليًا بسبب ازدياد المحمو الصناعى المتوقع.

# الأهمية الجغرافية لتوزع الفحم في الولايات المتحدة

تنفرد الولايات المتحدة الأمريكية من بين جميع بلاد نصف الكرة الغربي بأنها ذات احتياطي كبير من الفحم وخاصة في أجزائها الداخلية وهو احتياطي جاهز للاستغلال إذا دعت الحاجة إليه.

ومن بين الآثار الاقتصادية العديدة الناجمة عن توزع حقول الفحم نجد ثلاثة بارزة منها تستحق النظر.

الأول: أن حقول الفحم في القسم الشرقي من الولايات المتحدة لا تبعد أكثر من ٢٥٠ كيلو مترًا تقريبًا عن المرافئ البحرية. إلا أن النقل بواسطة سكة الحديد عبر المناطق الجبلية المصدعة من المناجم إلى المرافئ البحرية يزيد أسعار الفحم بصورة واضحة في هذه المرافئ. ويعوق هذا العامل توسع التجارة بسبب منافسة الإنتاج الأوروبي الذي يستغل بالقرب من مستوى الماء أو بالقرب من الأنهار الصالحة للملاحة.

وهذا مما يجعل تكلفة النقل البرى قليلة جدًا. إلا أن ما يساعد على استمرار الاستغلال في الولايات المتحدة رغم بعد المناجم عن مرافئ التصدير سهولة ورخص تكاليف استغلال الفحم إلى حدما في حقول المنطقة الأبلاشية.

والثانى : أن إنتشار الفحم فى المنطقة الداخلية كان يؤمن قبل انتشار القاطرات التى تعمل على الديزل . القدرة الضرورية اللازمة لامتداد وإنتشار أعال النقل بالسكة الحديدية وكذلك تعمير المناطق الداخلية بسرعة وهذه أحوال لم تجربها قارة أخرى ، فانتشار مراكز تموين القطارات بالفحم على طول المحطات التى كانت تمر بها قطارات عبر القارة سهّلت انتشار النقل بالسكة الحديدية وكذلك نقل الصناعات والمحاصيل بأرخص التكاليف الممكنة .


والثالث: أنه لولا توفر الفحم فى المناطق الداخلية البعيدة عن الساحل لكانت تكاليف نقل المنتجات الزراعية من هذه المناطق إلى مراكز الصناعة الكبرى فى شرقى البلاد أو إلى الأسواق الخارجية فى عصر ما قبل الديزل مستحيلة ، ولكان الازدهار الزراعى الذي تحقق فى المنطقة الداخلية صعب التحقيق ، هذا الإزدهار الذى أدى إلى وجود أسواق كبيرة فى الرسط الغربى والجبال الصخرية للصناعات الكبيرة التى كان من الممكن أن يتعثر تقدمها فى المنطقة الشرقية لولا وجود هذه الأسواق .

ومع أن للعوامل الأخرى آثار أيضًا فى هذا الموضوع إلا أن حقول الفحم الداخلية التى تمتد من بنسلفانيا إلى كولورادو وأوتاوه تستحق الاعتبار الكبير لأنها كانت سبب التعلور الصناعى العظيم الذى حصل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

# إنتاج الفحم الحجرى في الولايات المتحدة وتجارته الخارجية :

تراوح إنتاج الفحم الحجري منذ عام ١٩٥٠ أقل قليلاً من ٥٠٠ مليون طن فى السنة ولكنه تدنى فى السنة (شكل ١٢). ثم ارتفع بعد ذلك حتى وصل إلى حوالى ٥٥٠ فى الوقت الحاضر.

ويشكل فحم الإنتراسيت الذى يستخرج من بنسلفانيا حوالى ٦٪ من مجسوع إنتاج البلاد ، كما أن فرجينيا الغربية لا تزال تحتل حتى اليوم المركز الرئيسي فى إنتاج الفحم الدهني النسبة لجسوع البلاد تليها فى دنك بنسلفانيا وكانتوكى وأيوا وأوهايو وفرجينيا .




شكل (١٧) انتاج الفحم في الولايات المتحدة لاحظ تدفي الانتاج المستمر

ولقا. كان لفحم هذه المناطق أهمية كبرى وواضحة بالنسبة لتعداد مراكز الصناعة الثقيلة في كل من بتسبورج وديترويت وكليفلند وشيكاجو شكل (١٣).

أما صادرات الولايات المتحدة من الفحم خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية فلم تكن تؤلف إلا جزءًا بسيطًا من مجموع إنتاج البلاد ، وكانت تتراوح بصورة عامة حول نسبة تقدر بـ ٢,٦٪ من هذا المجموع .

وكانت كندا في تلك الفترة سوق الاستيراد الرئيسي إذ كانت تستورد جميع صادرات الولايات المتحدة من الإنتراسيت ومن ٨٥ إلى ٩٠٪ من صادرات الفحم الامريكية ولقد ساعد كندا على استيراد الفحم الأمريكي وقوع معظم حقول الفحم الأمريكية بالقرب من مناطق تكاثف السكان في الجزء المأهول من كندا أي المنطقة الواقعة بين وندسور Vindsor ومدينة كويبك Quiber وكذلك قلة احتياطي كندا من الفحم ، هذا الاحتياطي الذي يقع أغلبه في الجزء الغربي من السهول أي في أحواض الغرب الجبلية



شكل (١٣) مناطق إنتاج الفحم والمناجم الرئيسية في انكلو\_ امريكا .

وكذلك فى المقاطعات البحرية البعيدة فى الشرق وخاصة فى نوفا سكوتيا Nova Scotia ومع ذلك فقد لاقى الفحم الأمريكي فى تلك الحقبة وما زال يلاقى منافسة تزداد شدتها من قبل الخاز والبترول .

وتستورد منطقة البحر الكاريبي اليوم بعض الفحم الأمريكي ولكن حاجتها ضئيلة جدًا لا تسمح بالتعويض عا تسببه منافسة الغاز والبترول. إلا أن العلاقات التجارية الوثيقة القائمة بين البرازيل والولايات المتحدة تجعل من البرازيل سوقًا جيدة للفحم الأمريكي خاصة بسبب اتجاه البرازيل نحو التطوير الصناعي ، كما تجعل من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للبن البرازيلي .

أما الأرجنتين فعلى الرغم من أن معظم منتجاتها الزراعية كالقمح واللحوم وغيرها تصدّر إلى أوروبا إلا أنها أخذت فى السنوات الأخيرة تستورد كميات متزايدة من الفحم الأمريكي .

ولقد كانت نسبة صادرات الولايات المتحدة من الفحم خلال الفترة التي سبقت

الحرب العالمية الثانية إلى أوروبا قليلة ، وذلك لأن الفحم الأوروبي الذي يستغل بالقرب من المناطق الشاطئية أو في المناطق الداخلية حيث تتوفر الطرق المائية الرخيصة أقدر على منافسة الفحم الأمريكي ـ الذي يأتى من بعيد \_ رغم صعوبة استغلال الفحم الأوروبي وقدم الوسائل المتبعة في هذا الاستغلال بسبب قربه من مراكز الاستملاك الرئيسية .

إلا أن هذه الصادرات ازدادت زيادة كبيرة وبصورة خاصة إلى البلاد الأوروبية خلال فترة الحرب العالمية الثانية والسنوات التي تلتها مباشرة ، فني فترة الحرب التي امتدت بين عام ١٩٤٠ ـ ١٩٤٤م ازدادت الصادرات من الفحم الدهني إلى أكثر من الضعف ، وظلت الصادرات بازدياد حتى بلغ وزنها عام ١٩٤٧م سنة أضعاف ماكانت عليه قبل هذه الحرب . وكانت هذه الزيادة تشكل حوالي ١١٪ من مجموع إنتاج الفحم الدهني الذي بلغ في ذلك الحين ٦٢٠ مليون طن ، ونسبة مماثلة من إنتاج فحم الإنتراسيت . وقد بلغ ما استوردته أوروبا أكثر من ٥٣٪ من مجموع صادرات الولايات المتحدة من الفحم عام ما استوردته أوروبا أكثر من ٥٣٪ من مجموع صادرات الولايات المتحدة من الفحم عام من نصف بالمئة من هذه الصادرات .

وقد نجمت الزيادة الكبيرة فى الصادرات عن الحرب التى أدّت إلى تعطل أعال استخراج الفحم فى المراكز الهامة فى غربى أوروبا وتناقص الإنتاج حتى فى بريطانيا التى لم تجتحها الحروب. ولكن هذه الظروف مجرد ظروف طارئة ، فمع عودة حقول الفحم الأوروبية إلى الإنتاج إبتدأت صادرات الفحم الأمريكية إلى هذه المنطقة بالانخفاض : وبعد عام ١٩٤٧م أظهرت الصادرات الأمريكية إلى أوروبا تحولات كبيرة جداً ، إلا أنها كانت تزداد أحيانًا كما فى عام ١٩٥١ و ١٩٥٧م ، فنى عام ١٩٥٧م مثلاً وصلت الصادرات إلى أوروبا حداً أعلى لم تصله من قبل إذ بلغت حوالى ٥٠ مليون طن من الفحم ولكن هذه الصادرات لم تلبث أن انخفضت فى الأعوام التالية حتى وصلت ١٧ مليون طن عام ١٩٦٠م ثم تضاءلت حتى وصلت إلى كميات ضئيلة فى الوقت الحاضر.

ولقد استطاع الفحم الأمريكي منافسة الفحم الأوروبي خلال الفترة المذكورة للأسباب المنوه عنها فيما مضى أكثر مماكان قادرًا عليه في الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى ، وبالطبع فإن إمكانية المنافسة كانت تزداد طردًا مع ازدياد إنتاج العامل في المناجم الأمريكية الذي نجم كما سبق أن أسلفنا في العديد من الفصول الماضية عن التوسع في مكينة

استخراج الفحم وكذلك عن ازدياد النقل الميكانيكي في مناجم تحت الأرض وازدياد ظاهرة استخراج الفحم بتكاليف رخيصة نسبيًا عن طريق المناجم المكشوفة.

ولكن مما لا شك فيه أن ازدياد استعال البترول فى وسائل النقل والأغراض الصناعية وتزايد منافسة البلاد الأخرى المنتجة للفحم بما فيها الإتحاد السوفياتى تميل إلى تقليل الطلب على الإنتاج الأمريكي لا فى أوروبا فحسب بل وفى العالم أجمع .

# بعض مشكلات صناعة الفحم الأمريكي


تستطيع صناعة استخراج الفحم الأمريكية إنتاج كميات أكبر مما تنتجه حاليًا من الفحم لذلك بنوقع أن تتمكن هذه الصناعة من مواجهة أى توسع فى الطلب على إنتاجها بنجاح فى المستقبل البعيد . ولقد كان على هذه الصناعة أن تتكيف فيما مضى لتتغلب على تغيرات الطلب الفعلية الشديدة وتواجه ذروة الطلب لذلك كان عليها أحيانًا أن تستخدم من العمال أكثر من حاجتها العادية وأحيانًا أخرى أقل مما اعتادت أن تستخدم ، وكان ينجم عن ذلك تعطل عدد كبير من العمال عن العمل خاصة خلال فترات تدنى الطلب على الفحم . إلا أن هذه الصناعة استطاعت إلى حد ما تجاوز عقبة التأرجحات الفعلية على الطلب عن طريق إتباع نظام لتخزين الفحم بصورة متفرقة dispersed .

ولكن على الرغم من إتباع مثل هذا النظام فقد كان من الصعب التوقع أن يصبح مساويًا (معادلاً) للطلبات الموسمية ، إلا أن هذه الطريقة مكنت من تغيير منحنى البطالة من منحنى ذى قم حادة إلى منحنى ذى تموجات بسيطة undulations على الرغم من أن معدل عدد الأبام التي عمل بها عمال مناجم الفحم تتراوح بين ٦٢ يومًا في كنساس و ٢٠٨ أيام في ألاباما أو بمعدل وسطى قدره ١٨٨ يومًا لمجموع عمال الفحم في الولايات المتحدة الأمريكية .

والمسؤول الأول عن بطالة العال في مناجم الفحم بلا شك هو تزايد كفاءة الإنتاج زيادة كبيرة . فني عام ١٩٣٠ كان متوسط انتاج العامل من الفحم يوميًا في جميع أنواع المناجم الأمريكية حوالى ٥ أطنان ، بينها فاق الـ ١٢ طنًا في اليوم في الوقت الحاضر . وتعود هذه الزيادة في قسم منها إلى ازدياد استغلال المناجم المكشوفة حيث بلغ معدل إنتاج العامل يوميًا في بعض الولايات التي تمارس بها هذا الاستغلال حوالى ٤٠ طنًا أو أكثر ، أما بالنسبة لمجموع الولايات التي تستغل الفحم بهذه الطريقة فقد بلغ معدل إنتاج العامل في


nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اليوم ٢٣ طنًا ، هذا بالإضافة إلى التحسينات التي طرأت على كفاءة العمليات في المناجم العميقة ، حيث أصبح أكثر من ثلاثة أرباع الفحم المستغل في هذه المناجم يستخرج بالآلات ، كما ازدادت نسبة كميات الفحم التي تستغل بالآلات المستمرة التي تحمل الفحم ميكانيكيًا . وزادت أيضًا أشكال التحميل الميكانيكية حتى غدت نسبة ما تبقى من فحم يعبًا ويحمل باليد نسبة ضئيلة جدًا شكل (١٤) .



شكل (١٤) منظر لمخرج منجم من نوع الانفاق.

وعلى ذلك فلا حاجة بنا إلى القول من أن تناقص مجموع الإنتاج وزيادة إنتاج الفرد الواحد قد أدّى إلى تناقص عدد العال الذين تحتاج إليهم فعلاً هذه المناجم. فقد كان متوسط عدد العال الذين عملوا في مناجم الفحم عام ١٩٢٣م يتجاوز ٥٥٦ ألف عامل، في حين أن عددهم اليوم لا يتجاوز الـ ١٦٠ ألفاً، لذلك أضحت أكثر مناطق إنتاج الفحم اليوم من مناطق البطالة الحادة. ويصدق هذا الأمر بصورة خاصة على مناطق فحم الإنتراسيت وعلى عدد من مناجم الفحم في حقول الأبلاش في ولاية بنسلفانيا وفرجينيا الغربية وأوهايو وكانتوكي إلىخ .. شكل (١٥).



شكل (١٥) أ معدل المعدنين المستخدمين سنويًا في حقول الفحم في الولايات المتحدة

وهكذا نجد أن صناعة الفحم الأمريكية تواجه مشكلات عدة ولكن وجه الأمل يكمن في أن هذه الصناعة نفسها مدركة لها. فني عام ١٩٧٨م قدر مجموع احتياطي المحروقات الصلبة الصالحة للاستغلال في البلاد بأكثر من ١٣٠٠ مرة من حاجة الاستهلاك السنوى الوسطى الحالى. وقد يكون الاحتياطى الفعلى أكثر مما قدر له وذلك لعدم توفر معلومات كافية عن كثير من مناطق الفحم ، ككولورادو التي لم يضم أكثر من ثلاثة أرباعها ولاية مونتانا في حسابات الاحتياطى ، وكذلك نصف يومنج وعشرة بالمئة من مونتانا.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن تقدير كميات البترول والغاز الطبيعى المتبقية فى باطن أرض الولايات المتحدة تقديرًا صحيحاً إلا أن المدة المتوقعة لبقاء هذين المنبعين من منابع الطاقة هي بحسب الظاهرة أقصر بكثير من حياة الفحم وقد تكون أقل من قرن من الزمن ، ومن هذا يتبين لنا بجلاء أن المشاكل التي تواجه صناعة الفحم الأمريكية من حيث منافسة مصادر الطاقة الأخرى لها فى نفس الولايات المتحدة هى مشاكل ترتبط بالحاضر أكثر منها مشاكل بتوقع استمرارها فى المستقبل .

ومن جملة المشاكل التي تصادف الفحم الأمريكي يمكن أن نلكر أولاً ارتفاع تكلفة نقل الفحم الأمريكي نسبيًا بالمقارنة مع الغاز والبترول ، وهذه المشكلة تجتاح حتى منتجي

الفحم فى أوروبا الغربية على الرغم من قصر المسافات بين مناطق الاستغلال ومركز الاستهلاك توفر الطرق المائية الرخيصة فى أوروبا . أما فى الإتحاد السوفياتى فإن مشكلة المسافات تتزايد وتتضخم ، بسبب عظم المسافات التى تفصل هناك بين مواقع بعض أحواض الفحم ومراكز استهلاكه ، بشكل يجعل مواقع هذه الأحواض غير ملائم للاستغلال من وجهة النظر الاقتصادية .

إلا أن إمكانية استعال الفحم على شكل غبار (ذرات) للأغراض الصناعية قد فتحت الطريق أمام نقل الفحم بواسطة الأنابيب ، وحيث يطحن الفحم الذى يعد للنقل بهذه الطريقة طحنًا ناعمًا ثم يضاف إليه الماء وأحيانا البترول ليشكل مزيجًا يشبه الطين يمكن بعد ذلك ضخه عبر هذه الأنابيب بواسطة المضخات .

وقد جرت دراسات واسعة فى كل من روسيا والولايات المتحدة حول إمكانية تحويل الفحم فى مواضعه تحت الأرض إلى غاز ولكن هذه الدراسات لم تنته بعد ، وإذا أمكن تحقيق هذه الطريقة فإنها ستجعل عملية استخراج الفحم من مناجمه فى باطن الأرض عملية غير ضرورية وبذلك توفر الكثير من نفقات عمليات الاستخراج ، كما أنها تجعل عملية توزيع الغاز عن طريق الأنابيب أمرًا ممكنًا .

وتكون منافسة البترول للفحم الحجرى سواء فى الولايات المتحدة أو غيرها من بلاد العالم منافسة جدية بصورة خاصة فى المناطق الساحلية حيث تعمل بواخر نقل المنتجات البترولية على زيادة أهمية هذه المادة فى المدن الساحلية بالإضافة إلى كون المرافئ الساحلية هى مناطق جذب طبيعية للمنتجات البترولية ، لا لغرض توزيعها إلى المناطق الداخلية فحسب ولكن لاستعالها أيضًا كمحروقات للسفن البحرية وعابرات المحيط التى أصبح معظمها يدار اليوم بالبترول بدل الفحم كما كان يحصل فيا مضى . هذا عدا عن أن سهولة تصريف الفضلات الناجمة عن المصافى تجعل ارتباط البترول وثيقًا بالمرافئ البحرية .


ولقد أنفقت في الحقيقة آموال طائلة من قبل صناع الفحم الأمريكيين في حقول الإنتراسيت والفحم الدهني للحث على الأبحاث التي تتصل بتقليل نسبة النفايات والاستفادة من المنتجات الناتجة عن الفحم استفادة أكبر وكذلك تحسين طرق إنتاج الفحم وكفايته واستعالاته ، ويستحيل عمليا تقييم قيمة هذا العمل بالمال في أي وقت من الأوقات ، لأن عرض البحث يجب أن بكون دوما البحث عن الحقيقة لا عن المال ، هذا

على الرغم من أن الآثار الفعلية لهذه الأبحاث قد أخذت تظهر فى تحسين الإنتاج بشكل متواصل بدءًا من استخراج الفحم من أعماق المناجم إلى تصنيع السلع الاستهلاكية الصغيرة بما فيها النسيج والأدوية والروائح العطرية .

# ٦ ـ ٣ إنتاج الفحم في أوروبا وآسيا

توجد أربع مناطق رئيسية لإنتاج الفحم فى أوروبا هى : أ ـ بريطانيا العظمى ؛ ب ـ المنطقة القارية الشمالية الغربية الثى تشمل الرور والحقول الأخرى فى ألمانيا الغربية التى تتطاول عبر هولندا وبلجيكا إلى شمالى فرنسا ؛ جـ ـ حقل سيليزيا فى جنوب بولندا ؛ د ـ حوض الدونتز جنوبى روسيا الأوروبية .

أما المناطق الثانوية فهى مقاطعة السار وحقل موسكو وحقول الإنتاج الصغيرة فى جنوبى فرنسا ، وتشكوسلوفاكيا وهنغاريا وأسبانيا . إلا أن بريطانيا العظمى وألمانيا هما أكبر دولتين منتجتين للفحم الحجرى منذ زمن طويل فى أوروبا شكل (١٦) .



شكل (۱۹) البلاد الرئيسية في إنتاج الفحم الجيري

## (١) بريطانيا العظمى:

تقع أحواض الفحم البريطانية فى أربع مناطق رئيسية ، فى الشمال حيث تؤمن حقول الفحم الاسكوتلاندية التى تقع فى الأراضى المنخفضة غربى أدنبره المحروقات والقدرة اللازمة لقلب المنطقة الصناعية فى اسكوتلنده . وفى الجنوب فى انكلترا ، وعلى الجانب الشرق من سلاسل جبال البنين Penine حيث تقع مناطق الإنتاج الشهيرة فى نيوكاسل New castle سلاسل جبال البنين مبرلاند ودورهام) وحقل يوركشاير ودربى شاير وتوتنجهام الواسع .

وفى حين تمتد الحقول الصغيرة فى الغرب من لانكشاير ووياز الشهالية إلى الأراضى الوسطى (الميدلاندز) حول برمنجهام حيث يقع حقل كارديف Carclif أو ساوث ويلز ، الذى يشتهر بكونه أكبر حقل لتصدير الفحم فى العالم ، فى جنوب مقاطعة ويلز ، فإن حقل يوركشاير \_ نوتنجهام يعتبر أهم أحواض الفحم جميعاً فى بريطانيا وذلك لأنه ينتج من الفحم أكثر مما تنتجه جميع الحقول البريطانية الأخرى مجتمعة . وشروط ترسب الفحم هنا ممتازة وخاصة باتجاه الشرق على الرغم من تزايد الأعماق التى يوجد فيها الفحم بهذا الإنجاه . وفي هذه المنطقة تقع بعض أحدث المناجم وأوسعها ويكون معدل إنتاج الفرد اليومى فى هذا الحوض أعلى بكثير منه فى بقية أحواض الفحم البريطانية .

ولا يزال حقل ساوث ويلز يحتل المرتبة الثانية فى الإنتاج مع أن شروط الاستغلال هنا أصعب بكثير منها فى الأحواض الأخرى ، لذلك كان إنتاج الفرد فى اليوم ضئيلاً نسبياً . ولقد تعرضت هذه المنطقة إلى أزمات بطالة حادة مما نجم عنه إغلاق عدد من مناجمها إغلاقا نهائيًا ، وكذلك فقد أدى انخفاض إنتاجية حقول الفحم الاسكوتلندية إلى إغلاق عدد من مناجمها أيضًا .

ولا تسمح الشروط التي يوجد عليها الفحم الحجرى في جميع أنحاء بريطانيا أن يقوم استغلال واسع بطريقة المناجم المكشوفة ، إذ أن نسبة ما يستغل من فحم بهذه الطريقة لا يتجاوز ٧٪ من مجموع الإنتاج . إلا أن بريطانيا تشتهر بنوعية فحمها الممتاز وبعظم توزع حقولها المنتجة ، ولقد كان لهذه العوامل أهمية كبرى في ننظيم ونجاح استغلال هذه المناجم للأغراض الصناعية .

ولقد جرى استغلال المناجم القريبة من مراكز الاستهلاك أول الأمر ، ونجم عن ذلك أن ازدادت صعوبات استغلال المناجم الأخرى وبالتالى ازدادت تكلفة الاستغلال بسبب

بعد هذه المناجم عن مراكز الاستهلاك نسبيًا وكذلك بسبب تزايد الأعماق التي توجد فيها طبقات الفحم ، مما أدى إلى ظهور مشكلات يصعب حلها .

وعلى الرغم من أن صناعة الفحم البريطانية لا زالت تستخدم حوالى ٦٥٠ ألف عامل حتى الآن ، إلا أن عددهم لا يزال يتناقص باستمرار لذلك تبرز مشكلة البطالة بشكل حاد في عدد من الحقول الفحمية .

وقد تم تأميم صناعة الفحم البريطانية عام ١٩٤٧ من قبل حكومة العمال التي كانت تحكم بريطانيا آنذاك ، محاولة منها تلافي أزمة البطالة وكساد الإنتاج ، ولا تزال هذه الصناعة تدارحتي اليوم ـ رغم تغير الحكومة في تلك الفترة إلى حكومة محافظين ـ من قبل المجلس الوطني للفحم . وقد أدى الاستقصاء الذي جرى في ٩٥٠ منجا كانت تعمل عام ١٩٤٩م إلى إغلاق عدد من المناجم الهامشية بالتدريج حتى لا تزداد أزمة البطالة تفاقماً . ولقد قام المجلس بإعادة تنظيم وإنشاء العديد من المناجم القائمة ، وحفر عدداً كبيرًا من الآبار وافتتح عدداً من مناجم الأنفاق وزاد من مكينة العمل في هذه المناجم كاستعمال الآبار وافتتح عداً من المناجم الآلية والتحميل الآلي .

وعلى الرغم مما تقدم لا زال الفحم حتى اليوم أساس الصناعة البريطانية ، كما أنه لا يزال أهم الصادرات البريطانية من حيث الحجم . وبما أن بريطانيا تتميز بقلة المياه القابلة لتوليد الطاقة ، وينعدم فيها البترول والغاز الطبيعى تقريبًا ، لذلك يظل الفحم مصدرالطاقة الأولى في هذه البلاد ، هذا على الرغم من أن المنافسة الحادة التي يلقاها الفحم من البترول في كل أنحاء العالم ملموسة أيضًا في بريطانيا ، هذه المنافسة التي تنبأ بها الصناعيون البريطانيون منذ عقود عدة ، فعمدوا إلى استثمار رؤوس الأموال الكبيرة خارج بريطانيا في المناطق التي عرفت باحتياطيها الكبير من البترول . وقد نجم عن هذا الأمر أن ازدادت واردات بريطانيا العظمي من البترول الخام والمصفى زيادة كبيرة ، ولذلك لم يعد الفحم اليوم حتى في هذه البلاد السيد الذي لا سيد سواه ، خاصة بعد اكتشاف البترول في بحر الشمال مؤخرًا وقد بلغ إنتاج بريطانيا من الفحم في الوقت الحاضر ما يزيد عن (١٠٠)

### (ب) فرنسا وبلجيكا وهولندا:

يمتد من شهالى فرنسا وعبر بلجيكا إلى مقاطعة جنوب لايبرج فى هولندا وأقليم آخن فى المانيا نطاق مستمر تقريباً من حقول الفحم يضم أنواعا عديدة من الفحم الدهنى الممتاز بالإضافة إلى الإنتراسيت .

ولكن على الرغم من وجود أنواع الفحم التي تصلح لصناعة الكوك في هذه الحقول إلا أن الكيات المتوفرة منها قليلة نسبياً ، حتى أن فرنسا وبلجيكا معاً تعانيان من نقص هذه السلعة . وبالقرب من ماستريخت Maastricht في بلجيكا يقع حقل كامباين الممتاز Campine الذي يتجه من الشهال الغربي إلى الجنوب الشرقي خارج النطاق المنوّه عنه سابقاً والذي يمتد ماتجاه شرقي غربي بصورة عامة .

واستخراج الفحم في بعض أنحاء هذا النطاق الرئيسي قديم العهد وقد يعود في بعض الأقسام إلى القرن الخامس عشر عندما كان الفحم يستغل على نطاق ضيق من الطبقات البارزة على سطح الأرض. إلا أن معظم الطبقات الفحمية التي تنتشر على إمتداد هذا النطاق تقع على أعاق لا بأس بها ، وهي بالإجال مصابة بانحناء كبير نتيجة التوائها ، كما أنها تتصف بتقطعها بسبب تصدعها وبرقة معظم عروقها تقريباً .

وإن عدم ملاءمة الشروط البنائية في الطبقات الحاوية على الفحم تجعل مردود العامل الواحد في اليوم منخفضاً وبالتالي سعر الإنتاج مرتفعاً.

ويصدق هذا الأمر بصورة خاصة على بعض أقدم المناطق استغلالا في بلجيكا ، ولكن شروط البناء تصبح أكثر ملاءمة في كل من هولندا وفرنسا . فني حقل كامباين الجديد في بلجيكا نجد أن الطبقات الفحمية أقل تشوشاً ، إلا أن الطبقة السطحية غير المنتجة التي تغطى طبقات الفحم ذات سمك كبير يتراوح بين ٤٠٠ ـ ٢٠٠م أو أكثر .


وتصدر هولندا بعض إنتاجها برغم أنها تستورد كميات كبيرة من الفحم ، وقد كانت الصادرات والواردات في فترة ما قبل الحرب الثانية متعادلة إلى حد بعيد ، أما في السنوات الحالية فقد تجاوز الإستيراد ما يصدر من فحم .

وينتشر في جنوبي فرنسا عدد من أحواض الفحم الصغيرة على أطراف الهضبة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

المركزية ، كاللوار وسانت اتيين وبورغوني أو ما بسمى بحوض كروزو Creusot ، وأغلب هذه الأحواض ذو أهمية محلية محدودة .

وتسود فى هذه البلاد الثلاثة على العموم مناجم الآبار التى يصل عمق بعضها إلى ما يتراوح بين ١٠٠٠ ــ ١٣٥٠م (شكل ١٧)



شکل (۱۷) منجم موریتز

## (جـ) ألمانيا الغربية والشرقية :

جزئت ألمانيا بنتيجة حربين خسرتهما إلى قسمين ، وفقدت بنتيجة تحديد الحدود بينها وبين بولونيا مصادر الفحم التى تقع إلى الشرق من خط أودر نييس بما فى ذلك القسم الحاص بها من حوض سيليزيا الذى يعتبر أكبر أحواض الفحم الأوروبية.

ومع ذلك فلا تزال ألمانيا الغربية ذات احتياطي كبير تتراوح أنواعه بين الليجنيت والفحم الدهني الممتاز، وأهم مواقع هذا الاحتياطي تتمثل في حوض الرور الذي يشتهر بما يحتوى عليه من فحم صالح لصناعة الكوك وأنواع الفحم الدهني التي تنميز بارتفاع نسبة المواد الطيارة فيها .

ويشتد الطلب على فحم الرور أو ويستفاليا الصالح لصناعة الكوك من قبل أوروبا القارية الغربية . وينقل أكثر الفحم الناتج فى هذه المنطقة بسبب قربها من نهر الراين باتجاه منابع النهر بالسفن النهرية المستوية القاع Barge إلى كل من حنوبى المانيا الغربية وفرنسا وسويسرا وباتجاه مصب الراين عبر هولندا إلى البلاد الاخرى (شكل ١٨).



شكل (١٨) حقول السحم فى شهالى غربى اوربا .

والشروط البنائية في حوض الرور أكثر ملاءمة لإستخراج الفحم من الشروط السائدة في الحقول البلجيكية والفرنسية ، إذ تمتد الطبقات الفحمية هنا باتجاه جنوبي غربي ـ شالى شرقى متبعة في هذا الإمتداد اتجاه الطيات ، إلا أنها تتجزأ بعدد من الصدوع الكبيرة التي

تتجه باتجاه جنوبي شرقى ـ شمالى غربى . وهذه الصدوع هي المسؤولة عن وجود الفجوات التي نلقاها بين الحقول المنفردة التي توجد في جنوبي غربي هذا الحوض .

ويستخرج معظم الإنتاج هنا من القسم الجنوبي الشه في من الحوض الواقع بالقرب من نهر الرور الذي يرفد نهر الرين من الجهة اليمني .

وقد استنفذ بالطبع معظم الفحم الذي كان موجوداً من قبل في هذا القسم ، لذلك فقد انتقل الاستخراج إلى الشهال الغربي حيث يزداد سمك الغطاء الصخرى ، إلا أن الطبقات الفحمية تصبح هنا قريبة من الأفقية ويزداد سمكها ، لذا كانت طريقة مناجم الآبار واجبة الاتباع هنا لاستغلال الفحم .

أما العروق المنفردة فتكون ذات سمك لا بأس به . إلا أن الفحم التجارى يتوزع هنا على حوالى ٩٥ طبقة . يبلغ معدل سمك الواحدة منها المتر تقريبا .

ولقد كان حوض الرور يقدم فى الفترة الواقعة ما قبل الحرب الثانية حوالى ثلثى مجموع حاجة ألمانيا كلها من الفحم الدهنى . وقد ارتفعت هذه النسبة بالطبع كثيراً منذ تقسيم ألمانيا إلى قسمين . ومنطقة الرور من أكثف المناطق الصناعية بالسكان فى العالم ، وعلى الرغم من أنها تعرضت خلال الحرب العالمية الثانية إلى القصف بالقنابل من الجو فقد أعيد بناؤها مجدداً (انظر شكل ٢١) .

وكانت هذه المنطقة قبل الحرب تنتج من فحم الكوك اللازم لإذابة المعادن أكثر من أية منطقة أو بلد آخر خارج الولايات المتحدة الأمريكية . وإن قرب نهر الراين من منطقة المناجم وإنشاء القنوات المختلفة وكثافة السكك الحديدية والطرق قد يسر شحن المواد الأولية من وإلى المنطقة وجعله ممكنا بأرخص الأسعار . أما حقل آخن الذي يقع بالقرب من المدينة التي اتخذ اسمها ، فهو حقل صغير يمتد باتجاه شالى غربى حتى يصل إلى حقل ساوث المبورغ الهولندي وإلى حقل كامباين البلجيكي .

وعلى الحدود الفرنسية الألمانية ، بالقرب من مدينة ساربروكن Sar brucken يقع حوض السار الشهير ، وهو عبارة عن حقل صغير نسبيًا إلا أنه يضم أجود أنواع الفحم وفيه بعض الفحم الصالح لصناعة الكوك ، وإن انتشار الطبقات الفحمية يلائم الاستغلال ملاءمة كبيرة جدًا ، كما أن هذا الحوض ذو احتياطي كبير .

وقد تم فصل هذه المنطقة مؤقتاً عن ألمانيا ووضعت تحت إدارة عصبة الأمم بعد الحرب

العالمية الأولى بسبب تخريب الألمان لمناجم شمالى فرنسا فى تلك الحرب ، أما مناجمها فقد وضعت تحت إشراف الحكم الفرنسى . وقد منحت هذه المنطقة عقب الحرب العالمية الثانية وضعاً مؤقتاً كذلك لمصلحة فرنسا ، ولكنها أصبحت الآن جزءاً من ألمانيا الغربية .

وتكثر رواسب الليغنيت أو ما يدعى بالفحم البنى وخاصة فى منطقة لا يبزغ ماغديبورغ التى تقع الآن فى المانيا الشرقية ، وكذلك فى إقليم كولونيا وفى بافاريا فى ألمانيا الغربية . إلا أنه يستحصل على معظم الإنتاج من سكسونيا فى ألمانيا الشرقية بسبب طبقاتها الواسعة وسمكها الكبير نسبياً ، حيث يمكن إستخراج معظم الليجنيت بطريقة المناجم المكشوفة بتكاليف زهيدة جداً .

وعلى الرغم من إنتاج أوروبا الوسطى الكبير من الفحم الدهنى ، فإن أهمية رواسب الفحم البنى لا يمكن نكرانها أبداً بالنسبة للحياة الصناعية خاصة لدى الشعوب التى تهتم باستخراجه ، إذ يحول الليجنيت إلى قدرة كهربائية على نطاق واسع ، كما تصنع منه قرميدات الفحم التى تستعمل للأغراض المنزلية والصناعية ، كما أن هذا الفحم يعتبر مادة أولية ذات أهمية كبيرة لبعض الصناعات كصناعة البنزين التركيبي وعدد من المنتجات الكهاوية الأخرى .

# جاعة الفحم والحديد الأوروبية

لا زال الفحم حتى اليوم إلى حد بعيد أساس الصناعة فى القارة الأوروبية ، إلى حد أدّى إلى قيام محاولات جديدة لإقامة تعاون اقتصادى أوثق بين هذه البلاد وإلى محاولة إيجاد أشكال جديدة من التعاون كالسوق الأوروبية المشتركة الحالية .

وكانت أولى تلك المحاولات هي التعاون في إنتاج الفحم والفولاذ. في أبريل نيسان من عام ١٩٥١ وقعت كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا ولو كسمبورع وهولندا معاهدة أنشئت بموجبها جهاعة الفحم والفولاذ الأوروبية التي هدفت إلى إنشاء سوق مشتركة للفحم والفولاذ بعد نبذ الرسوم الجمركية والقيود الكمية على حركة هاتين السلعتين بين البلاد الموقعة على هذه المعاهدة. ولقد كانت هذه الحطوة ولا شك خطوة كبرى إلى الأمام في الحياة الإقتصادية لأوروبا الغربية بسبب وجود الحدود السياسية العدبدة التي تجزىء منطقة الفحم والصناعة التي تمتد بلا انقطاع تقريباً من بثون Bethune في شمالى

فرنسا إلى هام Hamm فى ويستفاليا . لذا كانت هناك حاجة ماسة إلى وجود تبادل دون قيود لنوعيات الفحم المختلفة ولأنواع الفولاذ عبر هذه الحدود .

#### (د) بولونيا:

أصبح حقل سيليزيا الذي كان أكثره يقع في ألمانيا فيا مضى ـ ما عدا جزء صغير منه في تشكوسلوفاكيا ـ ضمن الأراضي البولونية . وهو يلى حوض الرور في أهميته ، ويعتبر فحم هذا الحوض من أجود الأنواع لتوليد البخار ، كما أن بعضه يصلح لصناعة الكوك . وتؤمن طبقاته المصابة بالتواء بسيط والتي توجد على أعماق بسيطة شروطاً ممتازة لعمليات تعدين رخيصة .

ولقد ساعدت هذه العوامل وتزايد الطلب على الفحم فى الأسواق المجاورة على قيام منطقة غنية بالصناعة فى ذلك الجزء من الحوض .

### (هـ) الاتحاد السوفياتي:

يتمتع الاتحاد السوفياتى باحتياطى كبير من الفحم ينتشر فى هذه البلاد العظيمة الاتساع ، ولكن لو نظرنا إلى توزع هذا الاحتياطى على أساس المحتوى الحرارى أو القيمة الحرارية لوجدنا أن أكثر من ٥٨/ من هذا الفحم يقع إلى الشرق من روسيا الأوروبية شرقى نهر الاوب الأعلى ، ومن هناك يمتد إلى أقصى الشرق على امتداد نهر الينيسي الأوسط والأدنى وروافده الشرقية وفى حوض نهر لينا Lena . وتبعد هذه المنطقة كثيراً عن منطقة تكاثف السكان التي تتمثل بمثلث كبير يضم ليننغراد \_ سفردلوفسك \_ اوديسا .

وأهم أحواض الفحم من حيث الاستغلال هو حوض الدونتر (الدونباس Donbass) الذي يقع إلى الشهال من بحر آزوف ١٠٥٨. وتتفاوت أنواع الفحم الموجودة فيه بين الفحم الدهني ذي المواد الطيارة العالمية (أكثر من ٣١٪ من المواد الطيارة الجافة) إلى فحم الانتراسيت وتستعمل أنواع فحم الكوك والفحم الصالح لتوليد البخار Steam Coal في صناعة الفولاذ المحلية التي تحصل على خامات الحديد من توضعاته القريبة في كريفويروغ Krivoirog

ويصدر بعض فحم الانتراسيت الروسي إلى أوروبا الشرقية حتى أن بعضه يجد سبيلاً إلى اوروبا الغربية .

أما حوض موسكو الذى يعتبر من أكبر الأحواض فذو فحم يتميز بانخفاض نوعبته ومعظمه من الفحم الدهني ، والإنتاج في منطقة الأورال كبير نسبياً ولكن الاحتياطي بسيط والعكس صحيح بالنسبة لحقل بيشورا Pechora الذى يقع وراء الدائرة القطبية على الأطراف الغربية لجبال الأورال . وقد أظهرت التقارير أن احتياطي الفحم في هذه المنطقة بتجاوز الاحتياطي الموجود في حوض الدونتز ، حيث يضم هذا الحوض كميات لا بأس بها من الفحم الصالح لصناعة الكوك ، إلا أن بعده عن الأسواق وارتفاع كلفة الاستخراج في ظل شروط التجمد الدائم يجعل أهميته قاصرة على تموين بعض المناطق القريبة من مثل لينغراد والأقاليم الشهالية والشهالية الغربية من البلاد .

وفى روسيا الأوروبية اتسع استغلال الفحم اتساعاً كبيراً خاصة فى حوض كوزنتسك Kuznctsk حيث أضحت مدينة نوفوكوزنتسك (سابقاً مدينة ستالين) أهم المراكز الصناعية وقد ازداد الإستغلال أيضاً فى حوض كانسك ــ اشينسك Kansk-Achinsk فى الشرق . وفى حوض كاراغندا Karaganda فى تركستان إلى الشهال الغربى من بحيرة بلكاش Balkash . ويشتهر هذين الحوضين الأخيرين بالفحم الصالح لصناعة الكوك .

وتؤمن المناجم الموجودة حول اركوتسك Irkutsk وفى الشرق السوفيتي البعيد الفحم اللازم للاستعالات المحلية حيث أخذ الناس بالازدياد نتيجة إقامة المنشآت الصناعية الجديدة وكذلك العديد من مشاريع استغلال المعادن الأخرى المتوفرة.

ومما تقدم يمكن لنا أن نتبير أن الاتحاد السوفيانى على الرغم من أنه يمتلك كميات هائلة من الفحم الحجرى إلا أن المسافات الطويلة التى تفصل بين مواقع هذا الفحم والمراكز الصناعية الكبرى تشكيل عقبة رئيسية وجدية فى وجه الاستغلال وتتطلب إقامة شبكات مواصلات طويلة ليمكن استغلال الفحم بشكل جدى خاصة فى القسم الاسيوى من البلاد حيث تسيل الأنهار السيبرية نحو الشهال باتجاه المحيط المتجمد الشهالى بدل أن تجرى نحو الغرب حيث تتمركز الكثافات السكانية . ومع ذلك فإن الاتحاد السوفياتي ينتج بصورة وسطية من قسميه الغربي والشرقي حوالى ٢٠٠ مليون طن فى السنة الواحدة .

### ( و ) الصين :

تدل التقارير والابحاث التي جرت مؤخراً أن أرض الصين تضم كميات هائلة من الفحم الحجرى وقد وضعت التقديرات الأولية عن الاحتياطي الصين على مستوى الولايات

المتحدة ، إلا أن المعلومات الأخيرة أظهرت أن احتياظي هذه البلاد من الفحم أقل مما قدّر له أول الأمر .

وتوجد رواسب الفحم الصيني بشكل مبعثر على مساحات واسعة ، ولكن أنواعه الجيدة التي استغلت في منشوريا وشمالى الصين تتميز بشروطها الموافقة نسبياً للاستغلال . مما نجم عنه أن أصبح هذا القسم من البلاد ينتج بصورة عامة حوالى ثلثى إنتاج الصين كلها .

أما في جنوبي الصين فالفحم يكون من نوع أدنى ولكن تتوفر في بعض المناجم المحلية أنواع جيدة منه.

وتنتشر طبقات الفحم في معظم الحالات في بنية مصابة بالالتواء ذات انحدارات شديدة مما أدى إلى صعوبة عمليات الاستغلال. ومع ذلك فقد بذلت حكومة الصين الحالية كل ما تستطيع من جهد لزيادة إنتاج الفحم فيها حتى أصبح إنتاجها يقدر في الوقت الحاضر من الفحم الدهني والإنتراسيت والليغنيت بحوالي (٤٢٥) مليون طن أي نحو ١٤٪ من إنتاج العالم.

### (ز) اليابان:

تتناثر في اليابان بعض حقول الفحم الصغيرة خاصة في جزيرتي هونشو وهوكايدو، وأنواع فحمها تتراوح بين الفحم الدهني العادى إلى الفحم الصالح لصناعة الكوك. ويقدر احتياطي اليابان به ١٪ من احتياطي الصين. وبغض النظر عن نشاط المؤسسات اليابانية وطرق الاستغلال الحديثة التي تتبعها هذه المؤسسات، فإن حقول الفحم اليابانية ليست كافية لتلبية حاجات الصناعة في البلاد لذلك كان استيراد الفحم ضروريا في الماضي. وسيبقي كذلك دون شك في المستقبل إذا رغب ازدهار الحياة الصناعية في اليابان.

## (ح) الهند:

قدر احتياطى الفحم فى شهالى ووسط الهند بين ٤\_٥ بلايين طن من الفحم الذى يسهل الحصول عليه . وفحم الهند ذو نوعية ممتازة ، وثلثه أو أكثر من ذلك بقليل يصلح لصناعة الكوك .

وعلى الرغم من انتشار حقول الفحم الصغيرة في أجزاء عديدة من البلاد ، نجد أن

حقلى بهار Bihar وأوريسا Orissa هما أكبر حقول الفحم الهندية التي تبشر بإمكانية استغلال مستمر في المستقبل القريب.

إن سهولة وصول خام الحديد والفحم كل منها إلى الآخر يؤكد ما يتوقع من زيادة التطور الصناعى فى شمال الهند على الرغم من أن الإنتاج الحالى يقارب المائه مليون طن . وهذا الإنتاج الحالى بالطبع إنتاج بسيط بل وضئيل بالنسبة لبلاد واسعة كالهند سواء بمساحاتها أو بعدد سكانها .

# ٣-٧ \_ إنتاج الفحم الحجرى في بقية أنحاء العالم

يظهر (الشكل ١٩) أن إنتاج الفحم يتركز فى بعض البلاد الكبيرة فى العالم وخاصة فى النصف الشهالى من الكرة الأرضية الذى يحتكر تقريباً إنتاج هذه المادة الضرورية النصف أما أمريكا الجنوبية فذات احتياطى ضئيل ومبعثر ، ولكن بما أنه يمكن استيراد الفحم بأسعار منخفضة نسبياً إلى هذه البلاد وبما أن صناعة البترول لا تزال تتسع يوما بعد آخر فى البلاد المنتجة له ، فإن المستقبل القريب لا يوحى قط بإمكانية زيادة إنتاج الفحم بشكل بارز فى أمريكا الجنوبية فى المستقبل القريب حتى ولو أدّت التحريات الجديدة إلى تأكيد وجود رواسب أخرى من الفحم الحجرى غير الرواسب المعروفة حتى الآن ولا ينتج الفخم بكيات جوهرية إلا فى التشيلي وكولومبيا والمكسيك والبرازيل فى الوقت الحاضر ، على الرغم من وجود الفحم فى عدد من المناطق الأخرى .

ولقد تطور استغلال الفحم فى إفريقيا الجنوبية إلى حد كبير فى الأبام الأخيرة حتى وصل إنتاجها من الفحم الدهنى والإنتراسيت إلى ٤٠ ـ ٥٠ مليون طن تعتمد فى استخراجه على اليد العاملة السوداء ـ الرخيصة ، أما فى بقية أنحاء إفريقيا فإن موجودات الفحم وإنتاجه (ضئيلان) جداً .

وتنتج أستراليا ونيوزلندا الفحم الدهني واللبغنيت على مقياس متواضع ، إلا أن ما يعوق تطور الإنتاج في هذين البلدين هو نقص اليد العاملة والأسواق . وبسبب حداثة سكني هذين البلدين لم يصل التصنيع فيها المرحلة التي وصل إليها لدى الدول القديمة التصنيع . ولكن يتوقع أن تغذّ صناعة إستخراج الفحم الأسترالية والنيوزلندية وكذلك في إفريقيا الجنوبية السير لمواجهة ازدياد الطلب على منتجاتها في هذه البلاد في المستقبل البعيد ولو أن هناك قليل من الأمل في أن تتقدم هذه الصناعة بسرعة في المستقبل القريب .

# ٨ ـ ٣ ـ أشكال تجارة الفحم الحجرى

بالإضافة إلى ما عرضنا آنفاً عن تجارة الفحم الحجرى فى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول عند بحثنا لمناطق الإنتاج فيها ، لا بد لنا من أن نعرض إلى أن تجارة الفحم عملياً تجارة محدودة ، لأن أكثر الدول إنتاجاً له هى أكثرها استهلاكاً لهذه المادة وهذا مما يؤدى إلى إضعاف التجارة فيها ، فإذا أضفنا إلى ذلك ثقل الفحم ورخصه وعظم تكاليف النقل التي تتطلبها تجارته مما يؤدى أحياناً إلى مضاعفة ثمنه فى الأسواق المستهلكة إذا كانت الأسواق بعيدة عن مركز الإنتاج أو إذا كان النقل يتم بالسكك الحديد أدركنا سبب محدودية هذه التجارة .

وقد حسب أن النقل لمسافة تسعائة كيلومتر فى ألمانيا بالسكة الحديد يضاعف ثمن الفحم الحجرى بالنسبة لسعره فى مكان إستخراجه ، وكذلك فإن النقل بالطرق المائية يزيد الأسعار بمقدار الثلث .

وتجارة الفحم فى الحقيقة على نوعين: تجارة قريبة المدى وهى الأهم وتجارة بعيدة المدى وهي ذات أهمية ضئيلة نسبياً.

والتجارة القريبة المدى تكون إما باستهلاك الفحم فى مكان إستخراجه وهذا النوع من الإستهلاك يسمى الإستهلاك المحلى ، كما فى بلجيكا التى تستهلك ٧٠/ من فحمها فوق المناجم مباشرة فى عدد من الصناعات . وإما أن يتم تبادل قسم من الإنتاج مع مناجم الحديد القريبة ويسمى هذا الإستهلاك بالإستهلاك الإقليمى ، مثال الفحم الذى ينقل من بتسبورغ فى الولايات المتحدة إلى دولوث على البحيرة الكبرى وكذلك فى الإتحاد السوفياتى بين الدونباس وكريفويروغ \_ أو أن يشحن إلى المراكز الصناعية المجاورة لاستعاله فى هذه الصناعات ، مثال الفحم فى حوض موسكو الذى يشحن إلى المدن الصناعية المجاورة للسعاعة المحاورة بسبب توفر الأقنية المائية والأنهار الصالحة للملاحة .

أما التجارة البعيدة المدى فهى عملياً ضئيلة جداً لا تكاد تتجاوز ١٥٪ من مجموع التجارة فى هذه المادة ، ونادراً ما يشحن الفحم إلى مسافات تزيد على ٢٥٠ كم لأن مثل هذا الشحن يزيد من تكلفته ويرفع من تكلفة الصناعات التى تعتمد عليه . وأهم الدول التى تعمل فى هذه التجارة هى بريطانيا والولايات المتحدة والهند واتحاد جنوب إفريقيا التى تصدّر فحمها عادة إلى الدول المجاورة لها أو التى تربطها بها علاقات وثيقة .

# ٩ ـ ٣ ـ مستقبل الفحم الحجرى

بعد أن عرضنا إلى ما تقدم نطرح الآن على أنفسنا السؤال التالى ونجيب عليه.

# هل عزل الفحم الحجرى عن عرشه؟

إن الإجابة على هذا السؤال تعتمد على المكان الذى يوجد به السائل والجيب . وكذلك على الطريقة التى ينظر بها الإنسان إلى الأمور . فنى الولايات المتحدة مثلا لم يعد الفحم بعد السيد المطلق فى مضهار المحروقات ، كما أن سيادته قد ضعفت فى عدد من البلاد الأخرى أو أنها فى طريقها إلى الضعف . ولكن على الرغم من ذلك لا زال مجموع إنتاج الفحم الحجرى مستمراً فى الإرتفاع . إذ لا يزال الفحم فى العديد من البلاد متاسكاً لم تضعفه منافسة بقية المحروقات ، لذلك فإن الفحم ما زال من وجهة النظر العالمية بل وحتى من وجهة النظر الأمريكية يعتبر من أكثر منابع الطاقة أهية بالإضافة إلى كونه مصدراً للكثير من المتناعية التى تشتق منه .

وأخيراً إذا لم يحدث تطور غير متوقع فى مجال المحروقات ، يبدو أن الفحم سيعود تدريجياً إلى احتلال مكانته التى فقد بعضها . وتميل جميع الدلائل المتوفرة فى الوقت الحاضر إلى أن موارد الفحم مقدّر لها أن تبقى مدة أطول من موارد الغاز والبترول بسبب عظم الإحتياطى نها وهذا ما يؤكد أن الناس سيجبرون على أن يعودوا إلى استعاله على نطاق واسع فى يوم من الأيام .



الفصل الرابع

البترول والغاز الطبيعى



#### مقدمة

إن السيارات والشاحنات والتراكتورات والطائرات \_ أى جميع الآلات التى تقاد بالبترول مسؤولة فى الولايات المتحدة \_ كما فى بقية أنحاء العالم المتقدم عن بعض التغيرات العظيمة التى طرأت على الحياة منذ اختراع الآلة المعدنية التى اعتمدت على القدرة البخارية . وقد أدى هذا الأمر إلى إندفاع الناس على شكل تيار مستمر من المناطق الريفية إلى المدن مما نجم عنه نمو هائل فى بعضها حتى أصبحت مدناً كالعواص Mctropolium . كما أنه كان السبب فى وجود ظاهرة المدن التى تخلو تقريباً من سكانها عندما تنتهى أع الحم اليومية فينتقلون إلى خارجها . وقد تطلب هذا التطور إعادة تنظيم جذرية للناذج السائدة فى نقل البضائع والناس . \_ التطور إعادة تنظيم جذرية للناذج السائدة فى نقل البضائع والناس . \_ .

ولم يقتصر تأثير البترول ومنتجاته على المناطق المتقدمة فى العالم فحسب بل إن آثاره تجاوزتها إلى التغيرات التى أصابت محتلف أوجه حياة الإنسان حتى فى قرى الأدغال الإفريقية التى أضحت على اتصال مع العالم الخارجي المتطور بواسطة الشاحنات وسيارات الجيب.

وفى حين أن البترول يعنى بالنسبة للكثيرين منا مجرد تعبير يدل على المحروقات التي تستعمل فى الموتورات وزيوت التشحيم ، فإنه من المفيد لنا أن نعلم أن الزيت الخام وقرينه الغاز الطبيعى قد أصبحا اليوم مادتين رئيسيتين لمئات السلع التي يحصل عليها على شكل مشتقات كياوية تنتج عن صناعة تصفية الزيت الحام أى البترول .

ولقد أقام العديد من أكبر شركات البترول والغاز الطبيعي مصانع كيماوية منفصلة وواسعة إلى جانب هذه المصافى . وهي تشكل في أكثر الأماكن مظاهر بارزة فوق معالم الأرض خاصة على امتداد شاطىء الخليج في الولايات المتحدة الأمريكية . وبهذا أصبح البترول أو (الصخر الزيتي) الذي استغله الدجالون كعلاج

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ف أوائل القرن التاسع عشر جنى الصناعة في القرن العشرين ، جنيًا في تنوع منتجاته بالإضافة إلى كونه قوام الصناعة .

وعلى الرغم من حداثة استعاله بالدرجة الأولى فى الأغراض الصناعية بسرعة خيالية فى هذا القرن فقد عرف البترول من قِبَل الإنسان منذ أن وجدت الترشحات Seepage البترولية فى عديد من أنحاء العالم.

ولقد اشتهر القار Tar الناجم عن هذه الترشيحات واستعمل فى إنشاء برج بابل ولتجهيز الموقى من قبل المصريين القدماء . وقد يكون القار هو السبب إلى حد ما فى نجاح الفينيقيين القدماء فى تسيير حرفتهم الخفيفة فى جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط بل إلى ما وراء ذلك من بحار إذ استخدموا القار فى ملء الشقوق والثغرات فى أخشاب مراكبهم فجعلها ذلك أكثر صلاحًا للبحر.

واستعمل البترول أيضًا كمرهم لدهن بعض الأعضاء المصابة ببعض الأمراض من قِبَل سكان منطقة ما بين النهوين القدماء قبل بدء العصر المسيحى بقرون عديدة ، كما استعمله الهنود الحمر الذين كانوا يقطنون فى منطقتى بنسلفانيا ونبويورك لنفس الغرض وقبل أن تعطى هاتان المنطقتان هذين الأسين الحديثين .

ولكن استعاله فى الصناعة تأخر عن ذلك كثيرًا ، إذ كان على هذا الاستعال أن ينتظر دون شك اكتشاف طريقة تساعد فى الحصول على كميات كبيرة منه عن طريق ثقب الطبقات الأرضية التى تتألف من الصخور القاسية ، هذه الطريقة التى استعملها ونشرها إلى دريك عندما استغل أول آبار البترول فى الولايات المتحدة .

واستخدم الزيت المتحصل عن الترشحات فى بعض الأماكن كمنبع حرارى ومصادر للإضاءة منذ القديم ، فقد لاحظ الرحالة ماركو بولو فى القرن الثالث عشر وجود مشاعل مرطبة بالبترول فى منطقة القفقاس عندما زارها وقاد قيل حينئذ أن هذا الزيت لا يصلح للطعام ولكنه يصلح للإشعال ولدهن الجال المصابة بالجرب

وعندما أمكن استعاله في الفوانيس Lamps في ابعد خاصة بعد انتشار صناعة الزجاج زاد الطلب عليه وذلك بسبب قلة الدهون الحيوانية والنباتية التي تلائم أغراض الإنارة وللحصول على كميات كبيرة منه حفرت بعض آباره باليد ، وكانت هذه العملية في معظم الأحيان تنتهى إلى الفشل ، إلا أن المهتمين بهذا الأمر في بورما وصلوا إلى نتائج مرضية بهذا الصدد في وقت مبكر ، ولذلك أصبح زيت رانفون سلعة تجارية بارزة في سوق لندن منذ أوائل القرن التاسع عشر.

وقبل وجود صناعة البترول الأمريكية بزمن لا بأس به ، بدأت في رومانيا

صناعة تقطير للحصول على الكيروسين (بنزين الطائرات) وعلى المواد التشحيمية من الآبار التي كانت قد حفرت بالوسائل البدوية . أما في أمريكا فعلى الرغم من أن البترول كان قد عرف منذ القديم في غربي بنسلفانيا . إلا أن فوائده لم تعرف تمامًا إلا فيما بعد لذلك كان الطلب عليه يزداد ببطىء كبير . ولكن استعال الزيت كدهون (مرهم) وإلى حد ما للإنارة بواسطة الفوانيس قبيل منتصف القرن التاسع عشر أدى إلى ارتفاع أسعار الكيات القليلة المتوفرة منه بشكل ظاهرى .

وقد اجتذب هذا الأمر الاهتمام وبدأت الشركات تتشكل لاستغلال ما يدعى «بزيت الصخور» ، ولكن حداثة هذه الصناعة تتطلب من العاملين فيها أن يتعلموا جميع ما يتصل بها من ناحية تقنية الاستغلال والتقطير وكان الحفر (الثقب) عبر الصخور القاسية للوصول إلى الطبقات البترولية أولى المشاكل التي كانت تتطلب الحل

وفي عام ١٨٥٩ تمكن الكولونيل دريك من تثبيت أول جهاز للثقب الخام بالقرب من تيتوسفيل في بنسلفانيا مستندًا إلى مبدأ تفتيت الطبقة الصخرية bed بالقرب من تيتوسفيل في بنسلفانيا مستندًا إلى مبدأ تفتيت الطبقة الصغرية rock وفاس يرفع وينزل آليًا . وبواسطة هذه المطرقة الرشيقة أنم دريك حفر بئره الأول إلى عمق لا يزيد على ٥٩ قدمًا أو حوالى العشرين مترًا وحصل بالنتيجة على غلة بلغت أربعين برميلاً (١) في اليوم . إلا أن هذه الغلة ما لبثت ان إنخفضت بعد ذلك حتى وصلت إلى ١٥ برميلاً في اليوم قبل الأخير من نفس العام .

إن بئر دريك كان أول الآبار التي تم حفرها ميكانيكيًا وكان الغرض من هذا الحفر سرعة الحصول على البترول . ولقد تم اختيار الموقع الذى حفر فيه البئر على ضوء الترشحات التي وجدت بالقرب من شطئان وادى الزيت Oil Creck . وبيع البترول الذى استخرج من هذا البئر أول الأمر بأكثر من عشرين دولارًا للبرميل الواحد ولكن ما إن تم حفر آبار أحرى وتم الحصول على كميات كبيرة من هذه المادة حتى الخفضت الأسعار وتقلص الربح . وتدل هذه الحادثة القديمة على أول ظاهرة فى تموج صناعة البترول ، هذه الظاهرة التي أصبحت اليوم من أبرز الظواهر تأثيرًا على أسعاره . ولقد عاش دريك مدة طويلة وهو يرقب عن كثب تطور صناعة البترول من صناعة بدائية تقريبًا إلى جنى الصناعة ولكنه مات رجلاً معدمًا فقيرًا ، ومثل من صناعة بدائية تقريبًا إلى جنى الصناعة ولكنه مات رجلاً معدمًا فقيرًا ، ومثل هذا المصير ليس بمستغرب على الرواد .

<sup>(</sup>١) تبلغ سعة البرميل ٤٢ غالون والغالون ٢٠ لترًا.

# ١ - ٤ أهمية البترول

تبدو أهمية البترول بشكل واضح إذا ذكرنا أن إنتاج العالم اليومى منه اليوم يزيد عن الم مليون طن وأن إنتاجه كان يتضاعف كل عشر سنوات منذ عام ١٨٨٠ حتى بلغ عام ١٩٧٨، ٥٠ مليون طن ، كما أن استهلاك العالم يبلغ حوالى ٦٠ مليون برميل فى اليوم الواحد .

#### (١) الأهمية الاقتصادية:

إن فن سَبر البترول عبر الصخور القاسية الذى دشّنه دريك فى غربى بنسلفانيا وأدى إلى توفر البترول بكميات ملحوظة ، قد حدد بدء صناعة جديدة ، على الرغم من أن البداية ظلت متواضعة عدة قرون .

وقد اعتمدت عملية التصفية الأولى على طريقة تقطير بسيطة ، وكان البنزين الخفيف (الكيروسين) هو الجزء الوحيد الذي كان يعتقد أنه صالح للاستعال ، ومع ذلك فقد كان على الفوانيس التي تستعمل البترول على الرغم من أنها صممت بطريقة تتلافى خطر الانفجار ، كان عليها أن تتجاوز الحملات الشديدة التي أشاعها أعداؤها .

وعلى هذا المنوال بدأت صناعة البترول في العالم وكانت المحركات الانفجارية Internal Combus

وبدأ إنتاج البترول في الولايات المتحدة يزداد باستمرار ولكن ببطء حتى ما بعد نهاية القرن التاسع عشر ، ثم أخذ الإنتاج يزداد بسرعة كبيرة ومتواصلة هو والصناعات الأخرى الني اعتمدت عليه في هذه البلاد وفي أنحاء العالم الأخرى . وهكذا كبرت هذه الصناعة الني بدأت ضئيلة صغيرة عام ١٨٦٠ في الولايات المتحدة وغيرها من بلاد العالم ، وعظمت وأصبحت تمثل اليوم استثمارات هائلة قد لا يفوقها إلا استثمارات محدودة .

والبرهان على ذلك أن إنتاجها قد ازداد من عدة براميل عام ١٨٥٩ إلى ٦٤ مليونًا عام ١٨٥٩ وإلى حوالى ٣٢٠٠ مليون فى الأعوام الأخيرة . أما من ناحية القيمة فقد احتل البترول المرتبة الأولى بين جميع السلع الهامة التي تم إنتاجها فى الولايات المتحدة سواء منها ما أنتج فى حقل المعادن أو الإنتاج الزراعى .

#### (ب) الأهمية الصناعية:

يعود التوسع فى إنتاج البترول بلا شك إلى تعدد استعالات منتجاته المختلفة التى نجمت عن الاكتشافات الكياوية والآلات والأجهزة والتجهيزات العامة التى أوجدها العلم والهندسة ، والتى كان من نتيجتها قيام حشد من الصناعات الثانوية المتصلة بإنتاج البترول .

فنى حقل المواصلات قامت صناعة نقل منظمة تبدّت فى وجود شركات منفصلة عن شركات استخراج البترول ، وقد شملت إنشاء وإدارة خطوط الأنابيب والستيرات (الخزانات) وناقلات الزيت إلخ ...

أما فى حقل التصنيع فقد قامت الصناعات التى تنتج آلات الديزل والآلات ذات الحركة الذاتية Automotive والطائرات النفائة والكياويات والأدوية ، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التى تتطلب إنشاء المصانع الكبيرة التى تحتاج إلى كثير من اليد العاملة بدءًا من اليد العاملة غير المدربة إلى اليد العاملة ذات المستوى العلمي المرتفع ، وإلى أناس ذوى خبرة ممتازة في حقل الإدارة من مشرفين إلى كبار المنفذين .

وتضم صناعة البترول في العالم اليوم بعضًا من أكبر الشركات ولكنها لا ترتبط بها ارتباطًا نهائيًا ، لأن هذه الصناعة تشمل بالإضافة إلى هذه الشركات الكبرى آلافًا مؤلفة من الشركات الصغرى التي يمكن أن يطلق عليها إسم الأعال الصغيرة Small Business ، وقد أضحى هذا البناء كله بدون شك ذا صلة وشيجة في (Fabric) آلية الحياة الاقتصادية الذي مها كان تأثيره على فلاحها سواء كان حسنًا أو سيئًا فإن له آثارًا تنعكس على رفاهية الجميع . وقد أصبح البترول اليوم عاملاً أساسيًا لجميع أوجه الحياة في زمن السلم وضرورة عسكرية في أوقات الحرب .

ومع اعترافنا ببعض العوامل التي أحاطت بتطور صناعة البترول منذ أقدم العهود حتى الوقت الحاضر ومع تقديرنا للمركز الذي وصلته هذه الصناعة اليوم ، يجدر بنا أن نتساءل الأسئلة التالية :

ضمن أية شروط يوجد البترول؟ وإلى أية عمليات يـجب إخضاعه ليصبح جاهزًا للاستعالات المختلفة التي تحتاج إليه؟

## ٧ - ٤ خصائص البترول

تعنى كلمة بترول حرفيًا «الصخر الزيني» وقد أطلق عليه هذا الإسم بسبب وجود ترشحاته فى الصخور ولأن بعض الناس كانوا يعتقدون أن الزيت المترشح ينبئق من الصخور ذاتها حيث ينتج بطريقة عجيبة مباشرة داخل الصخر نفسه.

أما من الناحية التقنية فالبترول عبارة عن مزيج مؤلف من سوائل وغازات وهيدروكاربونات صلبة وتكون الغازات والهيدروكاربونات منحلة كليًا أو جزئيًا في السائل البترولى . ونعني بالهيدروكاربون مجموعة من المركبات تتألف بصورة أساسية من الهيدروجير والكربون المتحدين كياويًا بنسب مختلفة . وقد يضم المزيج البترولى عددًا كبيرًا متنوعًا من الهيدروكاربون تتطلب مهارة فائقة من الكهاويين حتى يمكن لهم تمييزها أو الفصل بينها .

إن تعدد أنواع الخلائط الكبير mixtures يعطينا أنواعًا أو درجات عديدة من البترول الخام. فالزيوت الخفيفة تتصف بانخفاض نسبة الكربون وارتفاع نسب الهيدروجين فيها بينا يصح العكس تمامًا بالنسبة للزيوت الثقيلة لذلك كانت الزيوت الخفيفة كالكيروسين والنفط الخفيف بصورة عامة أغنى بالهيدروكاربونات الخفيفة من زيوت المحروقات الثقيلة. ولما كان الطلب على الهيدروكاربونات الخفيفة أكبر من الطلب على الثقيلة لذلك يمكننا القول بصورة عامة إن قيمة البترول تزداد مع تناقص كثافته.

ويتراوح لون البترول بين الرمادى الباهت والأسود تقريبًا ، وتكون بعض أنواعه مخضرة بينا يشبه بعضها الكهرمان . وأنواع البترول الخام الممتاز تكون ذات ألوان فاتحة ومخضرة بينا تكون أنواعه الثقيلة ذات ألوان بنية أو سوداء .

ويصنف البترول عادة على ضوء البقايا التي تتبقى بعد تبخيره أو تصفيته في ثلاث مجموعات رئيسية :

- (١) البترول البرافيني .
- (ب) البترول الأسفلتي .
  - (جـ) الزيوت المزبجة .

وتكون الأنواع البارافينية بصورة عامة أخف وأكثر سيولة من الأنواع الأسفلتية . ويعبر عن كثافة البترول بالوزن النوعى أو ما يعادله بمقياس (بوميه Baume) وهي تتراوح بين ٧٠,٧٠ و ١,٠٠ ولكنها تكون بصورة عامة بين ١,٧٧ و ٢,٠٠ و يعترض

على مقياس الوزن النوعى المباشر بسبب ما ينجم عن القياس من كسور تهمل عند القراءة بسبب طول الأرقام ، كما أنه لا يمكن تذكرها بسهولة ، لذلك فقد تم إبجاد مقياس آخر أصلح من الأول هو مقياس (بوميه) الذي يشار فيه إلى الكثافة بأرقام بوميه لا بالوزن النوعى . وفي هذا المقياس يعادل الوزن النوعى للرقم (١٠٠٠) عشر درجات بوميه . وتفحص الزيوت بمقياس هيدرومترى صنع أصلاً لقياس السوائل الأخف من الماء ولهذا فإن القراءات الناجمة عن القياس تعطى بأرقام صحيحة أكبر من عشرة .

وبهذا المقياس تعطى الزيوت المشابهة بثقلها للهاء قراءات لا تزيد إلا قليلاً عن عشر درجات ، بينها تعطى الزيوت الأخف قراءات أعلى بكثير. ومن الناحية التجارية تسمى الزيوت الحام التي تعطى أرقامًا دون العشرين درجة بمقياس بوميه بالزيوت الثقيلة في حين تسمى تلك التي تعطى أرقامًا تتجاوز الثلاثين درجة بالزيوت الحقيفة.

# ٣ \_ ٤ المظاهر الأساسية لتصفية البترول

لقد تم تحسين عملية تصفية البترول إلى حدكبير فى السنوات الأخيرة ، حتى أنه أصبح من المستحيل أن يشار إليها بعد اليوم بأنها مجرد عملية تقطير ، إذ أنها تحولت إلى صناعة كماوية من الدرجة الأولى .

لقد كان البنزين في الماضي بصورة عامة لا يدل إلا على «البنزين» ، أما اليوم فكلنا نعلم أن للبنزين درجات عدة وأن كلا منها يختلف أختلافًا جوهريًا عن الآخر.

ويجرى اليوم إنتاج أنواع عديدة من البنزين يتميزكل منها بنوعية محددة ، والغرض من ذلك تأمين المحروقات الملائمة للمحركات التي تعمل في ظل شروط ميكانيكية ومناخية عتلفة .

وقد أدخلت تحسينات عدة على عمليات تكرير البترول للحصول على منتجات ذات نوعية عالية . كما جرى تقدم كبير في سبيل الاستفادة استفادة أكبر من الزيوت الخام التي كانت تعتبر غير مرغوب بها فيما مضى . وقد أصبح اليوم بالإمكان تحويل الزيوت الثقيلة إلى زيوت خفيفة بواسطة عملية التجزئة Cracking أو الهدرجة Hydrogenation أى المزج بالهيدروجين والمعالجة به .

وإن المبدأ الأساسي الذي تستند إليه العملية الأولى هو تجزئة الجزئيات الكبيرة إلى جزئيات أصغر وأخف .

أما فى العملية الثانية فيعمد إلى تسخين الزيت تحت الضغط بوجود الهيدروجين الحر. ومهذه الوسيلة تزداد نسبة الهيدروجين إلى الكربون ويتحول البترول الثقيل إلى بترول أخف وبذلك تزداد كمية البنزين التي يمكن الحصول عليها.

, ومن ناحية أخرى فإن بعض الزبوت الخام توجد متحدة مع غازات تعرف بالغازات الرطبة wet gases لذلك تكون خفيفة جدًا لا تصلح للاستعال العملى ، وفى هذا النوع من الزيوت تبرز مشكلة تخفيض نسبة الميدروجين إلى الكربون وذلك لتصنيع منتجات أثقل إلى حد ما . وقد أمكن الوصول إلى تحقيق هذا الغرض بواسطة طريقة البلمرة (Polymerization() .

وقد أدت هذه العمليات في جميع الحالات إلى زيادة نسبة ما يمكن الحصول عليه من بنزين هذا الناتج الذي يتميز بكثرة الطلب عليه . وبواسطة هذه الوسائل وأمثالها من وسائل تحسين التكرير تضاعفت نسبة ما يمكن الحصول عليه من بنزين خلال العقدين أو العقود الثلاثة الماضية ، ولولا أنه قد تم إيجاد هذه الوسائل لكنا اليوم نواجه نقصًا في كسيات البنزين التي يحتاج إليها العالم بغض النظر عن الزيادة الكبيرة التي طرأت على إنتاج البترول الحام .

ولكن هذه العمليات ليست بذات أهمية إقتصادية في الوقت الحاضر على الأقل في بلاد الشرق الأوسط التي تعانى فيضًا في البنزين ونقصًا في المنتجات الثقيلة .

وقد أصبح البترول بسبب تحسين تقنية التكرير مادة خام أساسية للعديد من المنتجات الكماوية التي تتراوح بين مادة الأسفلت والمنتجات الطبية .

ولا يوجد بين هذه النواتج ما هو أهم بالنسبة للصناعة من الشحوم والزيوت . حتى أن بعض العلماء شغلوا بالخوف من نقصان Shortage الزيوت التشحيمية أكثر من اهتمامهم بمحروقات المحركات . وذلك لأنه إذا قدر لاحتياطى البترول الحام أن ينفذ فإن الحصول على المحروقات السائلة أمر ممكن من المنابع الأخرى غير البترول ويبدو أن هذه المشكلة أسهل حلاً من مشكلة الحصول على مواد تزييت ممتازة .

ولقد نجحت صناعة التكرير نجاحًا مدهشًا في تحضير الزيوت من البترول لمواجهة

<sup>(</sup>١) خصائص الأجسام التي تختلف في وزنها الجزئي ، على الرعم من تشكلها من نفس العناصر وبنفس النسب Proportions.

حاجات معظم نماذج الآلات. وإن فعالية efficiency الآلات الحديثة المستعملة فى الصناعة والزراعة والنقل يجب أن تعزى على مقياس واسع إلى النوعية الممتازة للزيوت المتوفرة اليوم.

#### ٤ \_ ٥ أشكال وجود البترول ، أصله والحصول عليه

# (١) أشكال وجود البترول:

يوجد معظم البترول في العالم ضمن الصخور الرسوبية ، في فراغات المسام الدقيقة التي توجد بصورة خاصة في الرمال والصخور الرملية والصخور المتشابكة أو الكونغلوميرا والحجر الكلسي (الجيرى) . وقد تضم الصخور الصفاحية Shales والغضارية بعض الزيت إلا أن كتمانها التام يجعل عملية استخراج الزيت منها أمرًا صعبًا .

ولعل الصخور الرملية المنفذة التي تتميز بنسيج مفتوح open-texture أكثر الصخور خزنًا للبترول على الرغم من أنه قد تم الحصول في حالات عديدة على إنتاج ممتاز من الصخور الكلسية المتكفهة Cavernous أو ذات المسام.


وقلما يوجد البترول في الصخور الاندفاعية ، ولقد جرى إثبات واقعة هجرة البترول من الصخور الرسوبية المجاورة إلى الصخور الاندفاعية في عدد على الحالات المعروفة . أما الصخور المتحولة فلا يمكن أن تكون مصدرًا للبترول ذلك أن الحرارة والضغط الشديدين اللذين تعرضت لهما هذه الصخور كان كافيًا لتدمير أى زيت قد يكون موجودًا في هذه الصخور .

وعلى هذا فإن الصخور الرسوبية وبصورة خاصة تلك التي ترسبت في محيط، بحرى ضحل هي أحسن منابع البترول ، وكلما ازداد سمك التكوينات الرسوبية كلما ازدادت فرص وجود البترول والغاز في مكان ما من هذه الصخور ، حتى أننا قد نجد في بعض المواقع الممتازة طبقتين أو ثلاث وحتى أربع طبقات أو أكثر تحتوى على الزيت بكميات تجارية . وتدعى أمثال هذه الطبقات بآفاق الزيت Oil Horizons .

ولا يتجمع الزيت والغاز بأحجام مقبولة عادة فى الصخور المستوية ولكن معظمه يتجمع فى الطبقات الأرضية المصابة بتشوش قليل أو كثير ، أى فى الطبقات الصخرية المصابة بطى أو تصدع بسيطين حيث تتشكل البنى المعروفة بوجود البترول. ولعل أكثر

مناطق وجود التجمعات البترولية هي المحدبات الأرضية Anticlinal (شكل ١٩).

وفى مثل هذه النماذج البنائية يكون الغاز فى ذروة المحدب ، بينها يتجمع البترول فى الأطراف العليا (انظر الشكل ١٩) والمياه فى الأطراف الدنيا وهذا تبعًا لكثافة هذه المواد ، وهذا التسلسل فى التطبق هو تطبق نموذجى نجده فى معظم الطبقات الحاوية على البترول .



شكل (١٩) محدب بترولي

لكن الغاز المرافق للبترول قلما وجد حرًا فى ذروة المحدب ، وحتى عندما يكون البترول محصورًا بواسطة ضغط الطبقات التى فوقه فإن الغاز المرافق له يكون فى أكثر الحالات منحلاً فى السائل البترولى الموجود فى فراغات الصخور التى تحتوى عليه . إلا أن الشيء السائد هو وجود البترول سابحًا فوق المياه المحصورة .

أما الشروط البنائية الضرورية لوجود البترول فهي :


أولاً : وجود طبقات بتروليفية ينتج عنها البترول .

ثانيًا : وجود صخور خازنة ذات مسام منفذة تساعد على تراكم ذرات الزيت والغاز .


ثالثًا : غلاف صخرى كتيم يحول دون هرب أو تشتت البترول والغاز .

وتشكل الصخور الخازنة للبترول والمستورة بغلاف صخرى كتيم ما يدعى بمحابس (مصائد) البترول Oil Traps ولا تقتصر هذه المحابس على المحدبات فحسب إذ قد نجدها ضمن شروط بنائية متنوعة. والأشكال رقم ٢٠ ـ ٢١ ـ ٢٢ التالية توضح ما أشرنا إليه

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




شكل (۲۰) بنية متخالفة



اتجاه الصدع

شکل (۲۱) محبس بترولی ناجم عن صدع




شكل (۲۲) قبه ملحية

### (ب) أصل البترول والحصول عليه:

يظن أن مزيج الهيدروكاربون المعروف بالبترول هو من أصل عضوى ، وأنه قد نشأ عن تحلل العضويات المجهرية ذات الطبيعة الحيوانية والنباتية . وهو يوجد عادة فى الفراغات المسامية فى الصخور حيث تكون البنية موافقة لإيجاد محابس (مصائد) تتراكم فيها القطيرات الدقيقة التي لا تتمكن من الهرب بسبب وجود طبقة صخرية كتمية لا تسمح لهذه القطيرات أن تنفذ منها .

وبما أنه لا توجد «أنهار من الزيت» لذلك كان لابد لنا من إيضاح الكيفية التي تصبح بها الآبار البترولية منتجة ، بدءًا من الآبار البطيئة الإنتاج بواسطة المضخات إلى الآبار المتدفقة التي تلفت النظر ، وكذلك كيف يمكن الحصول على الزيت من ملايين الفرجات الداخلية التي توجد في الصخور الخازنة للبترول.

وعلى الرغم من أنه يتحتم على الإنسان غالبًا أن يعمد إلى استخراج الزيت إلى سطح الأرض بالمضخات ، إلا أن الطبيعة أحيانًا تساعده بواسطة قوى لا بأس بها هي الضغط الذي يساعد على دفع البترول إلى السطح (شكل ٢٣).



شكل (۲۳) رسم ايضاحي يبين كيف يمكن للضغط الغازي في أعلى المحدب دفع البنرول إلى أعلى كبار ارتوازي

وينجم هذا الضغط إما عن طريق الماء أو الغاز المحصورين مع البترول فى المحدبات البترولية . فالماء الذى يوجد فى بنية بترولية قد يكون أحيانًا مصابًا بضغط ارتوازى لذلك فإنه يدفع بالزيت الذى يسبح فوقه بسبب خفته إلى سطح الأرض .

وفى كثير من الأحيان قد يصل الحفر الذى يتم بحثًا عن البترول إلى الطبقة المائية فيتدفق الماء بدل الزيت خاصة إذا زاد عمق الحفر عا يجب أن يكون عليه (شكل ١٩). ولكن منشأ معظم الضغط الذى يساعد على استخراج البترول من آباره يأتى من وجود الهيدروكاربون المتحول إلى غاز ، فإذا حفرت بئر بالقرب من قشرة المحدب البترولي أى حيث يوجد الغاز حرًا فوق الزيت اندفعت نافورة غازية ، أما إذا حفرت البئر ووصلت إلى الجزء الحاوى على الزيت ، فإن ضغط الغاز الموجود فوق الزيت يساعد على إيصال البترول الى سطح الأرض (انظر شكل ٢٣).

وإذا كان الغاز منحلاً بالسائل البترولى ، كما هو فى بعض الحالات فإن حفر البئر يؤدى الى إيجاد فتحة فى القشرة الأرضية تخفف الضغط داخل المحدبات البترولية التى تضم البترول ، فلا يلبث هذا الغاز المنحل أن يتمدد ويضغط بشكل قوى على محتويات المحدب من البترول فتخرج متدفقة من فوهة البئر بشكل يشبه السيل . ويستمر تدفق البترول إلى أن ينهى ما كان يحتوى عليه المحدب من غاز منحل .

ومن الواضح أن إبقاء ضغط الغاز قويًا داخل البئر البترولية أطول مدة ممكنة أمر مهم جدًا . ولكن ضبط الضغط يتطلب تحديد التدفق المبكر إلى أقل حد ممكن حتى يمكن للآبار أن تعمل بكامل استطاعتها . وينتج عن طوال عمر البئر تدفق أثبت وبذلك يمكن زيادة المستخرج من البترول إلى أقصى حد ممكن .

إن إدارة علمية واعية لآبار البترول المنتجة التي تتمكن من توفير ضغط غازى كبير تستطيع أن تستخرج بصورة عامة أكثر من ٥٠٪ من البترول الموجود في هذه الآبار ، وفي بعض الأحيان قد يصل ما يمكن استخراجه من هذه الآبار إلى ٨٠٪ من الكمية الموجودة ، في حين أن إدارة متهورة قد لا تستطيع استخراج إلا ١٠ أو ٢٥٪ من البترول الموجود في الطبقات الأرضية .

#### (جه) الحاجة إلى حفظ الثروة البترولية:

يفترض لحفظ أي مورد اقتصادي استعال هذا المورد بحكمة ، وبمعنى آخر أن يتفادي

أثناء استغلاله كل هدر ممكن . وينجم الهدر في صناعة البترول عن الأنانية والجهل ووجود إدارة غير علمية تقوم على الاستغلال ، مما يؤدى إلى إصابة المجتمع بخسارة كبيرة بالإضافة إلى تأثيره على الثروة الوطنية .


إن ما يستغل من بترول سنويًا يعنى نقصان المخزون منه فى باطن الأرض ، لذلك يحب ألا يغيب عن الذهن أن البترول مورد طبيعي لا يعوض .

وفي حين يبدو صحيحًا من الوجهة الإحصائية أن موارد البترول المؤكدة resources قد وصلت أعلى رقم لها عام ١٩٧١ في الولايات المتحدة ، على الرغم من عظم الاستغلال خلال فترة الحرب وما قبل الحرب ، إلا أن هذا الأمر لا يفترض بالطبع ازدياد Actual reserve بالاحتياطي الفعلي المحكس ، إذ أن هذا الاحتياطي كان الاحتياطي الفعلي بكثير عندما احتفر دريك أول بئر بترولية عام ١٨٥٩ منه في أي وقت تلي . وعن طريق تحسين طرق السبر الاستكشافي وتحسين تقنية الإنتاج ازدادت المعرفة المتعلقة بمخازن البترول المتوفرة تحت الأرض . وبهذه الطريقة ازدادت الكميات المقدرة بأسرع مما ازداد الإنتاج ، وبنتيجة ذلك ازدادت كميات الاحتياطي المؤكد التي لا تزال متوفرة ، مع أن الاحتياطي المفعلي قد أخذ يتناقص مع غروب شمس كل يوم .

وللأسباب المنوه عنها أعلاه فإن ثمة واجب يجابه كل مواطن من مواطنى البلاد المنتجة والمستهلكة للبترول وهو المحافظة عليه قدرما أمكن وذلك لأن البترول الذى حضرته الطبيعة مورد لا يقدر بثمن ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة للعالم الحديث سواء فى أيام السلم أو الحرب.

وإن تحسين تقنية الإنتاج ستجعل من الممكن زيادة المحصول النهائى ، ولكن لابد من أن تعانى كل بحيرة بترولية أو حقل أو مقاطعة بترولية بالضرورة إنخفاضًا فى إنتاجها بعد زمن معين وبالتالى نفاد بترولها بسبب هذا الاستغلال الكبير ، والهدر بأى شكل كان يقرب من نهايتها .

وأكبر أشكال الهدر تأثيرًا على الثروة البترولية عرفها الإنسان حتى الآن ، هي ترك الغاز يذهب دون أن يستفاد منه بشكل ما ، وقد كان هذا سائدًا في معظم حقول الزيت في العالم منذ زمن بعيد ، كما أنه لا يزال موجودًا في عدد كبير من الحقول البترولية البعيدة عن مراكز الاستهلاك الرئيسية . (مثال الغاز الذي يحرق في السعودية والكويت دون الاستفادة منه ) . وإن أهمية إستعال الغاز كعامل مساعد على إنتاج الزيت التي أضحى بدركها صناع



شكل (٧٤) مناطق البترول في انكلو امريكا

الماء ، وذلك لتخلل الحفر بعض الطبقات البترولية أو الطين البترولي ، ولكن الباحثين عن الماء كانوا يعتبرون ظهور البترول بدل الماء من سوء حظهم ، لأن ظهوره كان يحطم أملهم في الحصول على مياه صالحة للشرب . وكان سبب اعتبارهم هذا قلة المعلومات التي كانت متوفرة آنذاك عن البترول وفوائده .

وتغير الوضع مع نجاح البئر الذي اكتشفه «دريك » عام ١٨٥٩ وبدأ الناس يتزاحمون على حفر الآبار بحثًا عن البترول ، حتى أنتجت الآبار الزائدة بين عام ١٨٥٩ و ١٨٦٠ كميات من البترول لم يعرف لها نظير من قبل . ومع انتهاء عام ١٨٦٠ كانت الآبار المنتجة للبترول قد وصلت إلى حوالى ٧٤ بئرًا منتجة ، بلغ إنتاجها اليومي حوالى ١٢٠٠ برميل . ثم تجهيز أول بئر بترولية يتدفق منها البترول دون ضخ في أواخر عام ١٨٦١ وبدأ بإنتاج ثلاثة الاف برميل يوميًا . ولم تكن مثل هذه النتائج متوقعة من قبل . ومع هذا الإنتاج بدأ الناس يصدقون العجائب . ومن هذه البئر انطلقت الشرارة الأولى وابتدأ الناس يقبلون بجنون على شراء قطع من أراضي المنطقة بغية حفر آبار بترولية فيها . إلا أن هذه الشرارة لم تدم طويلاً

البترول أكثر من ذى قبل قد أدت إلى إدراج نصوص خاصة لحفظ الغاز فى قوانين الحفظ التي اعتمدتها كثير من البلاد .

وثمة أوجه أخرى للحفظ يجب على جميع المواطنين الاهتمام بها من مثل استعال الآلات ذات الاحتراق الداخلي Internal combustion التي تتميز بكفايتها المرتفعة ، وتجنب الضياع الذي ينجم عن طريق رشح أو تبخر البترول من الخزانات وأثناء النقل .

# ٥ ـ ٤ التوزيع الجغراف لإنتاج البترول في أمريكا الشهالية

تنتشر حقول البترول في البلاد الأمريكية الثلاثة أي كندا والولايات المتحدة والمكسيك ، ولكن أوسعها فعلاً هي حقول الولايات المتحدة الأمريكية . وإن أحسن طريق لدراسة التوزع الجغرافي للبترول في أمريكا الشالية هو دراسته على أساس المناطق لا على أساس الدول والولايات ، أي على أساس صفات عامة تختص بها كل منطقة على حدة ، وكل منطقة من المناطق المنوه عنها تشمل عددًا كبيرًا من الحقول المعروفة .

وأشهر حقول البترول فى المنطقة هى حقول شرقى تكساس وهو أهم حقل فى الولايات المتحدة إنتاجًا ، يليه حقل برادفورد ـ الليغانى وهو أول حقل تم استثاره فى هذه البلاد ، ثم حقل لونغ بيتش بالقرب من لوس انجلوس وهو ثانى حقل من حيث الإنتاج يليه حقول شوفلتوم فى أوكلاهوما وولينغتون فى كاليفورنيا وياتس فى تكساس إلخ ... ويشمل كل حقل من هذه الحقول عددًا صغيرًا أو كبيرًا من بحيرات الزيت .

#### ( ١ ) المنطقة الأبلاشية :

كانت هذه المنطقة أولى المناطق التي تم استخراج البترول فيها على نطاق تجارى ، وتمتد من جنوبي غربى نيويورك عبر بنسلفانيا إلى شرقى أوهايو ومن ثم جنوبا حتى ولاية تنيسى (شكل ٢٤).

ولقد عرف البترول منذ القديم فى هذه المنطقة ، حيث كانت الترشحات تظهر على أطراف أودية بعض المجارى المائية . وقد استطاع الهنود الحمر الذين كانوا يستعملون البترول ، كدهون لبعض الأمراض ولأغراض طبية أخرى ، أن يحصلوا عليه بجمعه من فوق المياه . وكذلك استعمل البيض الذين قدموا إلى هذه المنطقة نفس الطريقة للحصول عليه . إلا أن البترول كان يظهر أحيانًا فى بعض الآبار التي يحاول الناس حفرها بختًا عن

بسبب إغراق السوق بالزيت وانخفاض سعر البرميل الواحد من أكثر من ٢٠ دولارًا إلى الصفر تقريبًا ، حتى أن آلاف البراميل بيعت بحوالى ٥ سنتات للبرميل الواحد .

وهكذا لم يكد يمضى على اكتشاف البئر الأول ثلاث سنوات حتى عانت صناعة البترول الفتية فترة ازدهار وفترة كساد ، ولكن هذه الصناعة ما لبثت أن ثبتت بعد ذلك وبقيت بنسلفانيا لسنوات عديدة المركز الرئيسي لتموين الصناعات المتزايدة بمادة البترول ، إذ وصل الإنتاج عام ١٨٩١ إلى ٣١ مليون برميل ، ثم انحط هذا الإنتاج بسبب تضاؤل ماكان في الآبار المستغلة من بترول .

ولكن مجموع الإنتاج لم يلبث أن ارتفع مرة أخرى عام ١٩٤٣ حتى تجاوز ٣٥ مليون برميل ، وذلك بسبب تحسين طرق الاستغلال كالحفر العميق وطرق الضخ واكتشاف بحيرات بترولية جديدة في الجزء الجنوبي من المنطقة.

وتشتهر المنطقة الأبلاشية بطول حياة آبارها وثبات إنتاجها النسبى . ولكن الاتجاه يبدو في انخفاض كميات الإنتاج ببطء . ولا يعلم إنسان كم من الزمن ستبقى هذه المنطقة متمتعة بميزتها هذه ، إلا أن نفاد البترول نهائيًا بغير شك من هذه الآبار أمر محتوم .

وبترول المنطقة الأبلاشية عمومًا ذو نوعية ممتازة ، إذ تتراوح درجته بين ٤٠ ـ ٤٥ درجة بوميه فى الأجزاء الغربية . درجة بوميه فى القسم الشرقى من المنطقة وبين ٣٠ ـ ٣٥ درجة بوميه فى الأجزاء الغربية . وهو من النوع البرافيني يتصف بانخفاض نسبة فضلاته residue ، كما أنه خال من الكبريت ، سهل التصفية والتكرير غنى بالمواد الخفيفة بالإضافة إلى جودة المواد التشحيمية التي تتبقى بعد تكريره .

وقد أعطت هذه الخصائص بترول المنطقة شهرة فى طول البلاد وعرضها حتى أصبح البترول الموصوف بالبترول البنسلفانى علمًا يدل على أجود أنواع الزيت فى العالم. وقد زاد من ثمنه جودته المرتفعة وقربه من مراكز التسويق الكبرى ، حتى أنه يعتبر من أعلى أنواع البترول الخام ثمنًا فى الولايات المتحدة.

## (ب) منطقة شمالى شرقى إنديانا ـ الأوهايو:

تمتد هذه المنطقة باتجاه بجنوبي غربي عمومًا ، قريبًا من النهاية الجنوبية لبحيرة إيريه Eric إلى إنديانا الشرقية ، وهي تقع جملة على الأطراف الغربية لمحدب سنستاتى الذي يفصلها عن المنطقة الأبلاشية في الشرق .

وقد بدأ الاستغلال هنا منذ عام ١٨٨٤ ووصل قمته فى أوهايو عام ١٨٩٦ وفى إنديانا عام ١٩٩٤ ، ثم ساد بعد ذلك انخفاض فى الإنتاج ولم يعد منذ ذلك التاريخ إلى ماكان عليه .

وبترول هذه المنطقة من النوع البرافيني الذي يتميز بخفته الكبيرة ، إذ تتراوح كثافته بين ٣٠ ــ ٣٥ درجة بوميه ، ومع ذلك تصعب تصفيته إلى حد ما بسبب ما يحتوى عليه من كبريت . إلا أن استعال الطرائق المحسنة في التصفية قد مكنت من تجاوز هذه العقبة إلى حد بعيد .

وبغض النظر عن موقع هذه المنطقة الممتاز وعن نوعية زيتها الجيدة ، فإن الأسعار التي يباع بها هذا الزيت وهو خام عمومًا أدنى بكثير من أسعار البترول المستخرج من منطقة الأبلاش.

ولكن على الرغم من أنه يتوقع دوام الإنتاج على نطاق تجارى لعدد آخر من السنين يبدو أن إمكانيات الإنتاج قد أضحت معروفة تمامًا وذلك لأن هذه المنطقة تعرضت وما تزال إلى استغلال كثيف ، لهذا فإن جميع الدلائل تشير إلى أنه لابد من أن تتعرض المنطقة إلى انخفاض إنتاجها في المستقبل القريب ، أما نفاد البترول التام فهي مسألة وقت قصير نسبيًا .

#### (جـ) منطقة ميشيغان:

لم تأت إحصائيات الولايات المتحدة على ذكر هذه المنطقة قبيل عام ١٩٢٥ على الرغم من استغلال بعض البترول فيها قبل هذا التاريخ . وقد ازداد الإنتاج السنوى بين عام ١٩٢٥ من ٤٠٠٠ برميل إلى أكثر من ٥,٥ مليون برميل . وقد استمرت حدة هذه الزيادة حتى عام ١٩٣٩ عندما وصل الإنتاج إلى قمته أى إلى ٢٣٥٥ مليون برميل . وقد ثبت هذا الإنتاج عدة سنوات ولكنه أضحى اليوم أقل من ذلك بكثير .

ومن استقراء الإحصاءات المتوفرة عن هذه المنطقة ، يبدو أنها لم تصل فى إنتاجها إلى ما وصلت إليه يقبة المناطق فى الولايات المتحدة .

#### ( د ) منطقة اللينوا ، جنوب غربي انديانا :

تقع معظم المنطقة المنتجة للبترول في ولاية اللينوا في القسم الجنوبي من هذه الولاية .

ويمتد حقلها البترولى إلى الأجزاء المجاورة لهذه الولاية فى إنديانا وكانتوكى . وقد بدأ إنتاجها بألف برميل عام ١٩٨٠ ثم ازداد بسرعة حتى وصل إلى ٣٣ مليونا عام ١٩١٠ ، وبدأ بعد ذلك ينخفض ببطء حتى وصل إلى أقل من ٥ ملايين برميل عام ١٩٣٥ ، ولكن إكتشاف حقول جديدة إلى الغرب والجنوب من الحقول القديمة فى اللينوا أدّى إلى تزايد ملحوظ فى الإنتاج حتى وصل إلى ١٥٢ مليون برميل عام ١٩٤٠ .


ومعظم بترول اللينوا من النوع البرافيني الذي تزيد كثافته على ٣٠ درجة بوميه ، وهو حر من الكبريت تسهل تصفيته ، ولكن ضآلة نسبة البنزين الطبيعي فيه (التي تتراوح بين ١٥ و٢٠٪) تجعل أسعار الحام منه أقل مما يتوقع لزيت بهذه الكثافة .

#### (هـ) منطقة وسط القارة:

لقد وصلت حقول المناطق الأربعة المذكورة آنفاً منذ زمن بعيد إلى درجة الإنهاك، بشكل أصبح معه إنتاج البئر الواحد فيها رغم ثبات الإنتاج منخفضاً جداً ، كما أن استخراج الزيت من معظمها قد أضحى يحتاج إلى ضخ وهذا يزيد من تكلفة إنتاجها ، وإن مجموع إنتاج هذه المناطق الأربعة هو فى الحقيقة أقل من نصف الإنتاج الحالى لولاية كاليفورنيا وكذلك أقل من نصف إنتاج ولاية لويزيانا ويزيد قليلا على إنتاج ولاية يومنغ الحديثة الإستغلال .

ومنطقة وسط القارة التي تم استغلالها حديثاً أوسع بكثير من مجموع المناطق الأربعة السالفة الذكر ، وهي تهيمن اليوم على الإنتاج الأمريكي ، وتعتبر هذه المنطقة في الحقيقة ، من أكبر وأعظم مناطق العالم إنتاجاً للبترول ، وهي تضم بالإضافة إلى منطقة وسط القارة جميع الحقول المنتجة للبترول التي تمتد من قرب مدينة كانساس باتجاه الجنوب عبر ولاية كنساس وأوكلاهوما إلى تكساس ومن ثم تتجه شرقاً عبر لويريانا الشمالية وجنوبي كنساس إلى المسيسيي الجنوبي والاباما .

وأهم حقول هذه المنطقة هي حقول كنساس الوسطى واوكلاهوما وتكساس والمناطق المكتشفة حديثاً في غربى تكساس وجنوب شرقى نيومكسيكو وجنوب تكساس. وقد بدأ الإنتاج على نطاق تجارى فيها حوالى عام ١٩٠٦ وأخذ يزداد منذ ذلك التاريخ بثبات سنة بعد أخرى ولكنه لم يصل إلى القمة حتى اليوم (شكل ٢٥).



شكل (٢٥) مناطق إنتاج الزيت الخام الرئيسية في انكلو أمريكا

وتنتج منطقة وسط القارة عملياً الزيت بدرجاته المختلفة ، بعضه من النوع البرافيني وبعضه من النوع الأسفلتي والبافي مزيج . وفي حين يكون بعضه مماثلا في وزنه للماء ، نجد أن بعضه الآخر خفيف وممتاز كما هو حال بترول بنسلفانيا .

وإن التعقيد في الشروط البنائية واختلاف مصادر الأصل وامتداد المنطقة الكبيركلها مسؤولة إلى حده: عن التباين الملحوظ في أشكال وجود البترول وأنواعه وجودته . فالبترول المستخرج من الآبار الضحلة جنوب مدينة كنساس مثلا هو من النوع الأسفلتي الثقيل الذي يضم نسبة ضئيلة من البنزين ، كما أنه ذو قيمة ضئيلة من ناحية الاستفادة من بقاياه للزيوت . بينا نجد أن البترول المستخرج من الرمال العميقة في كانساس أو في أوكلاهوما خفيفاً تتراوح كثافته بين ٣٥ ـ ٤٤ درجة يوميه ويحتوى على نسبة مرتفعة من البنزين الطبيعي ومواد الزيوت الخفيفة منه . ومثل هذا التنوع في النوعية تؤثر في مدى (إختلاف) سعة أسعار بترول هذه المنطقة .

وتشتهر هذه المنطقة بالتباين الواسع فى فوائد رؤوس الأموال المستثمرة . وبما أن هذه المنطقة هى ملتقى الشرق بالغرب والشهال بالجنوب فمن الطبيعى أن توظف رؤوس الأموال الآتية من هذه الجهات فى تلك المنطقة . ونتيجة لذلك نجد أن عدد الشركات التى تعمل على إستخراج الزيت هنا أكبر منه فى أية ولاية أو منطقة أخرى فى الولايات المتحدة . وهذه الشركات تتباين فى شهرتها فبعضها معروف فى جميع أنحاء العالم وبعضها الآخر صغير يملكه عدد من الأفراد فى بعض المدن المتوسطة أو الصغيرة . وعلى عكس مما يظن

الناس ، لا نجد في هذه المطقة أى إحتكار من أى لون فالإنتاج والنقل والتصفية والتسويق جميعاً تقوم على أسس المنافسة ، والاتفاق الوحيد بين هذه الشركات مل إختلاف أنواعها هو الاتجاه نحو تحديد كميات الإنتاج لتتوافق مع طلبات السوق . وتخضع هذه الاتفاقيات للمراجعة من قبل سلطات الولاية المختصة وكذلك من قبل الحكومة الوطنية على أساس أنها اتفاقات طوعية .

ولقد دفع استمرار فيض الإنتاج ، في الولايات المتحدة خلال فترة سنوات ، العديد من أصحاب هذه الشركات إلى تفضيل المراقبة الطوعية على إنتاجهم على إعتبار هذه المراقبة أداة لحفظ الثروة البترولية ، وبينها كان من الممكن أن تثير أية محاولة إجبارية لتحديد الإنتاج فيا مضى إحتجاجاً كبيراً في العديد من المقاطعات ، فقد أقنعت التطورات الحالية الناس أن تحديد الإنتاج بكميات معقولة تكنى الطلب يمكن أن تؤمن لجميع العاملين في هذه الصناعة رفاههم وأن الاستمرار في الاستخلال الواسع ومعدل يفيض عن إستيعاب السوق هو عملية اقتصادية موهنة لهذه الشركات ومهدرة لمورد طبيعي هام .

وعلى حين تستطيع هذه المنطقة أن تنتج أكثر مما تنتجه اليوم بكثير من آبارها المعروفة المؤكدة نجد أن احتياطى للبترول فيها محدود. ولكن من المؤكد أن تبقى هذه المنطقة أولى المناطق إنتاجا للبترول فى الولايات المتحدة ولمدة طويلة ولكن المقدار الفعلى للاحتياطى لا بد وأن يتناقص بالضرورة بفعل تزايد الاستثار.

إن إنتاج الزيت هو نشاط تعديني والمستخرج من باطن الأرض لا يعوض ، ومع الزمن لا بد وأن تواجه هذه المنطقة أيضاً إنخفاضاً في الإنتاج .

#### (و) منطقة ساحل الخليج:


تشمل هذه المنطقة الحقول المنتجة المشرفة على طول الساحل فى كل من تكساس ولويزيانا وإلى الشرق جنوب المسيسبي وجنوب غربى ألاباما . ولقد كان من السهل فيا مضى الفصل بين هذه المنطقة ومنطقة وسط القارة التى تقع بعيداً عن الساحل ، إلا أن هذا الفصل قد أصبح من المتعذر اليوم وذلك بسبب تداخل حقول المنطقين عملياً .

ولقد بدأ الإنتاج التجارى فى هذه المنطقة منذ عام ١٩٠١ ووصا إلى أولى قممه عام ١٩٠٥ ثم انخفض وعاد إلى الإرتفاع عدة مرات . ولكن ما يمكن الإطمئنان إليه هو إمكانية استمرار الإنتاج الهام مدة طويلة (انظر شكل ٢٨).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وإن معظم بترول هذه المنطقة يوجد مترافقاً مع القباب المحلية ولذلك فقد بدأت الاكتشافات الأولى عن طريق سبر القباب المنخفضة التي كانت تبدو كتلال ترتفع بضعة أقدام فوق السهل المنبسط المحيط بها.

أما فى السنوات الأخيرة فقد تمت زيادة الإنتاج عن طريق التنقيب عن القباب المدفونة التي لا تظهر على السطح الطبوغرافى . وقد نجحت طرق البحث الجيوفيزيائية المحسنة نجاحا كبيراً بل تاما فى تحديد مواقع مثل هذه البنى وبذلك نشطت الدراسة العلمية لطبقة ما تحت التربة وما زالت فى طريق التقدم (انظر شكل ٢٦) .



شكل (٢٦) عمليات استغلال البترول في مياه خليج المكسيك لقد استعملت حتى طائرات الهليكوبتر في عمليات الاتصال مع البر.

ومعظم ما ينتج من بترول خام في هذه المنطقة هو من النوع الثقيل والأسفلتي وهو من أنواع البترول التي تتميز بانخفاض قيمتها لأعراض التصفية إذا ما قورنت مع الزبوت الخفيفة التي تنتشر في شهالها . كما أن بعض بترولها يحتوى على نسبة ضئيلة محدودة من البنزين الطبيعي ، بينها ترتفع فيه نسبة البقايا والكبريت ، إلا أن بعض أنواعه ذات أهمية كبرى لصناعة الزبوت الثقيلة التي تستعمل في التجارب بالطريقة الباردة أو على البارد لذلك كانت أسعارها تعتمد على ما تحتوى عليه من مادة زيتية أكثر من إعتادها على ما تحتوى عليه من بنزين .

ولقد مكنت طرق الكرا كينغ المحسنة التي تم استعالها في السنوات الأخيرة من الاستفادة من البترول بواسطة التقطير بشروط الضغط المرتفع ، مما أعطى قيمة جديدة لمثل هذه الزيوت كمصدر للبنزين ، ويستعمل بترول الخليج عموماً نظراً لثقله كمحروقات للسفن التي تتمون به على شاطىء الخليج .

وقد بينت أعمال الثنقيب التي جرت في المياه الضحلة المجاورة للساحل أن البناء هناك مماثل لبناء السهول الساحلية المنخفضة التي تغمرها المياه الشاطئية ، كذلك أثبتت بعض الآبار الإختبارية وجود البترول في الطبقات الأرضية التي تمتد تحت مياه الخليج .

وينتشر فى لويزيانا اليوم عدد من هذه الآبار التى أخذ عددها يزداد على الرصيف القارى والتى تقوم بإنتاج البترول والغاز ويوجد الزيت هناكما فى منطقة ساحل الخليج على أطراف القباب الملحية التى أصبح من السهل نسبياً تحديد مواقعها على الخرائط بواسطة الطرق الجيوفيزيائية.

وبنتيجة الدراسات وعمليات السبر التي جرت في هذه المنطقة تبين وجود الزيت بكيات جيدة فوق حافة الرصيف القارى الذي يقع على أعاق تبلغ ٣٠٠ متر وحتى مسافة تزيد على ١٥٠ كيلومتراً عن مياه الشاطىء. وتستمر هذه الدراسات وهذا السبر حتى اليوم ولكن تكلفة السبر تزداد بالطبع مع إزدباد عمق الماء.

وقد أقيمت في المناطق التي تصل أعماق مياهها إلى ٢٠ وحتى ٣٥م منشآت ذات أرضية ثابتة لإجراء هذه العمليات . ولكن السبر في الأعماق الأكبر يحتاج إلى تجاوز عقبات أخرى .

وتستعمل اليوم وسائل السبر السريعة الجديدة لمواجهة إرتفاع تكاليف عمليات السبر في مياه المد العميقة حتى أنه أضحى بالإمكان بزل ما يقدر بستة أو بسبعة افاق منتجة تتطبق

فوق بعضها فى البئر الواحدة فى نفس الوقت . وهذه الطريقة ولا شك تخفف من التكاليف الكثيرة التى يحتاج إليها فى استغلال آبار ما تحت الماء .

ويحتمل أن يبلغ احتياطى البترول الموجود تحت مياه الخليج الشاطئية فى لويزيانا ضعف أو ثلاثة أضعاف ما يوجد منه فى أرض الولاية نفسها ، ولا يعرف بعد ما ستقدمه أعمال التنقيب التى لا تزال مستمرة فى أجزاء عديدة أخرى من معلومات عن البترول فى هذا الرصيف القارى (شكل ٢٦).

ولقد أثارت مشكلة ملكية المناطق البحرية المنتجة للبترول الكثير من المناقشات والمجادلات ، فالبعض قال أنها ملكية اتحادية بينها أصر البعض الآخر على أنها ملك للولاية المجاورة لها ، وكذلك جرى جدل كبير عن السلطة التي يحق لها إبرام العقود مع الأفراد أو الشركات التي تعمل في التنقيب عن البترول والغاز واستغلالها في هذه المناطق .

ولقد أصر البعض على أن موارد المياه الشاطئية يجب أن تخضع لإشراف الحكومة الاتحادية بينا احتج البعض الآخر على أن الإشراف هو من حق سلطات الولاية صاحبة الاختصاص وأن لهذه الولايات حق الملكية وأن إبرام العقود هو ولهذه الأسباب من صلاحياتها أو ذلك على مسافة تبعد ثلاثة أميال بحرية من مستوى مياه الجزر. ونظراً لهذا التشابك الحاصل بين حقوق الولايات والسيادة الوطنية رفع الأمر أخيراً إلى محكمة الولايات المتحدة العليا التي قضت بأنه وفاقاً للدستور الإتحادي تمتلك الحكومة الإتحادية كامل السلطة في الإشراف على المياه المحيطة بأراضيها التي تقع دون مستوى خط الجزر، وأن البحار العليا يمكن أن تبدأ على خط يبعد ١٢ ميلاً بحرياً وراء خط الجزر وليس على بعد ميل إلى ثلاثة أميال وهذا ما سبق أن قبلت به وارتضته الولايات المتحدة نفسها وعدد من دول العالم الأخرى.

واستناداً إلى هذه القاعدة فقد أقر الكونغرس الأمريكي قانونا ضمنه السهاح التام لعدد من شركات الزيت والغاز بالقيام بأعال الكشف واستغلال احتياطي البترول والغاز في مثل هذه المناطق ، وفاقا للشروط والجعالات التي تراها الولايات المعنية مناسبة على أن تأخذ الولايات المعنية على عاتقها المسؤولية التامة في استعال العائدات المتحصلة عن هذه الامتيازات من أجل الصالح العام .

ومنذ إقرار القانون عام ١٩٥٣ تم توقيع عدد كبير من الإتفاقيات وتم تجهيز عدد محدود

من الآبار بعضها أصبح منتجاً للبترول وبعضها الآخر كان فجوات خاصة Dry holes. أى أن الحفر أصاب الطبقات الأرضية البعيدة عن البترول. ولكن من المحتمل بالطبع أن تتغير هذه السياسة بإصدار قانون آخر \_ إذا ما تم تطوير جميع المناطق التي تسمى أراضي المد يعيد الإشراف عليها إلى الحكومة الاتحادية ، ولكن مثل هذا التوقع أخذ يتضاءل مع مرور الزمن. ولو تم جدلا اتخاذ مثل هذا الإجراء تبقي العقود المبرمة قبل إصداره بلا شك صحيحة وشرعية.

إن أكثر الأكاذيب والخدع تجرى فى القيعان البحرية التى لا تزيد أعماقها على العشرين متراً حيث يقوم مديرو بعض الشركات الوهمية بإستغلال سذاجة الجماهير ولكن التنقيبات الجيوفيزيائية والسبر جريا فى السنوات الأخبرة فى الأعماق الأكبر وهذا أمر يحتاج بلاشك الى إعادة نظر فى التشريعات القائمة .

إن السياسة المتصلة بإمكانيات المناطق المغمورة تشمل بلا ريب جميع شواطىء الولايات المتحدة لا ساحل الخليج فحسب ، إذ قد تم مؤخراً اكتشاف إحتياطى كبير من الزيت على ساحل المحيط الهادى وقد بدأ الإنتاج فعلا هناك على نطاق لا بأس به .

ويبدو أن مشاكل حقوق ملكية منابع الغاز والبترول فى الأعماق البحرية ، وإلى مدى أقل ، بعض مشاكل الصيد قد ترتب عنها عدم إستقرار عام فى القانون الدولى فيما يخص المياه الإقليمية .

ولقد عمد العديد من الدول إلى تحديد نطاق ما يدعى بالمياه الإقليمية بعروض متفاوتة وصل بعضها إلى مئات الأميال عن الشاطىء. ولم يجر حتى اليوم اتفاق تام بين مختلف الشعوب عا يشمله قانونياً تعبير الرصيف القارى ، هذه المنطقة يحتمل وجود الزيت والغاز فيها . وقد نجم عن عدم الإتفاق هذا منازعات كثيرة أضحت مثاراً للمجادلات السياسية .

#### (ز) منطقة السهول الوسطى:

تشمل هذه المنطقة الحديثة الاستغلال كلا من ولابات نبراسكا وداكوتا الجنوبية والشمالية والأجزاء السهلية المجاورة في يومنغ ومونتانا وشمال شرقي كولورادو. وفي هذه المنطقة التي تتداخل في الشمال مع المنطقة الكندية أي منطقة السهول الشمالية ازداد الإنتاج كثيراً خلال العقدين الماضيين، حتى أضحى إنتاجها يزيد على ضعف إنتاج المنطقة الأبلاشية وبصورة خاصة من مونتانا ونبراسكا وداكوتا الشمالية.

إلا أن الشواهد المتوفرة تدل على أن هذه المنطقة غير قادرة فى الوقت الحاضر على مجاراة منطقة وسط القارة التي تقع إلى الجنوب منها ، مع أنه يتوقع أن يزداد إنتاجها بنسبة لا بأس بها .

وتوجد جيوب البترول أو مصائده في معظم هذه المنطقة على عمق كبير لذلك فهي لم تكتشف بعد .

#### (ح) منطقة الجبال الصخرية:

تشكل منطقة الجبال الصخرية منطقة مثلى لتناوب الجبال والأحواض. وهي تمتد من الحدود الكندية حتى مونتانا وتستمر جنوبا عبر يومنغ واوتاه وكولورادو وحتى شمال نيومكسيكو. وهي تضم نماذج عديدة من البناء Structures وأنواعاً ونوعيات عديدة من البترول.

وأهم الولايات إنتاجاً فى هذه المنطقة هى يومنغ التى تقدم حوالى نصف الإنتاج ، أما النصف الآخر فيتوزع توزعاً كبيراً على الولايات الأخرى ، وأضألها إنتاجاً هو الجزء الموجود من الجبال الصخرية فى نيومكسيكو . ولكن الإنتاج بمجموعه يتركز فى الجزء الجنوبى الشرق . من هذه المنطقة الواسعة أى من المنطقة المجاورة لمنطقة وسط القارة .

وكانت هذه المنطقة تتصف بانخفاض إنتاجها حتى العقد الثالث من القرن العشرين ، وكانت النتائج التي اعطتها التحريات الأولية تشير إلى عدم وجود البترول ، إلا أن أعال التنقيب التي جاءت بعد هذا العقد قد لاقت نجاحاً لا بأس به ، ونجم عن هذا النجاح أن تضاعف الإنتاج بل زاد على الضعف خلال الفترة الواقعة بين ١٩٤٠ ــ ١٩٥٠ ثم ازداد مرة أخرى خلال السنوات العشر الماضية . ويسود الاعتقاد بأن هذه المنطقة ستكون إحدى مناطق الاستغلال الكبرى في المستقبل .

#### (ط) منطقة كاليفورنيا:

تشتمل هذه المنطقة على قسمين رئيسيين ، الأول هو القسم القديم الذي ابتدأ به الإنتاج والذي يشكل الجزء الجنوبي من وادى سان جواكان San joaquin ، والثاني هو القسم الحديث أو المنطقة الساحلية التي تمتد من مونتيري جنوب سان فرنسيسكو بحوالي ١٣٠٠ كم حتى ما وراء لوس أنجلوس بقليل .

وقد عرف عن وجود البترول فى المنطقتين قبل سنوات طويلة من استغلاله ، عن طريق الترشحات البترولية التي عثر عليها فى العديد من الأماكن ووجود الأسفلت فى ثنايا الصخور Rock exposures .

ويقال أنه قد تم إستخراج الأسفلت أو البريا Bria كماكان يسميه المهاجرون الأسبان من فنتورا Ventura في أوائل القرن التاسع عشر ، كما أنه قد جرت تصفية البترول بعمليات تقطير بسيطة من الترشحات التي عثر عليها بالقرب من سانتا بربارا قبيل عام ١٨٥٧ . إلا أن الإستغلال الحقيقي لم يبدأ فعلاً إلا بعد البدء بحفر الآبار في عام ١٨٨٧ ولكن الإنتاج بتي بسيطاً بل ضئيلاً بسبب قلة الطلب المحلى على منتجات هذه الآبار وبعد الأسواق المستهلكة التي تقع في شرقي البلاد .

وبعد عام /١٩٠٠/ ابتدأ الإنتاج الواسع في الجزء الأعلى من وادى سان جواكان ، ثم احتلت كاليفورنيا المرتبة الأولى في الإنتاج بين عام ١٩٠٣ ـ ١٩١٥ .


وتتصف بحيرات الزيت في هذه المنطقة بارتفاع ضغط الغاز فيها ، لذلك كان حفظ وضبط محتويات الآبار خشية أن تتدفق يتطلب تجهيزات وعناية خاصتين.

وتتراوح نوعية الزيت المستخرج من منطقة كاليفورنيا بين الخفيف والثقيل ونوعية الزيت تختلف باختلاف موقع البحيرات ، فبعضه ذو نوعية ممتازة بصورة استثنائية ولكن تسود ين مجموع الزيت المستخرج أنواع الزيت المزبجة والزيت الأسفلتي .

إن تدفق الزيت بكثرة من الآبار يجعل هذه الآبار مدرّة للربح الكثير على الرغم من الخفاض أسعاره ، وقد أدى هذا الربح إلى قيام عمليات سبر غير ملائمة ودون الإعتاد على دراسات حقيقية ، ومع ذلك فقد تم الحصول على إنتاج كبير من حوض لوس انجلوس اللهى يجب أن يصنف بين أهم المقاطعات إنتاجاً في العالم بالنسبة لمساحته . فمن بين الحقول التسع التي أنتج كل منها حوالي /٠٠٠/ مليون برميل عام ١٩٧٠ ، تضم منطقة كاليفورنيا ستاً منها ، وقد أدى التسابق على إنتاج الزيت إلى حفر الكثير من الآبار مما نجم عنه فيض في الإنتاج أحياناً عن حاجة السوق . كما نجم هدر لا بأس به بالنسبة لهذا المورد الهام ، بسبب عدم استعال ضغط الغاز المرافق للبترول بشكل صحيح مما أدى إلى ترك ملايين من براميل الزيت الخام دون إستخراج وإلى الأبد (شكل ٢٧) .

وإن تلاصق المنشآت فوق بحيرات الزيت قد أدى إلى صعوبة التأكد من كمية الزيت

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل (۲۷)

#### تل سينيال الشهير في كاليفورنيا عام ١٩٤١

التي يمكن استثمارها والتي قدرها العلماء ، لأن عمليات سبر الآبار تجرى بشكل غير اقتصادى ، مما ينجم عنه هدر في الرأسمال الموظف في إنشاء الآبار غير اللازمة وكذلك بسبب سرعة إنخفاض ضغط الغاز المرافق للبترول في مجموع الآبار مما يؤدى إلى تقليل كمية الزيت التي يمكن الحصول عليها فعلاً .

وقد اضطر هذ الوضع السلطات فى هذه الولاية إلى استصدار تشريعات لمنع هدر الغاز الطبيعى وحفظه واستغلاله لأغراض الاستهلاك الصناعى والمنزلى بالإضافة إلى الإستفادة منه فى إستمرار عمليات إستخراج البترول من الرمال المنتجة له . وقد قصد المشرع من وضعه لهذا القانون أن تفسح الفائدة الآتية التي كان يسعى إليها المستغلون الطريق أمام الخير العميم للجميع . وقد أخذ عدد من الولايات الأخرى فى أمريكا بمثل هذه القوانين لنفس الغرض بعد أن ثبتت فوائده .

ويبدو محتملاً أن تستمر كاليفورنيا في إنتاجها الكبير من البترول سنوات عديدة أخرى بغض النظر عما ينتظر الإنتاج من ميل نحو الانخفاض هذا الميل الذي بدأت آثاره تظهر في السنوات القليلة الماضية بسبب إنخفاض الإحتياطي الكبير.

ولكن يبدو من المحتمل أيضاً أن يتم إكتشاف بقاع أخرى في المستقبل القريب في منطقة المياه الشاطئية التي يشكل إنتاجها حتى الآن ٥٪ فقط من مجموع إنتاج الولاية .

### (ى) المنطقة الكندية أو السهول الشهالية:

تمتد السهول الواسعة التي تبدأ من تكساس حتى كندا في الشهال مابين الدرع الكندى في الشرق والجبال الصخرية في الغرب، وتصل في امتدادها شهالاً حتى المحيط المتجمد الشهالي بالقرب من دلتا نهر ماكيننزي.

وقد بدأ التنقيب عن البترول هنا منذ زمن بعيد ولكن أول بئر تم اكتشافها كان عام ١٩١٣ في حقول وادى ترنر قرب كالغارى Calgary وبقى الإنتاج قليلاً حتى تم اكتشاف حقول ليدوك وودبند Leduc-Woobend عام ١٩٤٧ جنوب وغرب ادمونتون Edmonton التى أصبحت تنتج اليوم معظم الإنتاج الكندى الذى تسهم كل من أونتاريو ونيوبرنزويك بجزء لا يتجاوز ١٨منه.

ومعظم الإنتاج والاحتياطي موجود اليوم في منطقة البرتا التي تمتد من حدود الولايات المتحدة إلى ما وراء ادمونتون ومن هناك باتجاه شالى غربى نحو داوسون كربك في كولومبيا البريطانية. كذلك فقد تم اكتشاف حقول غاز واسعة في هذه المنطقة.

أما إنتاج كولومبيا البريطانية فيأتى من منطقة نهر بيس Peacr شرقى الجبال الصخرية . ولكن على الرغم من أن الاحتياطى المعروف فى كندا عام ١٩٧٨ قدر بـ ٧ مليار برميل وهذه كمية كبيرة تكفى لتأمين حاجات البلاد عدة عقود مقبلة ، فإن ما تنتجه كندا حالياً منه يعادل خمس ما تنتجه ولاية تكساس تقريباً .

### (ك) منطقة ساحل خليج المكسيك:

تعتبر حقول زيت المكسيك استمراراً لحقول منطقة ساحل الخليج الأمريكي ، ولكن وجودها لا يقترن بالقباب الملحية فقط بل ينتشر في غيرها من المناطق .

وتقع أهم المناطق المنتجة للبترول بالقرب من الساحل ، من نهر ربوغراندي حتى

جنوب غرب كامبش Campeche ، ويستخرج معظم الإنتاج من المنطقة الواقعة بين تامبيكو Tampico وفيراكروز Veracruz ومعظمه من نوع البترول الثقيل .

ومع ذلك فإن مجموع إنتاج المنطقة بأكملها لا يتجاوز إنتاج ولاية نيومكسيكو المجاورة في الولايات المتحدة .

ويوجد في المكسيك أيضا بعض الزيت في قلب مياه البحركما هو الحال في ساحل تاباسكو Tabasco مثلاً .

وعلى الرغم من أن الاحتياطى المؤكد لهذا المورد الهام كبير فى المكسيك إلا أنه يتوقع أن يكبر بعد إتمام عمليات التنقيب والسبر فى مناطق المياه البعيدة عن الشواطىء.

# ٦ ـ ٤ التوزع التجارى للمنتجات البترولية في امريكا الشمالية

1 - النقل والتخزين: منذ أن بدأ إنتاج البترول بكيات كبيرة واجه منتجو هذه المادة مشكلة كبيرة هي النقل. وكان البترول سلعة جديدة لم تكن التجهيزات الموجودة آنذاك بكافية لتلبية هذه الحاجة فالسكك الحديدية لم تكن مجهزة تجهيزاً كافياً لنقل الحمولات المائعة. وبدأ النقل بتم أول الأمر بواسطة البراميل ولكن هذه الطريقة أثبتت بعد حين بسئيط عدم جدواها، لذلك لجأ المهتمون إلى تركيب خزانات فوق شاحنات السكك الحديد وأصبح نقل البترول عملية سهلة نسبياً من منابعه إلى مصافيه التي أقيم معظمها على السواحل.

ولكن تزايد الإنتاج وتدفقه فاق كل ما توقعه العاملين في حقل النقل حتى عجزت خزانات السكك الحديدية عن نقله ومع ذلك بقيت هذه الخزانات وسيلة هامة من وسائل نقل المادة الرئيسية لصناعة البترول . ثم تم إختراع السيارات الشاحنة وحاملات الخزانات تلبية لحاجة النقل المتزايدة مع تزايد الطلب والإنتاج وقلت بذلك أهمية النقل بالسكك الحديد التي لم تعد تنقل اليوم إلا أقل من ٣٪ من مجموع إنتاج الزيت الخام ومنتجاته في الولايات المتحدة . وبعد أن أنشئت الأنابيب لنقل البترول وهي أرخص وسائل النقل عموماً أصبح ما ينقل عن طريقها يعادل نصف الإنتاج تقريباً في حين تقوم الطرق المائية بتسهيل نقل ربع كميات البترول المنتج أما الربع الباقي فينقل عن طريق الشاحنات .

### (أ) أنابيب نقل النفط:

إن طريقة نقل الزيت الخام بالأنابيب هي عملياً إمتداد للطريقة التي استعملت بنجاح في نقل المياه النقية إلى البيوت والمعامل أو ما يسمى بشبكات المياه. وقد استعملت هذه الطريقة في نقل الزيت أول مرة حوالى عام ١٨٦٥ في ولاية بنسلفانيا حيث بدأت التجربة باستعال الأنابيب الخشبية ثم استبدلت بعد ذلك بزمن وجيز بأنابيب حديدية وفولاذية. وقد نمت أقطار هذه الأنابيب حتى أضحت اليوم ذات أحجام كبيرة ، كما أن شبكات النقل والتوزيع قد أضحت تخدم أجزاءاً عديدة من الولايات المتحدة اليوم.

والنقل بالأنابيب أكثر وسائل النقل كفاية وأقلها كلفة عرفت فى عمليات النقل البرى حتى اليوم ، لذلك فقد وصل طول الأنابيب التى تنقل النفط والمنتجات المصفّاة والغاز الطبيعي إلى ما يزيد على ١,٢٠٠ مليون كيلومتر.

وخطوط الأنابيب فى الحقيقة عبارة عن جهاز نقل كامل يشمل على خطوط الخراطيم وأنابيب تجميع وأجهزة تخزين إبتدائية ونهائية ، ويشمل كذلك خطوط توزيع تجارية ومحطات لتوليد القدرة وآلات للضخ ، وتقوم إدارة واحدة بإدارة جميع هذه التجهيزات.

وتتراوح أقطار الأنابيب الفولاذية التي تستعمل اليوم في نقل البترول من ١٢ -- ٣٠ بوصة وتعتبر هذه أنابيب خراطيم ، في حين تكون الأنابيب التي تستعمل في تجميع البترول ذات قطر أصغر ، وقد بستعمل بعضها في الخطوط الأساسية أيضاً ، وبجرى دفع الزيت في هذه الأنابيب بواسطة محطات للضخ تنتشر على مسافات معينة على طول إمتداد خط الأنابيب وتتراوح هذه المسافة بين ١٨ \_ ٥٧ كيلومترًا وذلك تبعًا لكثافة الزيت المضخوخ وطبوغرافية المنطقة والشروط المناخية .

ويصعب فى الحقيقة تقدير أهمية النقل بالأنابيب بسبب رخص هذه المحطات ومرونة تشغيلها ولكن معرفة هذه الأهمية يمكن أن تتبين لنا إذا عرفنا أن ما نقل عبرها من زيت خام ومنتجات مصفاة بلغ حوالى ٥ مليارات برميل فى السنوات الماضية .

ومع تزايد الطلب على مادة البنزين في المدن المختلفة التي تقع بعيداً عن حقول النفط وتعاظم المنافسة على تسويق المنتجات البترولية فقد اضطرت هذه الصناعة للبحث عن أرخص الطرق الممكنة لتوزيع البنزين . وكانت أنابيب النفط هنا أيضاً الجواب على هذه الحاجة . ولقد كانت أول المنشآت التي استعملت لهذا الغرض الأنابيب الواسعة التي تمتد

من غربى بنسلفانيا إلى ساحل المحيط الأطلسى . وكانت هذه الأنابيب تنقل قبل استعالها لنقل البنزين البترول الخام من حقول الزيت التي تنتشر في غرب البلاد إلى المصافى القائمة في الشرق .

أما اليوم فقد أصبحت تنقل البنزين من الشرق إلى الأسواق الني تقع إلى الغرب من جبال الليغاني Alleghanies .

وأهم أنابيب نقل البنزين على الأطلاق هي الأنابيب المعروفة بأنابيب (البيغ إنش) Big (البيغ إنش) inch التي تنقل البنزين من حقول تكساس ولويزيانا إلى المرافىء الساحلية التي تقوم في منطقة ساحل الأطلسي الأوسط.

وهذا الخط هو منشأة حربية يمكن الإستفادة منها بشكل جيد خلال الأزمات. وقد حول مؤخرًا إلى وسيلة لتوزيع الغاز الطبيعي من نفس الولايات إلى الأسواق ذات الكثافات البشرية الكبرى كنيويورك وبنسلفانيا. وقد بلغت كمية الزيت المكرر التي تنقل بأنابيب النفط حوالى مليار برميل.

وتصل الأنابيب الرئيسية اليوم بعد أن تم توسيع شبكات النقل حقول الغاز في كل من لويزيانا وتكساس وأوكلاهوما بالمدن البعيدة كمينابوليس وشيكاغو وديترويت ونيويورك وتمتد غرباً حتى تصل لوس انجلوس. ويتراوح قطر بعض هذه الأنابيب بين ١٨ ـ ٣٠ بوصة وقد تطلب إنشاؤها بلا شك عملا متواصلا ومجهداً ولكن نجاح هذا الشكل من النقل ساعد على إنتشارها رغم العقبات الكبيرة التي تعترض مد هذه الأنابيب.

ويزيد طول خط الأنابيب التي تنقل الزيت الخام والبترول المكرر على ٣٠٠ ألف كم ، بينما يزيد طول الأنابيب المستخدمة في نقل الغاز على ٩٠٠ ألف كم تقريباً تستخدم داخل الحقول المنتجة وكخطوط للنقل ، أما الباقى فهو ذو قطر محدود يستخدم لتوزيع الغاز على المستهلكين .

#### (ب) مزارع الصهاريج Tank Farms

يجمع الزيت المستخرج من الآبار والذي يجرى عبر الأنابيب في مراكز خاصة تعرف باسم خزانات الإنتاج Producer's tanks . وتختلف هذه الخزانات وتتنوع بتنوع نمط الإنتاج ، فإذا كان الإنتاج كبيراً كانت خزانات الإنتاج الضرورية واسعة لتستطيع تخزين البترول المتدفق ، أما حيث تسود الآبار الصغيرة فتكون خزانات الإنتاج صغيرة تتسع لـ

. ٢٠٠ ـ . . ٥ برميل . وينقل الزيت من هذه الخزانات بالجاذبية (نتيجة إنحدار الأرض) أو بطريقة الضخ إلى خزانات تدعى بالخزانات العاملة Working tanks وهي أكثر سعة من خزانات الإنتاج .

أما مزارع الصهاريج فعبارة عن تحشدات واسعة من خزانات التخزين التي تتصل بصورة مباشرة مع المصافى الواسعة ومراكز الشحن والتي يصلها البترول الخام من الحقول المنتجة ، وتعتبر هذه المزارع مراكز لتموين مصافى التكرير ، وبعض هذه المزارع ضخم إلى حد كبير يؤمن خزن ما يزيد على عشرة ملايين برميل من الزيت . إلا أن فائدتها تقتصر فى الواقع على استمرار عمل مراكز التكرير ، أما بالنسبة لكفاية الخزن ورخصه فإن إستعال طرق الخزن تحت سطح الأرض هو بلاشك أحسن وأرخص الطرق ، لذلك فلا ضرورة لزيادة عدد هذه المزارع ، طالما أن البترول الذي تختزنه هذه الخزانات هو مادة المحروقات الرئيسية التي تستعمل بشكل مباشر تقريباً .

#### (ج) ناقلات الزيت:

عندما إزداد الطلب على البترول في أسواق الإستهلاك الكبرى ، جرى إعداد نموذج جديد من السفن لنقل البترول الخام من المناطق المنتجة البعيدة . وتصنع هذه السفن عادة من الفولاذ وتكون مقسمة إلى أقسام . وتجهز هذه السفن بجهاز للضخ يساعد في تحميل وتفريغ شحنتها بسرعة كبيرة . وقد إزدادت حمولة أساطيل نقل البترول بشكل ظاهر بعد أن نمت تجارة البترول العالمية نمواً هائلاً .

وتتسع الناقلات التي تعمل بين مرافىء البحر الكارببي ومدينة نيويورك من ٨٠ ـ ١٥٠ ألف برميل من البترول الحام ، بينها تعمل ناقلات أصغر حجا بين مرافىء خليج المكسيك والمسيسبي ، في حين تعمل الناقلات الضخمة في النقل عبر الأطلسي والمحيطات الأخرى .

وقد سهلت سرعة وكفاية هذه الناقلات عمليات إستيراد البترول من أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط إلى المصافى المختلفة وجعلت البترول المستورد من أقاصى الأرض قادراً على منافسة الإنتاج المحلى حتى فى البلاد المنتجة الكبيرة (كالولايات المتحدة). إلا أن أهمية هذه الناقلات تتبدى فى الحقيقة فى كونها وسيلة لتأمين البترول عند الحاجة للأسواق المستهلكة مها كانت الظروف ومها اشتد الطلب.

وإن أبكثر من نصف اسطول الناقلات من حيث الحمولة يعمل تحت الأعلام الأمريكية

المختلفة وسبع هذا الأسطول يعمل تحت راية الولابات المتحدة الأمريكية ويشكل البترول حوالى ٤٨٪ من مجموع حمولات سفن النقل بأكملها و ٩٪ من حيث القيمة في التجارة العالمية .

#### (د) خزن الغاز الطبيعي:

تواجه صناعة الغاز الطبيعي في مناخات العروض الوسطى مشكلة التغير الكبير في الطلب عليه خلال أيام السنة بسبب اختلاف درجات الحرارة الفصلية ولأن نسبة كبيرة من هذا الغاز تستعمل لأغراض التدفئة المكانية (Space) من قبل صغار المستهلكين كالمهتمين وتعمد شركات الغاز الطبيعي لمواجهة تغير الطلب إلى التعاقد مع كبار المستهلكين كالمهتمين بالصناعة والتصنيع على بيعهم الغاز بأسعار أرخص من أسعاره المحددة شريطة السماح لها بقطع أو تخفيض حصص هؤلاء المستهلكين عند الضرورة. أما رجال الأعال الصغار وملاك البيوت فتتفق معهم هذه الشركات على تموينهم بالغاز في جميع الأوقات وبقدر ما يحتاجون إليه ولكن بأسعار أعلى قليلاً من الأسعار المحددة . وعلى الرغم مما تتقدم كان من الضروري بل والمنطقي إنجاد وسائل لخزن الغاز ومواجهة الطلب الذي يشتد خلال الفصل البارد وقد تم إستعال الكهوف والمناجم المهملة ومناجم الملح القديمة وما شابهها لخزن الغاز الغاز الغاز وقات الحاجة تحت الأرض بأرخص التكاليف .

# ٧ ــ ٤ البترول في مناطق العالم الأخرى

بلغ إنتاج الولايات المتحدة عام ١٩٥٨ حوالى ١٨٪ من البترول الذى أنتجه العالم فى ذلك التاريخ ، وانخفض اليوم إلى حوالى ١٥٪ من الإنتاج العالمى ، وقد بلغ إنتاجها عام ١٩٧٨ نحو ٤٨٥ مليون طن .

وقد اشتهرت اليوم دول أخرى بإنتاجها الكبير كالمملكة العربية السعودية والاتحاد السوفياتى وإيران والعراق وفنزويلا والكويت .

وليس هناك ثمة تساو فى مقدار الاحتياطى المؤكد من البترول والغاز فى مختلف القارات ، فمنطقة الشرق الأوسط أو ما يدعى بالشرق الأدنى أحياناً التى تمتد من العراق إلى مصر ومن اليمن إلى تركيا ، تعتبر أكبر المناطق فى هذا الاحتياطى حتى أنه قد يتجاوز ١٠ أو

11 مرة احتياطى الولايات المتحدة نفسها ، وتلى منطقة الشرق الأدنى الكتلة الشيوعية بنسبة تصل إلى ٩,٧٪ من احتياطى العالم .

أما أوروبا الشرقية والمناطق المجاورة لها فى آسيا فتحتل الدرجة الثالثة ، وتشمل ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وهنغاريا ويوغسلافيا وألبانيا ، وحتى أقصى الشرق من روسيا . وتحتل أمريكا الجنوبية المرتبة الرابعة بين القارات فى احتياطى البترول المؤكد ، يليها آسيا الجنوبية والشرقية بما فيها إندونيسيا ثم إفريقيا الغربية وأوقيانوسيا .

وفيا يلي جدول تقريبي لاحتياطي البترول الخام في العالم عام (١٩٧٧):

النسبة المئوية	الاحتياطي بملايين الأطنان (١)	المنطقة
۵٥,٩	<b>£9</b> V··	الشرق الأدنى
٦,٦	04	أمريكا الشمالية .
		أوروبا الشرقية ربما فيها الاتحاد
4,٧	144	السوفياتي) .
٦,٢	٥٧٠٠	أمريكا اللاتينية .
٣,٠	****	الشرق الأقصى وآسيه الجنوبية .
۹,۰	<b>V9</b>	إفريقية .
٤,٢	٣٧٠٠	أوروبا الغربية .
	قليل	أوقيانوسيه .

<sup>(</sup>١) المصدر: عالم النفط \_ المجلد الحادي عشر \_ العدد (١).

1 - امريكا الجنوبية: يتوقع وجود البترول في امريكا الجنوبية في الاجزاء المرتفعة من السهول التي تقع من جبال الأنديز المرتفعة والتي تمتد من الأرجنتين جنوبًا حتى فنزويلا شهالاً. ولكن يستثنى من ذلك سهول الأمازون الداخلية التي تقع ضمن أراضي البرازيل وكذلك الدرع الغوياني في الشهال الذي لا يمكن أن يتوقع أن يكون مستقرًا لاية. مادة بترولية بسبب بنيته الصلدة ، وكذلك فإن فرص وجود البترول قليلة في القسم الشرق من البرازيل نفسها بسبب انتشار المرتفعات المتبلورة فية التي تغطيها طبقة رقيقة جدًا من الصخور الرسوبية .

أما كتلة جبال الأنديز الواسعة فشديدة التخلع والالتواء لذلك كان وجود البترول فيها متعذراً إلا في بعض الأحواض الصغيرة المتفرقة وهي في الواقع ذات أهمية ضئيلة جداً . ولكن التنقيب وأعمال السبر التجارية قد نجحا نجاحاً كبيراً في فنزويلا وكولومبيا وإكوادور والبيرو وفي بوليفيا والأرجنتين وفي منطقة محدودة بالقرب من سلفادور وكذلك في بييا في البرازيل .

وقد احتلت فنزويلا المرتبة الثانية أو الثالثة مدة طويلة فى الإنتاج العالمي ويستخرج بترولها من حوض مراكايبو والأورينوكو الأدنى حيث أقيمت مراكز الاستغلال الرئيسية . وإن اتساع الإنتاج التجارى المتزايد من كلا الحوضين يقوى الأمل بوجود احتياطى كبير لم يستغل بعد يمكن أن يستفاد منه فى زيادة إنتاج هذه البلاد . وقد وصل إنتاج فنزويلا السنوى إلى أكثر من مليار برميل . ويبدو أن هذه البلاد قادرة على أن تستمر على هذا المنوال مدة أخرى وبذلك تكون قادرة على الاحتفاظ بمركزها كإحدى الدول الرئيسية فى إنتاج البترول فى العالم .

ولقد دخلت البيرو قائمة الدول المنتجة للبترول منذ عام ١٨٩٦ ولكن إنتاجها لم يصل إلى مليون برميل حتى عام ١٩٠٩. أما اليوم فهو يتراوح بين ٥ ـ ٧ مليون طن. وتقوم حقول النفط في الجزء الشمالي الغربي من البيرو وعلى إمتداد الساحل المشرف على المحيط الهادي جنوب خليج (غوياكيل) وبالقرب من نهر اوكايالي Ucasali شرقي جبال الانديز. أما في كولومبيا فتنتشر الحقول المنتجة للبترول على الأطراف الغربية المنخفضة من جبال كورديليرا الشرقية التي تعتبر إحدى السلاسل الرئيسية في منطقة الأنديز. إلا أن هذه الحقول تبعد حوالي ٢٥٠ كم إلى الشرق من نهر ماغدالينا وعلى الأطراف الشرقية لجبال سيرادي بيربجا في الأودية التي تنصب مياهها في بحيرة مراكايبو.

ويضخ إنتاج هذه المنطقة بالأنابيب إلى الغرب عبر الأنديز حيث يلتنى مع أنابيب النفط القادمة من الحقول القديمة (إلا أنه لا يمزج معها) ثم يصدّر خاماً عن طريق مرفأين خاصين لتصدير البترول يقعان جنوبى قرطاجنة إلى أسواق ما وراء البحار. وقد تراوح إنتاج كولومبيا منذ عام ١٩٦٠ بين ٥ إلى ٥٠٠ مليون طن فى السنة ، ولكن الدلائل تشير إلى إحتمال زيادة الإنتاج إلى أكثر من ذلك فى المستقبل القريب .

وقد نما الإنتاج الأرجنتيني ببطء وباضطراد منذ عام ١٩١٣ ، حتى تراوح الإنتاج السنوى فيها في السنوات الماضية بين ١٥ ـ ٢٠ مليون طن ، ووصل الإنتاج إلى ٢٣ مليون طن عام ١٩٧٨ .

وأهم مراكز الإنتاج الحالية تقع فى حقول (كومودورو) (وريفا دافيا) على بعد ١٤٠٠ كم تقريبًا جنوب بونس أيرس العاصمة ، وكذلك حقول الإنتاج الجديدة شرقى الأنديز فى أقصى الجنوب وفى القسم الأوسط والشهالى من البلاد . وتستمر الحقول الشهالية حتى تصل إلى بوليفيا إلا أن امتدادها الحقيق نحو الشهال لم يعرف بعد . ومع ذلك فقد أخذ الاستغلال طريقه إلى هذه البلاد . أما الحقول المتنجة حالياً فتستغل إلى الشرق من جبال الانديز مباشرة ، فى المنطقة التي تمتد من سانتا كروز حتى حقول الأرجنتين الشهالية .

وقد تم مؤخراً تمديد أنابيب لنقل النفط إلى لاباز العاصمة وإلى مرفأ أريكا فى شمالى تشيلى .

وقد ظلت تشيلى موضع تنقيب متواصل عدة سنوات ، إلا أن النتائج كانت سلبية حتى عام ١٩٤٩ عندما تم اكتشاف البترول في تبيرا ديل فويجو ، وتحقق الاستغلال الناجح في الجنوب الأقصى من الأرجنتين حيث تمتد منطقة الإنتاج من تشيلي إلى الجزء الشرقي من الجزيرة التي تعتبر قطعة تابعة للأرجنتين (انظر الشكل ٣٣) ووصل إنتاجها في عام ١٩٧٨ إلى حوالي (٥٠) مليون طن .

وعلى الرغم مما تقدم فلا زالت المعلومات عن وجود البترول في هذه القارة ناقصة وذلك لأن إمكانياتها لم تستقص بكاملها بعد ، ولن يمكن تحديد هذه الإمكانيات حتى تنتهى أعال التنقيب القائمة على قدم وساق على طول السفوح الشرقية لجبال الأنديز وكذلك في جميع بقاع هذه القارة .

٣ - أوروبا الغربية: إن إمكانية اكتشاف مناطق بترولية حقيقية واسعة أمر بعية الإحتمال في هذه المنطقة ، خاصة في كل من جنوب وغرب أوروبا حيث تنتشر الصدوع وتكثر البني الصخرية المشوشة . ومع هذا تتوزع بعض الحقول الصغيرة نسبياً التي تتباعد بلحداً كبيراً عن بعضها البعض كحوض أكبتانيا والحوض الباريزي والألزاس في فرنسا ، وفي بعض أنحاء هولندا أو ألمانيا الغربية وخاصة في هانوفر في إقليمي ايمسلاند ووسرايمس ، وكذلك في صقليا وإيطاليا والنمسا . كما تحقق وجود البترول أيضاً في المملكة المتحدة ومعظمه في منطقة الميدلاندز الشرقية . ولكن كميات الإنتاج في جميع المناطق المذكورة أعلاه ضئيل إلى حد تضطر معه أوروبا الغربية إلى استيراد البترول من البلاد الأخرى الذي يستعمل في الأغراض الصناعية والأغراض الأخرى كالتدفئة وغيرها .

وقد حدا هذا الوضع بعض البلاد كألمانيا الغربية وبصورة خاصة خلال فترة الحرب العالمية الثانية إلى إقامة صناعة بترول تركيبية لتغطية حاجتها الماسة أيام الحرب. إلا أن إنتاجها لا يتجاوز جزءاً ضئيلاً من حاجاتها الفعلية.

إلا أن اكتشاف البترول في بحر الشمال قد زاد من إنتاج القارة الأوربية وخاصة بريطانيا التي أنتجت حوالى (٣٦٥) مليون طن عام ١٩٧٨ .

٣ ـ أوروبا الشرقية : يوجد البترول فى أوروبا الشرقية فى منطقتين اثنتين أولاهما رومانيا وثانيها منطقة القوقاز ، إلا أن ما يميز الاتحاد السوفياتي هو وجود سهول واسعة ذات بنى ممثلة لبنى المناطق الداخلية من الولايات المتحدة التي أنتجت الكثير من الزيت .

وتمتد هذه السهول شرقا من وراء جبال الأورال حتى نهر ينيسى وجنوبا حتى الحدود الإيرانية الأفغانية ، كذلك توجد مناطق يحتمل وجود البترول فيها وراء نهر البنيسى . ويتقدم الاتحاد السوفياتى ورومانيا جميع الدول الأوروبية الأخرى فى إنتاجها ، خاصة الاتحاد السوفياتى الذى يتفوق عليها جميعاً تفوقاً عظيماً .

أما رومانيا فلا زالت تنتج البترول منذ أكثر من تسعين عاماً ، ولو أن إنتاجهاكان خلال معظم هذه الفترة ضئيلاً نسبياً ثم ازداد إنتاجها تدريجياً حتى وصل إلى ٥,٥ مليون طن عام/١٩٧٨/ و ٨ مليون عام/١٩٧٨/.

ولقد ابتدأت روسيا باستغلال البترول قبيل عام /١٨٦٠/ بكثير وذلك من الحفر المنصحلة التي كانت تحفر بالأيدى ، وظلت منذ ذلك التاريخ بصورة عامة الدولة الثانية في

العالم من حيث الإنتاج ، إلا أنها تفوقت فترة من الزمن وخاصة فى بداية القرن العشرين على الولايات المتحدة نفسها . ثم أصبحت الآن المنتج الأول فى العالم إذ وصل إنتاجها فى عام ١٩٧٨ إلى (٥٧٠) مليون طن .

وأهم مناطق الإنتاج كان حوض (باكو) الذى يقع فى شبه جزيرة أبيشارون فى بحر قزوين عند نهاية جبال القوقاز الشرقية . ولكن بسبب اكتشاف البترول فى مناطق أخرى من البلاد ازداد عدد الحقول المنتجة وخاصة على طرفى جبال القوقاز كحقل نهر كورا الأعلى إلى


وقد تم اكتشاف الزيت أيضاً إلى الشهال والشهال الشرقى من بحر قزوين فى منطقة إيمبا Emba التي تتميز بقبابها الملحية .

ولا زالت جميع هذه الحقول تنتج البترول حتى اليوم وخاصة منطقة باكو رغم قدم استغلالها وذلك لأنه تم اكتشاف آفاق بترولية هامة مؤخراً فى الرسوبات الشاطئية داخل مياه البحر التي تتناثر عليها اليوم أعداد كبيرة من الآبار الصغيرة المستقلة (شكل ٢٨) إلا أن أهمية الحقول القبديمة قد تدنت وذلك بعد أن تم اكتشاف منطقة غنية بالبترول والغاز هى المنطقة المسهاة بمنطقة (الأورال ـ الفولغا) على الرغم من عدم معرفة إمتدادها وشكلها بصورة نهائية حتى اليوم .

وتمتد هذه المنطقة فى الوقت الحاضر من برم (سابقًا مولوتوف) فى الشمال حتى خالوف Chkalov تقريبًا فى الجنوب ومن هناك غربًا إلى ما وراء نهر كاما ثم إلى جنوب غرب كويبيشيف Kuybyskev على نهر الفولغا ثم تساير إلى حد ما المجرى الأدنى لهذا النهر وخاصة ضفته اليمنى ثم تستمر جنوبًا حتى مدينة فولغوغراد Valgograd (ستالينغراد سابقًا).

ويأتى معظم إنتاج الاتحاد السوفياتى اليوم (من ٧٠ ـ ٨٠٪) من هذه المنطقة التي لم يتم استغلالها بشكل كامل حتى الآن .

ولا يقتصر وجود البترول على المناطق التي نوهنا عنها آنفًا بل تنتشر بحقول بترولية أصغر



شكل (٢٨) أقاليم البترول والغاز غربي الاتحاد السوفياتي .

فى الجهة الغربية من أوكرانيا وعبر بحر قزوين من باكو إلى حوض فرغانه Fergana وفى سيخالين الشمالية المشرفة على المحيط الهادى فى الشرق وفى عدد من المناطق الأخرى.

وعلى الرغم مما تقدم لا زال الاتحاد السوفياتى يحتاج إلى أعال تنقيب واسعة حتى يمكن تقدير ثروته الحقيقية من البترول وذلك لإحتمال وجود البترول فى كثير من أنحائه الأوروبية والآسيوية التي تلائم أراضيها وجود البترول.

ولقد أنشئت في الاتحاد السوفياتي خطوط أنابيب طويلة خاصة لنقل البترول من أقليم المراد الفولغا إلى بحر قزوين في الجنوب وإلى بولونيا وتشيكوسلوفاكيا في الغرب وإلى ساحل

البلطيق شمالاً والبحر الأسود جنوبًا ، وإلى أومسك Omsk وما وراءها فى سيبريا شرقًا . ولا زال عدد آخر من خطوط الأنابيب قيد الإنشاء ، كما أن عددًا آخر لا زال فى مرحلة التخطيط . ولهذه الأسباب يتوقع أن يزداد إنتاج الانحاد السوفياتى خلال السنوات القادمة وأن يستمر على احتلال مركزه بين الدول الكبيرة المنتجة للبترول .

**3 ـ الشرق الأدنى**: يعتبر الشرق الأدنى حتى الآن أكبر مركز لاحتياطى البترول فى العالم . وقد بلغ إنتاج هذه المنطقة مبلغاً نافس فيه إنتاج الولايات المتحدة ذاتها . ويتوزع الإنتاج بالطبع على عدد من الوحدات السياسية من بينها الكويت والعربية السعودية وإيران والعراق وهي أهم المناطق إنتاجاً (شكل ٢٩) .

# أولاً \_ إيــران

إن أهم مناطق الإنتاج في إيران هي المناطق المنخفضة في الجزء الجنوبي من البلاد غربي الجبال الإيرانية المشرفة على الخليج العربي أي في رأس الخليج.

وبجرى نقل البترول الخام من هذه المنطقة بواسطة الأنابيب إلى مؤسسات التصفية المقامة في عبدان جنوبي ميناء البصرة العراقي وكذلك إلى جزيرة الخرج في الخليج العربي .


وتشحن المنتجات البترولية من هناك عن طريق البحر إلى الأسواق التي تعتمد على هذا البترول في إندونيسيا وأوروبا .

ولقد ظهرت إيران كدولة منتجة للبترول فى إحصاءات الولايات المتحدة الأمريكية أول مرة عام ١٩١٣ وكان إنتاجها يبلغ (٢٣٢٠٠٠) طن . وتقدم الإنتاج ببطء أول الأمر ولكن منذ عام ١٩٥٠ ازداد بسرعة كبيرة حتى وصل إلى القمة عام ١٩٥٢ حيث بلغ (٣٠) مليون طن .

إلا أن المشاكل السياسية التي أوجدت ظروفا غير مستقرة أدت إلى توقف مضفاة عبدان في ذلك الحين التي كانت تعتبر آنذاك أكبر مصفاة للبترول في العالم ، فاستحال بذلك الاستمرار في الإنتاج . ولكن المفاوضات التي جرت أواخر عام ١٩٥٣ أدت إلى استئناف العمليات ولكن على نطاق ضيق ومحدود .

وقد بلغ الإنتاج فى عام ١٩٧٤ حوالى (٣٠١) مليون طن ، ثم هبط الإنتاج بشكل تدريجى حتى وصل إلى حوالى (٢٥٥) مليون طن عام ١٩٧٨ .

وأهم حقول البترول الإيراني تتركز في شهال الخليج العربي في إقليم خوزستان وهي من



شكل (٢٩) حقول النفط وخطوط الأنابيب في الشرق الأوسط

الشمال إلى الجنوب لالى مسجد سلمان نفط صافد حفظ كلى اغاجارى ـ بازانون ـ جاش ساران .

# ثانياً ــ العـــراق

تقع حقول النفط الرئيسية بالقرب من مدينة كركوك في الجزء الشهالى من العراق ، وكذلك في أقصى الجنوب بالقرب من البصرة .

وعلى الرغم من أنه قد نم إنشاء وتجهيز عدد كبير من الآبار القوية فى الشهال منذ سنوات عديدة فإن الإنتاج التجارى أعيق هناك بسبب نقص وسائل المواصلات الضرورية .

ولقد بدء بإنشاء خط الأنابيب الذى يزيد طوله على ١٧٠٠ كم وبقطر قدره ١٢ بوصة ومقدرة يومية على النقل تقدر بـ /٨٥/ ألف برميل فى عام ١٩٣٢ . ولم يوضع قيد الاستعال الفعلى إلا فى بداية عام /١٩٣٥/

وهذا الخط يصل منابع النفط في كركوك بالحديثة على نهر الفرات ومنها إلى طرابلس في ' نبنان وإلى بانياس في سوريا على شاطىء البحر الأبيض المتوسط الشرقي.

وتشتهر العراق بإنتاجها الكبير بين دول العالم الذى بلغ عام ١٩٧٦ حوالى (١١٧) مليون طن نم بدأ الإنتاج بالهبوط فى السنوات الماضية حتى وصل إلى (١١٥) مل طن عام ١٩٧٨.

وأهم حقول العراق هي باباكركر قرب كركوك وخانقين والزبير وعين زاله بالإضافة إلى بعض الحقول الصغيرة غربي نهر دجلة .

#### ثالثًا \_ العربية السعودية :

قامت بيوت المال الأمريكية وغيرها من البيوتات التجارية بعمليات تنقيب واسعة في لمنطقة المعروفة بالجزيرة العربية . التي تضم وحدات سياسية عديدة كالسعودية والكويت والبحرين وقطر والمنطقة المحايدة وابى ظبى وعان . ولقد اكتشفت آبار بترولية قوية في هذه البلاد ويجرى اليوم استغلال العديد منها بشكل فعلى .

وعلى الرغم من اختلاف الحكومات تعتبر المنطقة فى الواقع وحدة من الناحية الطبيعية بدءاً من الحدود الإيرانية حتى حقول نفط جنوبى العراق، ومن رأس الخليج العربى عبر الكويت والمنطقة المحايدة إلى العربية السعودية فالبحرين وقطر وإمارة عمان.

وقِد بلغ إنتاج الكويت مؤخراً حوالى (١١٠) مليون طن ، وفى البحرين بين (٢.٧) مليون طن وفى قطر (٢٣) مليون طن .

وأهم حقول البترول السعودى هي الدمام (الظهران) والقطيف وبقيق وأكبرها هو حقل الغوار بالإضافة إلى أحواض صغيرة هي الفاضلي وأبو حدرية والسفانية . أما حقول الكويت فهي حوض البرقان والروضتين ومكوع والأحمدى .

وقد جرت ولا تزال تجرى عمليات تنقيب واسعة فى مياه الخليج الضحلة ، فى الأرض

المغمورة التي تعتبر إمتداداً لسهل ما بين النهرين . وقد تم مؤخراً اكتشاف عدد من حقول البترول الهامة في هذه المناطق .

وقد احتلت المملكة العربية السعودية في عام ١٩٧٧ المرتبة الثانية (٥٥ مليون طن) بعد الاتحاد السوفياتي في إنتاج النفط ثم تراجعت إلى المرتبة الثالثة في عام ١٩٧٨ (٤١٠ مليون طن) بعد الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية ويبدو أن مجموع الأراضي والمياه التي تمتد من الموصل شهالاً إلى مضيق هرمز في الجنوب هي الإقليم الرئيسي للبترول في العالم أجمع . أما عن إنتاج المناطق الأخرى من الشرق الأوسط فقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة من أهم المنتجين . فقد وصل إنتاجها في عام ١٩٧٨ إلى ما يزيد على (٩٧) مليون طن . كما أنتجت سلطنة عان حوالي (١٦) مليون طن .

• حنوب شرقی آسیا: ینتج البترول فی عدد من دول شرقی وجنوبی آسیا، ولکن أهمها هی إندونیسیا وبورنیو الشهالیة، وکانت إندونیسیا حتی قبل استقلالها من الدول الهامة فی الإنتاج وعلی التحدید منذ عام /۱۸۹۰ واستمرت أهمیتها حتی الیوم، وقد بلغ إنتاجها عام /۱۹۳۹ حوالی /۲۰ ملیون برمیل ولکنه تدنی فی سنوات الحرب إلی أقل من ذلك بكثیر وکذلك فی السنوات التی تلت الحرب بسبب الثورات والقلاقل، إلا أن الإنتاج عاد مرة أخری بعد أن توقف تقریباً عام ۱۹۲۸ وذلك بعد أن هدأت الحال واستقرت البلاد حتی وصل فی ذلك العام إلی ۳۲ ملیون برمیل، وتابع الإنتاج ارتفاعه سنة بعد أخری حتی وصل إلی (۸۲) ملیون طن عام ۱۹۷۸.

وتقع أهم حقول النفط فى جنوبى سومطره وشهاليها وفى شرقى جاوه وفى جنوب وشرق بورنيو وهذه الجزيرة تدعى باسم (كاليمنتار) من قبل الإندونيسيين الذين لا زالوا يطالبون بها . وتضم بورنيو الشهالية السراواك Sarawak وبرونى Brunei وشهالى بورنيو ، ولكن معظم الإنتاج يأتى من برونى ذاتها .

وتنتج كل من الهند وباكستان وبورما واليابان كميات قليلة نسبياً من الزيت والغاز. أما الصين فتشير الدلائل إلى أنها ذات إنتاج كبير ولكن الصين لا تعطى إحصاءات حقيقية عن إنتاجها ، لذلك كانت التقديرات غير الرسمية هي المعتمدة لمعرفة كمية إنتاجها والذي قدر أنه وصل إلى (١٠٥) مليون طن عام ١٩٧٨ . ولا يعرف عن الصين عدا ما تقدم إلا أن الشروط الملائمة لوجود البترول تتحقق في الجزء الغربي والأقصى من البلاد .

7- إفريقيا: لم يعرف عن القارة الإفريقية فيما مضى أنها منطقة إنتاج كبير للبترول أو أنها لأن إمكانيات لم تسمح الظروف باستغلالها ، وذلك لأن معظم القسم الداخلى منها يتألف من أراض قديمة متبلورة تشبه الدرع ، تغطى بعض أنحائها طبقات رسوبية ثلاثية رقيقة من أصل غير بحرى . وإن فرص وجود البترول بكميات تجارية في مثل هذه المناطق محدودة جدا ، هذا على الرغم من أن بعض أجزاء القارة التي تتألف من الصخور القديمة مغطاة برسوبات خرية ذات سمك لا بأس به كما هو الحال في الشمال الإفريق في المنطقة التي تمتد من شهالى مصر عبر شمالى ليبيا إلى شمال الصحراء الجزائرية ومن هناك باتجاه الشمال إلى البحر الأبيض المتوسط عبر شمالى ليبيا إلى شال الصحراء الجزائرية ومن هناك باتجاه الشمال إلى البحر الأبيض المتوسط


وقد تم استخراج البترول منذ القديم من أرض مصر ولكن الإنتاج ظل زمنًا طويلاً إنتاجًا متواضعًا . ثم تطور فى أواخر السبعينات حتى وصل إلى حوالى (١٢) مليون طن عام ١٩٧٨ . ومعظم البترول المصرى الحام هو من البترول الأسفلتي الثقيل . وأهم حقول البترول المصرى هى جمسة وغردقة على الساحل الغربي من البحر الأحمر ورأس غارب ورأس بكر وحقول شبه جزيرة سيناء كسدر وعسل وأبورديس وفيران وبلاعم وهى كلها حقول ذات إنتاج ضئيل .

وقد تمت اكتشافات كبيرة مؤخرًا فى صحراء سرت الليبية جنوبى خليج سدرا أو سرت ، وتبعد حقول النفط المكتشفة والمستغلة حوالى ٣٠٠كم عن الشاطىء لذلك فقد أقيمت خطوط أنابيب لنقل الإنتاج من مناطق استخراجها إلى الساحل.

وأهم حقول البترول الليبي هي العطشان في واحة فزان وباهي جنوب بلدة سدرة وظهرة جنوب حقل باهي ويئر تلاكسين جنوب غرب طرابلس . وأصبحت ليبيا اليوم المنتج الثاني في إفريقيا بعد نيجيريا إذ وصل إنتاجها عام ١٩٧٨ إلى حوالى (٩٥) مليون طن .

ولقد تمت اكتشافات أخرى في الصحراء الشهالية في الجزائر بالقرب من واحات ورغلا وكذلك في الجنوب في حوض بولينياك إلى الشرق والجنوب الشرق من قلعة فلاتر Flatters ، كما أنه تم اكتشاف حقل كبير للغاز جنوبي واحات (الاغوات). وجميع هذه الحقول بعيدة إلى حد ما عن الساحل ، فحقول النفط في حوض بولينياك مثلاً تبعد ١٢٠٠كم تقريباً عن ساحل

البحر المتوسط فى الجزائر ، لذلك فقد تطلب استغلال هذه الحقول إقامة خطوط أنابيب لنقل هذا البترول (شكل ٣٠).



شکل (۳۰)

#### حقول الزيت والغاز في صحراءافريقية الغربية .

وبنتيجة هذه الاكتشافات أصبح الجزء الشهالى من الصحراء الإفريقية شهال خط العرض ٢٥ تقريبًا منطقة مملوءة بأعال التنقيب . وقد ازداد كل من الإنتاج الجزائرى والليبى بسرعة كبيرة بل مذهلة بالنسبة لمناطق حديثة الاستغلال ، ويقدر أن يزداد أكثر فى المستقبل . كما أن الإنتاج النيجيرى قد أصبح إنتاجًا هامًا أيضًا . وعدا هذه المناطق يكون إنتاج البقاع الإفريقية الأخرى ضئيلاً نسبيًا كما هو الحال فى الغابون وانغولا والمغرب وعدد آخر من البلاد .

وتتصدر نيجيريا اليوم القارة الأفريقية بإنتاج بلغ عام ١٩٧٧ نحو (١٠٣) مليون طن ثم هبط إلى (٩٥) مُليون طن عام ١٩٧٨ . أما الجزائر فقد ارتفع إنتاجها من (٥٠) مليون طن عام ١٩٧٨ .

كما أنتجت الغابون نحو (١١) مليون طن ، وأنغولا (٩,٥) مليون طن وتونس (٤,٦) مليون طن عام ١٩٧٨ . ٧- استراليا : يغلب على الأرض الأسترالية انتشار الصخور المتبلورة فيها وهذا يجعل مجود أراض ذات إمكانات كبيرة بوجود البترول مستحيل تقريبًا ، إلا أنه يمكن وجود حقول صغيرة أو بحيرات بترولية محلية صغيرة كبيمرة جنوبي مالبورن على بعد ٢٠ كم من الساحل الجنوبي داخل البحر وبحيرة جزيرة مارو في الشمال الغربي من أستراليا ولم تستغل بعد . وفي الجنوب الشرقي ، في ولاية كوينزلاند بالقرب من (مرني التون) .

وقد مد خط أنابيب إلى مدينة برزبين على الساحل الشرقى لتصدير البترول الخام الفائض عن الحاجة ، إذ أن مجمل الإنتاج بلغ نحو (٢٠) مليون طن عام ١٩٧٨

#### ٨ ـ ٤ الرساميل الموظفة في الصناعة البترولية

على ضوء ما هو متوفر من معلومات اليوم يتركز أكبر احتياطى الزيت فى العالم فى كل من أمريكا الشهالية والجنوبية والاتحاد السوفياتى وبلاد الشرق الأدنى فى جنوب غرب آسيا . وتسيطر رؤوس الأموال الأمريكية والإنكليزية والهولندية وروسيا حاليًا على معظم احتياطى العالم المقبل من البترول . ولا يمكن الجزم ببقاء هذا الإشراف السياسى والاقتصادى على مناطق احتياطى البترول فى المستقبل البعيد ، إلا أنه يمكن القول أن صناعة البترول خارج الاتحاد السوفياتى هى حتى الآن بأيدى الاحتكارات الإنكليزية والأمريكية .

ومنذ أن تأكدت بريطانيا من أهمية البترول وضرورة السيطرة على موارده لبقاء سيطرتها العالمية عمدت إلى عقد اتفاقات ومعاهدات مع حكام المناطق التي تشمل معظم احتياطي البترول في العالم بالوعيد والتهديد وغيرها من الأساليب (مثال اتفاقاتها مع إيران والعراق والكويت وغيرها من بلدان الخليج العربي).

كما أن خوف رجال الصناعة البترولية الأمريكية المتزايد من تناقص الاحتياطى المحلى دفعهم إلى محاولة القيام بأعمال تنقيب واسعة فى أمريكا نفسها وإلى عقد اتفاقات طويلة الأمد للتنقيب عن البترول واستغلاله خارج أراضيها وخاصة فى أمريكا الجنوبية والشرق الأدنى (فنزويلا ــ البيرو ــ تشيلى والسعودية وقطر والبحرين على سبيل المثال). وقد قام البريطانيون عندماكان الفحم الحجرى المصدر الأساسى للمحروقات بإنشاء المحطات اللازمة لتوين سفنهم التجارية والحربية بالفحم فى طول الأرض وعرضها وخاصة فى مناطق المضائق (جبل طارق ــ قناة السويس ــ عدن الخ ...) وعندما أصبح البترول مادة

المحروقات الرئيسية تمكنت بريطانيا من تحويل هذه المحطات إلى مراكز لحزن البترول ومنتجاته مستفيدة بالطبع من هذه العملية استفادة كبيرة .

إن سيادة البترول كادة رئيسية للمحروقات بسبب مرونته الكبيرة أثناء استعاله دفع الأمريكيين باعتبارهم من كبار المنتجين إلى منافسة رجال البترول البريطانيين سواء من ناحية الإنتاج أو في السيطرة على التجارة الدولية . وهذه المنافسة التي لا يمكن لها أن تنتهي في الظروف الحاضرة على الأقل رغم التنازلات الهامة التي قدمها البريطانيون للأمريكيين (تنازلوا عن جزء من بترول العراق لأمريكا وشاركوها بموارد إيران) . لدليل أكيد على استحالة سيطرة أية دولة سيطرة تامة على مراكز إنتاج البترول في العالم واحتكار تجارته الدولية ، خاصة بعد دخول الاتحاد السوفيتي أسواق التجارة العالمية .

# ٩ ـ ٤ تجارة البترول العالمية

على الرغم من اكتشاف البترول بكميات تجارية في عدد كبير آخر من مناطق العالم لا يزال توزعه الجغرافي كبقية الموارد المعدنية غير منتظم أبدًا ، إذ لا تزال هناك مناطق واسعة لا أمل في وجود البترول فيها ويصح هذا بالدرجة الأولى على الدروع الصخرية القديمة كالمجن الكندى والمجن الاسكندنافي والدرع الغوياني وبقية الدروع الأخرى أو البقاع الشبيهة بالدرع في أمريكا الجنوبية وإفريقيا واستراليا وآسيا . كما أن هناك بقاع أخرى تتميز بقلة بترولها لذلك كانت تحتاج إليه كأوروبا وغربي روسيا والهند ومعظم مناطق الشرق الأقصى لذلك كانت تجارة البترول الخام ومنتجاته ذات أهمية كبيرة .

ومظهر هذه التجارة بلاشك ليس مظهرًا ثابتًا أبدًا ، فالولايات المتحدة بعد أن كانت من أكبر المصدرين أصبحت اليوم من البلاد المستوردة للبترول الخام ، ومنتجاته . ولا يقتصر استيرادها على المناطق القريبة نسبيًا فحسب ، كفنزويلا وجزر الأنتيل الهولندية وكندا وترينداد وكولومبيا ، بل يتعدى إلى بقاع الشرق الأدنى وحتى إلى البقاع البعيدة جدًا كإندونيسيا .

أما الاتحاد السوفياتى الذى كان ردحًا طويلاً من الزمن خارج نطاق أسواق التصدير فقد عام اليوم ليدخل نطاق التجارة العالمية من أوسع أبوابه . وتحصل أوروبا على معظم بترولها من الشرق الأدنى ، إلا أن دول شمال إفريقيا قد أخذت تبرز كمصدر هام قريب من الأسواق الأوروبية .

إن تفاصيل الصورة فى الواقع شديدة التعقيد والتغير ، فالعديد من البلاد الأوروبية التى لا تمتلك البترول أو تمتلك القليل منه كهولندا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول مثلاً تصدر كميات لا بأس بها من منتجات البترول المكررة فى أراضيها بسبب استيرادها لكميات كبيرة من البترول الخام.

ومع ذلك يمكننا القول أن عدد الدول المصدرة للبترول محدود جدًا في حين أن عدد الدول المستوردة له كبير جدًا ، وتستهلك أوروبا وحدها حوالى • ٥٪ من الكمية الداخلة في ميدان التجارة الدولية يليها اليابان وأستراليا واتحاد جنوب إفريقيا .

#### ١٠ ـ ٤ نظرة على مستقبل البترول

لقد قاد التوسع فى استعال المنتجات البترولية سواء منها الغازية أو السائلة ولازال إلى تغيرات كبرى فى حقل النقل وأنماط الصناعة والتطور الصناعى . كما أن إتقان العمليات التقنية الحديثة قد مكن من تحويل معظم البترول الحام إلى منتجات ثمينة ومنتجات مشتقة ، ومهذا أضحى البترول مادة خام ذات أهمية كبيرة للصناعة الكماوية .

إن تفوق المحروقات السائلة والغازية بمزاياها على المحروقات الصلبة كالفحم والبيت والأخشاب مرهون بنجاح التجارب التي لاتزال مستمرة لتحسين وسائل تمييع الفحم الحجرى وتحقيق عملية تحويل الفحم (١) إلى غازف المناجم نفسها ، وإذا تمكنت هذه التجارب من الوصول إلى تحقيق فوائد تجارية عادية أمكن عند ذلك استعال معظم الفحم الحجرى المتوفر بكثرة على شكل محروقات سائلة أو غازية . وإن آثار مثل هذه الإمكانية ستكون كبيرة دون شك على النقل والصناعة .

في الولايات المتحدة مثلاً يمكن على الأقل تحرير سكك الحديد كليًا من نقل أكبر السلع التي لاتزال تحملها ولو أن الكيات المنقولة آخذة في التناقص . إن آثار مثل هذا التغيير قد يمتد عمليًا إلى كل نواحي الصناعة فيؤثر على تصنيع النفايات وعملية إنتاج الفولاذ وعلى عدد كبير من الصناعات التي تعتمد على الفحم والفولاذ كهادة أولية .

<sup>(</sup>١) تمكنت ألمانيا من تمييع الفحم الحجرى أيام الحرب في ظل شروط غير طبيعية ولكن بأسعار عالية .

إن صناعة البترول العالمية قد بنيت إلى حد كبير على أساس الإنتاج الأمريكي ويمكن أن يفهم هذا الأمر إذا تذكرنا أن الولايات المتحدة كانت تقدم حوالى ثلثى مجموع البترول المستعمل في العالم منذ عام ١٨٦٠ حتى نهاية الخمسينات من القرن العشرين ، ومع ذلك فلم يظهر بعد أى انخفاض في تقديرات الاحتياطي المؤكد السنوية (١)، على الرغم من عدم وجود تقدير كامل للبترول الذي يحتمل وجوده في الأرض الامريكية .

إن زيادة الطلب على البترول ومنتجاته فى الولايات المتحدة وغيرها من بلاد العالم تتطلب إبجاد سياسة مستمرة لحفظ وتحسين طرق استغلال الثروة البترولية خاصة وأن البترول مادة لا يمكن أن تعوض بسهولة.

وقد أخذت صناعة البترول اليوم تهتم اهتمامًا كبيرًا بإيجاد تخطيط مدروس والبحث عن طرق علمية للاستغلال في كل أنحاء العالم ، إلا أن تحقيق مثل هذه الأمور يتطلب التعاون لا التنافس بين المهتمين بهذه الصناعة .

<sup>(1)</sup> إن الاحتياطي المؤكد بمثل كميات البترول التي يمكن التأكد من إمكانية استغلالها عند الحاجة .

الفصل الخامس

الطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخرى



#### ١ ـ ٥ الطاقة النووية

لقد أثارت الطاقة بسبب أهميتها الحيوية لجميع أشكال الحياة اهتهام العالم. فالحياة نفسها ليست إلا مظهر من مظاهر الطاقة ، والحصول عليها بأى شكل كان بتطلب تأمينها من مصدر من المصادر.

وتعتبر الشمس مصدر الطاقة الرئيسية بالنسبة للأرض ، وفد ساعدت أشعتها في العهود الغابرة على وجود المحروقات المستحاثة بأشكالها المختلفة ، كالفحم والبترول والغاز الطبيعي ، التي استغلها الإنسان على نطاق واسع . ولا يمكن للإنسان في الحقيقة أن يعوض عن المستخرج منها ، كما أنه يستحيل تعويضها عمليًا خلال حياة الإنسان القصيرة على الأرض لأن تشكلها على الشكل الذي هي فيه قد تطلب ملايين السنين . ولقد أثار الحوف من نفاد هذه المصادر الرئيسية اهتمام الكثير من العلماء الذين يهتمون نجير ومستقبل الجنس البشري . لذلك فقد وجهت الجهود خلال الربع الماضي من هذا القرن إلى اكتشاف مصادر أخرى جديدة يمكن الاعتماد عليها في حالة نفاد المحروقات المعروفة . وقد توصل العلماء إلى اكتشاف بعض هذه المصادر نتيجة تطبيق الطرق الحديثة على المواد المختلفة التي عرفها الإنسان منذ زمن لا بأس به والتي كان يجهل إمكانية الاستفادة منها كمواد مولدة للطاقة .

ولما كان مصدر الطاقة في هذه المواد يكمن في ذراتها Atoms أو بالأحرى في أنويتها ، لذلك فقد سمى هذا النوع من الطاقة بالطاقة الذرية أو النووية.

وتمت المواد الرئيسية التي يمكن أن تصنع لإنتاج هذه الطاقة ، حسب ما نعرفه اليوم بصلة شديدة إلى بعض المعادن وأهمها اليورانيوم والراديوم والثوريوم والليثيوم بالإضافة إلى

معدن واحد ينتج صناعيًا هو البلوتونيوم . ويجتل اليورانيوم المركز الأول بين هذه المواد ويعتبر أكثرها شهرة .

وقد دخل تعبير جديد إلى اللغات المختلفة عندما فجرت أول قنبلة ذرية فى آلاموغوردو Alamogordo فى نيومكسيكو فى ١٦ حزيران ١٩٤٥ ، وأصبح دليلاً على الطاقة الهائلة التي يمكن تفجيرها .

كان اليونان الذين عرفوا الذرة منذ القديم يعتقدون أنها تمثل أصغر الأجزاء فى المادة ، لذلك فقد ظنوا أنها لا يمكن أن تنجزأ . وظل هذا الاعتقاد سائدًا بين العلماء حتى جاء عام ١٩١٩ عندما نحقق اللورد روذرفورد Rutherford من قابلية انقسام الذرات وأن بعضها يحرر الطاقة عندما ينقسم .

#### ٧ ـ ٥ اليورانيوم

يعتبر اليورانيوم أثقل العناصر الطبيعية الموجودة والمعروفة على سطح الأرض. وقد تم اكتشافه في أوائل القرن الثامن عشر ، واستعملت مركباته أول الأمر كصباغ في صناعة السيراميك بسبب لونه الأصفر البراق عندما يكون على شكل مسحوق . ولكن اكتشاف بكرل Bacqerel للنشاط الاشعاعي ( Radio activity ) عام ١٨٩٦ واكتشاف كورى للراديوم عام ١٨٩٨ قد مهد الطريق أمام إمكانية توليد شكل جديد من الطاقة هي الطاقة النووية ، هذه الطاقة التي لا يمكن نكران أهميتها بالنسبة لنشاطات العالم في المستقبل .

وقد اشتهر اليورانيوم خلال السنوات الماضية لأنه مصدر رئيسي لكميات عظيمة من هذا النوع من الطاقة . أماكمعدن فليس له أهمية تذكر ، وذلك لأن بقية المعادن أقسى منه وأكثر مقاومة وأكثر فائدة في صناعة الحلائط المعدنية .

ويوجد هذا المعدن فى الطبيعة متحدًا مع عدد لا بأنس به من العناصر الأخرى وهذا يؤدى بالتالى إلى وجود عدد كبير مناسب من المعادن الحاملة لليورانيوم ، التى عرف أكثر من مئة منها حتى اليوم .

وتضم هذه المعادن كميات مختلفة من أوكسيد الاورانيوم  $U_3O_8$ ، أما الخاصة الرئيسية للبورانيوم فهى أنه يحتوى على  $V_3$  بالألف من النظير  $V_3$  Isotopope الذى يمكن أن ينشطر Fissionable بواسطة نيوترونات بطيئة محررًا بهذا الانشطار كميات هائلة من

 ${
m Pu}_{239}$  عنصر آخر هو البلوتونيوم  ${
m Pu}_{239}$  الى عنصر آخر هو البلوتونيوم  ${
m Pu}_{239}$  القابل للانشطار أيضًا .

#### خامات اليورانيوم:

تنتظم المعادن الحاملة لليورانيوم وخاماته في مجموعتين واسعتين أولها تسمى المجموعة الأولية والثانية المجموعة الثانوية .

وتوجد الفازات الأولية Primary metals والخامات الأولية متحدة مع المغا التي توجد في الأماكن العميقة من القشرة الأرضية . وأحسن مثل عن هذا النوع هو فلزات الرصاص واليورانيوم أو ما يسمى البيتشبلند Pitchblende الذي اكتشف واستغل للحصول على الرصاص منذ القديم . ولون هذا المعدن بين الأسود والأسود الرمادي . ويتألف بالدرجة الأولى من أوكسيد اليورانيوم حتى أن بعضه قد يحتوى على ٨٥٪ من هذا الأوكسيد .

وتصاب الفازات الأولية بنتيجة ملامستها للغلاف الغازى والماء أو غيرها من العناصر الكيماوية النشيطة بتبدلات بطيئة ينجم عنها تشكل عناصر جديدة تختلف كيماويًا وفيزيائيًا عن العناصر الأصلية Original وتسمى هذه العناصر الناشئة عن التبدل الحامات الثانوية وأشهرها الكرنوتايت الأصلية Carnotice الذي يتراوح لونه بين الأصفر الليموني والبرتقالي ويضم حوالي ٥٠٪ من أوكسيد اليورانيوم ٢٠٥٤ الذي المناس الم

إن الاستغلال الناجح للمعادن الحاملة لليورانيوم والتي تتناثر تناثرًا كبيرًا في العديد من الصخور يتطلب أن تكون على درجة معينة من التركيز. ويمكن عادة الكشف عن مثل هذه التجمعات إما باستعال الآلات أو عن طريق السبر وأخذ العينات.

### الحصول على الطاقة النووية:

لكى نتمكن من الوصول إلى فهم معنى الطاقة النووية علينا أن نتذكر معطية انشتاين الأساسية التي تقول أن المادة والطاقة هما مبدئيًا تعبيران مختلفان لشيء واحد(١) وقد سبق أن

<sup>(</sup>۱) لقد وضع انشتين عام ۱۹۰۵ معادلة تمثل العلاقة بين الطاقة والكتلة وهي (E=MC<sub>Q</sub>) حيث تمثل (E) الطاقة مقاسة بالارغة و Erg (والارغة هي الطاقة الحركية لكتلة قدرها ۱ غرام وسرعتها ۱ سنتم بالثانية) ، وهذا يساوى جداء الكتلة ويرمز لها بـ (M) مقدرة بالغرامات ، بمربع سرعة الضوء في الفراغ (الكانية) ويجب أن نذكر أن سرعة الضوء في الفراغ هي حوالي (۱۸۲) ألف ميل بالثانية .

بينا أن نظرية عدم انقسام الذرة كانت قد أهملت واستعيض عنها بنظرية الانقساء معد رو عرف هذا الأمر .

وقد أدى انشطار الذرة أو بالأحرى انفلاق نواة اليورانيوم تاكل عندما جرى تفجير القنبلة الذرية إلى نقص لم يتجاوز ١ بالألف من الكتلة الساكنة ومع ذلك فقد تحررت بنتيجة هذا الانشطار قوة مربعة زعزعت مفاهيم أكثر الاختصاصيين علمًا في حقل المتفجرات(١). وتتضح الطريقة الأخرى التي يتم بها تحرير الطاقة النووية إذا عرفنا المبدأ الذي تقوم عليه القنبلة الهيدروجينية . فني هذه القنبلة يؤدي اتحاد أربع من النوى الهيدروجينية إلى تشكيل ذرة من الهليوم ، وينتج عن هدا الاتحاد تحول قدره ٧ بالألف من الكتلة إلى طاقة . وعلى الرغم من ضآلة هذا الجزء المتحول إلا أنه يعني تحريرًا لقدرة مروعة أيضًا . ويعتبر اليورانيوم (٢٣٥) أحسن العناصر وأكثرها ملاءمة من ناحية الانشطار ، لذلك كان معدن اليورانيوم الذي يشتق منه اليورانيوم (٢٣٥) يضم المادة الأساسية لتطوير الطاقة النووية التي يمكن أن تستعمل في الأغراض المختلفة .

ولقد أثار تفجير القنبلة الهيدروجينية وإطلاق الصواريخ في حينه اهتمام الرأى العام العالمي إلا أن اهتمام العلماء انصب مدة من الزمن على إنجاد طريقة يمكن بها السيطرة على الطاقة المتحررة سواء من حيث نسبة التفجير (Discharge) أو كمية الطاقة المحررة (Released)

وقد عرف الناس مقدار التخريب الذي يمكن أن يحدثه تحرير الطاقة النووية بصورة مفاجئة منذ أن تم تفجير القنبلة الأولى في (الاموكوردو) في عام ١٩٤٥. ثم استعملت الآثار المربعة لمثل هذا التفجير بعد ذلك بقليل في تدمير كل من هيروشيا وناغازاكي في أواخر الحرب العالمية الثانية

وقد تم تطوير القدرة النووية منذ ذلك الحين بسرعة كبيرة خاصة للأغراض الحربية . وهذا ما جعل هذه الطاقة تحلق كغامة سوداء مرعبة فوق كل بلد فى العالم تقريبًا . إن التحكم فى الطاقة النووية أمر ضرورى جدًا لا للعسكريين فقط وللأغراض الحربية

<sup>(</sup>١) يقصد بالكتلة الساكنة الكتلة وهي في حالة سكون أي أمها ليست في حالة حركة وتتعرض المادة في حالة الحركة عاده إلى الربر في قيمة كتلتها .

بل للمدنيين وللأغراض السلمية ، فالطاقة الذرية في الحقيقة منبع هام للقدرة يمكن استغلاله في الأغراض السلمية كتوليد الكهرياء وحفظ الأغذية وغيرها من الأمور. ومما لا شك فيه أنه سيكون لها فوائد أخرى يمكن أن تستجد مع مجرى الزمن ، وبذلك قد يسهم اليورانيوم والطاقة الناجمة عنه في تحسين مستوى حياة البشر اليومية في السنوات المقبلة .

وأمام هذه الحقائق قد تتبادر إلى الذهن الأسئلة التالية : أين توجد ترسبات اليورانيوم المعروفة التي يمكن الاستفادة منها؟ وما هو مدى انتشارها؟ وما هى الصعوبات التي يجب تجاوزها قبل أن يصبح استعالها ممكنًا .

# ٣ ـ ٥ توزع اليورانيوم في العالم

لم تبذل قبل بداية الحرب العالمية الثانية إلا جهود بسيطة منظمة لتحديد مواقع تكوينات هذا المعدن الفعال ، وكانت أهمها المواقع التي كانت تنتج الراديوم وخاصة في منطقة بحيرة الدب الأكبر في كندا وفي كاتنكا في الكونغو وكذلك مع خامات جبال ساكسونيا أو مما يدعى بالإرزغبرغ Erzgeberg في أوروبا.

ومع تفجير القنابل الذرية فوق اليابان عام ١٩٤٥ تنبه العالم إلى كمية الطاقة الهائلة التي يمكن الاستفادة منها في الأعال الإنشائية بدل استغلالها في الأغراض التخريبية. وهكذا بدأ مع قذف الأرض اليابانية العصر المسمى بالعصر الذرى ولكن بأسوأ البشائر.

ومع بدء العصر الذرى بدأ البحث والتنقيب بشكل هيستيرى في معظم بلاد العالم عن خامات اليورانيوم ، حتى أن البحث في الولايات المتحدة عن هذا المعدن الثمين أعاد إلى الذكرى أيام البحث عن الذهب في كاليفورنيا وكلونديك . وكان من نتيجة هذه الأبحاث خلال العشرين سنة الماضية أن أصبح بالإمكان إنتاج اليورانيوم فعليًا في كافة القارات عدا القارة المتجمدة الجنوبية .

وأهم مناطق الإنتاج حاليًا هي منطقة بحيرة الدب الأكبر في شهال غرب كندا التي تتطاول نحو الجنوب والشرق إلى منطقة بحيرة أونتاريو ، وهضبة كولورادو ومناطق أخرى في الولايات المتحدة . بالإضافة إلى خامات الجبال السكسونية في كل من تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية وكذلك جنوب إفريقيا وأستراليا . أما عن الاتحاد السوفياتي والصين فالمعلومات ضئيلة بل غير معروفة .

#### (أ) الولايات المتحدة الأمريكية:

لقد دلت التقارير على وجود تجمعات اليورانيوم فى العديد من أجزاء الولايات المتحدة . ويمكن إعتبار المنطقة الممتدة من الجبال الصخرية إلى جبال سيرا نيفادا فى الغرب أوسع مناطق اليورانيوم فى العالم . وقد تم التأكد فى السنوات الأخيرة من إمكانية قيام إنتاج تجارى فى ثلاثة عشر ولاية أمريكية ومع ذلك فإن أربع منها هى نيومكسيكو ويومنغ وكولورادو واوتاه تنتج حالياً بين ٨٥ ـ ٨٠ أن إنتاج اليورانيوم الوطنى ، يليها من حيث الأهمية كلا من أريزونا وواشنطون وداكوتا الجنوبية .


وتعتل هضاب الكولورادو المرتبة الأولى في المستغل والاحتياطي من هذا المعدن. وتمتد المنطقة المنتجة من جبال ونتا L'inia في ولاية اوتاه إلى جبال زونى في نيومكسيكو، ومن جنوب غرب اوتاه إلى جبال سان جوان في كولورادو. وقد جرت دراسات ميدانية في هذه المنطقة في المراحل الأولى من الحرب العالمية الثانية كان غرضها البحث عن الفناديوم Vanadium.

وقد أسهمت هذه الدراسات في بعد فى تسهيل عمليات البحث عن الطيات الحاوية على اليورانيوم ، ومن ثم بدأ الإنتاج على نطاق واسع منذ عام ١٩٤٨ عندما وضعت هيئة الطاقة الذرية الأمريكية تنظيماً خاصاً لإستكشاف وشراء وتخزين خامات اليورانيوم ولقد ساعدت طبيعة المنطقة الجافة وبناء الطيات وكذلك كثرة الأودية العميقة على إبراز الصخور الحاوية على اليورانيوم إلى سطح الأرض (شكل ٣١).

وقد بدأت عمليات الاستكشاف أول الأمر بواسطة سيارات الجيب وبالانتقال على الأقدام نظراً لقلة الطرق ووعورة المنطقة ، ثم استعملت بعد ذلك طائرات الهيلوكوبتر في أعال الاستكشاف . وقد مكن وضوح الرؤية في هذه البقاع الجيولوجيين والباحثين من ملاحظة المظاهر الواسعة من الجو وبالتالى من اختيار أحسن الأجزاء للقيام بالاستقصاءات التفصيلية على الأرض . ولقد أصبحت منطقة (غراند غوشن) في كولورادو أشهر المراكز التي تعمل في صناعة اليورانيوم القائمة على هضاب كولورادو .

وتحتل نيومكسيكو مركز الصدارة فى تعدين وتحضير خام اليورانيوم ، وأكبر المراكز الصناعية تقوم فى (غرانتس) Grants على بعد يقرب من ١٢٠ كيلومتراً غربى (البوكرك) . وتجرى معظم عمليات التعدين فى المنطقة المحيطة بغرانتس فى الشرق والغرب وتوجد معظم خامات

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٣١) منجم جاك بايل الشهير في لاغونا في نيومكسيكو لقد ازيل أكثر من مليون طن من التربة والصخور سعيًا وراء البورانيوم

اليورانيوم فى الصخور الرسوبية ولكن بعضها يوجد على عمق كبير من سطح الأرض. وبجرى عادة نقل كميات هائلة من بقايا المواد الصخرية للحصول على المعدن الحام خاصة حيث يمكن القيام بالتعدين المكشوف، ومع ذلك فإن نسبة ما يمكن الحصول عليه من أوكسيد اليورانيوم  $U_3O_8$  V  $V_3O_8$  V  $V_3O_8$ 

ويشمل تحويل الخام إلى إنتاج نصف منتهى للحصول على ما يدعى باليلوكيك (Yellowcake) سلسلة من العمليات التي تتراوح من النقل الكثيف إلى عمليات تتطلب دقة كبيرة .

وتطبق المراحل المختلفة لمعالجة الحام بشكل نموذجي في مصنع من أكبر المصانع بالقرب من بلووتر Blue Water (شكل ٣٢) على بعد عدة كيلو مترات من غرانتس ، حيث يرسل الحام اليها بواسطة الشاحنات والسكك الحديد ، وبجرى هناك تجفيفه وتكسيره ثم يطحن حتى يصبح كالطحين . وتضاف إلى هذا المسحوق بعض المواد الكياوية التى تؤدى إلى انحلال اليورانيوم ،



شكل (۳۳) من الجو لصنع بلودوتر BLuewater بالقرب من غرانس حيث تجرى عمليات تحضير البلوكيك

ثم تجرى إضافة مواد كيماوية أخرى إلى المحلول فتسبب ترسب أوكسيد اليورانيوم. وبعد أن تطرح الفضلات جانباً ينظف الراسب أو (اليلوكيك) ثم يرشح وبجفف ثم يشحن إلى هيئة الطاقة الذرية في اسطوانات سعتها /٥٥/ غالون.

وقد تم اكتشاف ترسبات تضم اليورانيوم مشابهة للتى وجدت فى هضاب كولورادو عام ١٩٥١ فى الطرف الغربى من التلال السوداء Black hills ثم تلى ذلك اكتشافات أخرى فى وسط يومنغ وبصورة خاصة فى حوض نهر ويند Wind river . وقد جرى استغلال المنطقة بسرعة كبيرة حتى أصبحت ولاية يومينغ إحدى الولايات الأربع الرئيسية فى إنتاج اليورانيوم . وقد عثر على الخامات الغنية فى قنوات الأنهار القديمة فى هضاب كولورادو ويومنغ متحدة مع النباتات المستحاثة كالخشب المتفحم والليغنيت . وتتجمع الخامات فى هاتين المنطقتين بشكل مركز فى كتل متوسطة الحجم بعضها قليل الإمتداد وبعضها الآخر أتساعا . وتتنوع كميات الخام فى هذه الكتل فخامات الكتل الرسوبية أقل عموماً من الخامات التى توجد مع الصخور الاندفاعية .

وعلى الرغم مما تقدم فلا يزال الجزء الأكبر من الإنتاج يأتى اليوم من الصخور الرسوبية كما تستخرج كميات قليلة من الرسوبات الوثيقة الصلة بالفعاليات البركانية . وتندرج ترسبات (ماريس فيل) في ولاية أوتاه وكذلك ترسبات (فرونت رنج) في كولورادو تحت الصنف الأخير . فترسبات ماريس فيل موجودة في بقعة ذات نشاط بركاني سابق بالقرب من الأبخرة الساخنة والمحاليل التي لا تزال تندفع من باطن الأرض . وتضم الطبقات السطحية منها معادن ثانوية شديدة اللمعان ولكن (البيتش بلند) اكتشف على عمق كبير نسساً .

وبسبب سعة انتشار ذرات أوكسيد اليورانيوم المكشوفة فى هذه المنطقة ، ظن البعض فيا مضى أن الحامات المنتجة لهذا الأوكسيد قد توجد حاضرة فى مختلف الصخور الاندفاعية ، لذلك فقد أطلق هذا التعميم الحاطىء على كثير من الأماكن التى تضم صخوراً اندفاعية دون أن يجرى أى تأكد من إمكانياتها ، كمنطقة الأبلاش المتبلورة ، إلا أنه لم يرد ما يؤكد هذا التعميم ، ولم تكتشف حتى الآن أى كتل خاصة ذات قيمة تجارية فى هذه المناطق .

#### (ب) كندا:

تنتشر ترسبات اليورانيوم في المنطقة المعروفة بالدرع الكندى في طبقات الصخور ما قبل الكامبرية ، ويعود فضل اكتشاف اليورانيوم في هذه المنطقة إلى جيلبرت لا بين الذي كان أول من اكتشف عرقاً لليورانيوم على امتداد الشاطيء الجنوبي لبحيرة الدب الأكبر عام 19۳۰ وعلى بعد قليل من الدائرة القطبية . وقد جرى استغلال الراديوم في هذه المنطقة أول الأمر ، إلا أنه بدأ استغلال كثيف لليورانيوم خلال الحرب العالمية الثانية في هذه المنطقة عندما مست الحاجة إليه لإقامة مشروع (مانهاتان) ثم استولت الدولة الكندية على المنجم الأصلى وعلى إنتاجه وقد اتخذت هذه الخطوة الضرورية واللازمة بسبب ظروف الحرب التي كانت سائدة انذاك .

وتنتشر ترسبات اليورانيوم المتعددة والمختلفة على امتداد البقاع الأمامية من الدرع الكندى ، من إقليم بحيرة الدب الأكبر شهالاً حتى الشواطىء الشهالية لبحيرة (اتاباسكا) جنوباً أي على مسافة تزيد على ٨٠٠ كم ، ومن هناك إلى منطقة بلايند ريفر Sault St. Marie . وتكون التي تقع على بعد ١٣٠ كم إلى الشرق من سولت سانت مارى Sault St. Marie . وتكون التوضعات على شكل عروق في البقاع الشهالية ، أما في منطقة بلايند ريفر فيوجد الخام منتشراً في كتل الكونغلوميرا ، وجميع هذه الخامات ذات درجة دنيا ، إلا أن سعة انتشارها وكثرة امتدادها يجعلانها مصدراً هاماً لليورانيوم خاصة إذا أمكن إيجاد طرق تركيز أكثر كفاية ونجعاً .

#### (جه) الاتحاد السوفياتي:

تعتبر جميع المعلومات المتصلة باليورانيوم فى الاتحاد السوفياتى سراً كبيراً لا يصرح عنه ، خاصة المراكز التى يجرى فيها التعدين وكميات الإنتاج ونوعيته والطرق المتبعة فى معالجة المادة الخام . لذلك فقد قدر أكثر من واحد من الكتاب تقديرات بنوها على آرائهم الخاصة ولكن مثل هذه التقديرات لا يمكن أن تقبل إلا على أنها تخمينات لا أكثر ولا أقل . إلا أن المعروف لدى الناس أن عدداً كبيراً جداً من العلماء لا يزالون يعملون منذ سنين

إلا آل المعروف لدى الناس آل علده كبيرا جدا من العلماء لا يزالون يعملون مند سيس طويلة فى أعمال التنقيب عن خامات اليورانيوم وهذا يؤدى بنا إلى استنتاج أن تقدماً كبيراً لا شك قد تم الوصول إليه فى هذا المجال خاصة خلال العقد الحالى.

وتفيد التخمينات إلى أن أرض الاتحاد السوفياتي تحتوى على كميات وفيرة من

اليورانيوم ، وتؤكد المنجزات الروسية فى حقل القدرة النووية منذ عام ١٩٥٠ الاعتقاد السائد من أن البلاد تضم كميات ممتازة من المعادن النووية ، وأن العلماء السوفيسيت قد نجحوا فى الإفادة منها .

أما التوزع الإقليمي لخام اليورانيوم في الاتحاد السوفياتي فغير معروف تماماً. ولكن المعروف أن تعدين اليورانيوم من خامات الجبال السكسونية (الارزغبرج) على الحدود بين المانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا تحت الإشراف السوفياتي .

ومن خامات هذه الجبال استطاع العالم كورى وزوجته فيما مضى استخلاص الراديوم وهو من منتجات اليورانيوم ، وظلت هذه المناجم خلال سنين عديدة أهم وأكبر مصدر لمعدن الراديوم ، ومع ذلك فإن مجموع كمية أوكسيد اليورانيوم التى تم تعدينها في هذه المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى الآن غير معروفة مطلقاً.

وتدل المعلومات التي سبقت عام ١٩٤٤ على وجود تكوينات اليورانيوم في حوض فرغانة في الصخور الرملية والكلسية بالقرب من طشقند ، إلا أنه توجد في الاتحاد السوفياتي ولا شك رسوبات أخرى ولكن مواقعها غير معروفة تماماً .

### (د) أوروبا :

على الرغم من أن البنية المعقدة لأوروبا الغربية تعتبر عاملاً مساعداً على تركيز كتل الخام، فإنه لم يجر اكتشاف إلا عدد محدود من خامات اليورانيوم حتى الآن. وتتركز معظم المقاطعات الغنية نسبياً بهذا المعدن في أوروبا الوسطى والغربية بالإضافة إلى خامات الجبال السكسونية التي سبق الحديث عنها. ويضاف إلى هذه المناطق منطقة كورن ويل Cornwall في انكلترا ومنطقة المرتفعات البرتغالية والهضبة المركزية في فرنسا ومنطقة الصخور الصفاحية السوداء في السويد.

ولقد كانت البرتغال من أوائل المناطق المنتجة لمعدن الراديوم ولكنها أضحت منطقة لإنتاج اليورانيوم مؤخرًا . وقد تم العثور على المعادن الثانوية فى المرتفعات البرتغالية على أعاق بسيطة بالقرب من سطح الأرض فى حين أنه قد تم العثور على البيش بلند فى الأعاق الأكبر .

أما الإنتاج الفرنسي فيتركز على استغلال خامات اليورانيوم فى كل من الكتلة المركزية Wassif central وفاندى Vendec على الطرف الجنوبي لكتلة الأرموريكان Armorican . ويبدو أن فرنسا قد قامت بخطوات عملية كبيرة فى تطوير مصادر اليورانيوم فيها ومن المعلوم أنها استطاعت صنع قنابل ورؤوس نووية حربية قامت بتجربتها فى مناطق الصحراء فى إفريقيا الشهالية .

#### (هـ) إفريقيا:

عندما بدأت هيئة الطاقة النووية فى الولايات المتحدة أعالها عام ١٩٤٧ كان معظم اليورانيوم الذى يستعمل فى أعالها يستورد من كاتنكا فى إفريقيا والباقى من كندا ومن الولايات الغربية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر منجم شنكولوبوه Shinkolohwc الذي يقع فى قلب القارة الإفريقية وعلى بعد ١١° درجة عرض جنوب خط الاستواء أهم المناجم الإفريقية بخاماته . ومنه حصلت هيئة الطاقة النووية الأمريكية على ماكانت تحتاج إليه من يورانيوم بعد اتفاقها مع اتحاد المناجم فى كاتنكا العليا خلال الحرب العالمية الثانية . ولقد كان هذا المنجم منذ عام ١٩٢٢ وحتى السنوات القريبة الماضية المصدر الرئيسي فى العالم لمادة الراديوم واليورانيوم ، ولكن التقارير الأخيرة الصادرة عن الهيئة المسؤولة عن التعدين أشارت إلى استنفاد كتل الخام الرئيسية تقريباً فى هذا المنجم .

ويتركز الاهتمام اليوم على الجزء الجنولى من القارة الإفريقية ، حيث تقوم صناعة اليورانيوم فيها على استرجاع مخلفات معدن الذهب الذى كان قد استخرج منها فيا مضى ، على الرغم من ضآلة نسبة اليورانيوم فى مثل هذه المخلفات التى لا تزيد عن ٢٥٤ غراماً من أوكسيد اليورانيوم فى الطن الواحد . إلا أن ما يجعل عملية هذا الاسترجاع مربحة أن تكاليف التعدين الأساسية تنصب على الذهب لا على اليورانيوم وهذا على العكس تماماً مما يجرى فى استغلال خامات هضاب الكولورادو حيث يغل الطن الواحد من المادة الخام عدة كيلو غرامات من اليورانيوم إلا أن التكاليف تنصب على اليورانيوم نفسه ، وهذا ما يجعل معالجة عدد من الأطنان فى جنوبى إفريقيا للحصول على نصف كيلو غرام من اليورانيوم عملية أكثر ربعاً .

وعلى الرغم من أن التقارير قد دلت على وجود احتياطى كبير من معدن اليورانيوم يفوق الموجود منه فى أى بلد آخر فى العالم ، لا يزال إنتاج اليورانيوم فى جنوب إفريقيا يعتمد حتى اليوم على توسع عمليات تعدين الذهب التى يحصل على اليورانيوم من مخلفاتها كهادة ثانوية .

#### ٤\_٥ طرق الإنتاج واستعالات اليورانيوم

تستعمل فى تعدين خام اليورانيوم بصورة عامة نفس الطرق المَتَبعة فى تعدين عدد كبير من خامات المعادن الأخرى دات الفلزات . وبصورة خاصة المناجم المكشوفة ومناجم تحت الأرض .

وتتساوى كمية المعدن من هذا الخام فى الولايات المتحدة من المناجم المكشوفة ومن مناجم تحت الأرض ، فى حين يكون جميع الإنتاج فى كندا وجنوبى إفريقيا من المناجم العميقة . أما فى ولاية كولورادو فتجرى حفريات سطحية واسعة اليوم ولكنها تستمر بالتعدين تحت الأرض كلما ازداد سمك الطبقات الصخرية التى تكسوها .

. وتشمل عملية الحصول على الخام التي عرضنا إليها قبلا الإذابة والترسيب ، ثم يرسل (اليلوكيك) إلى مصافى الهيئات المشرفة على الطاقة النووية التي تقوم بإعداد المواد القابلة للانشطار التي تستعمل في الأغراض السلمية أو في أغراض التسلح.

#### استعالات اليورانيوم:

تقوم هيئة الطاقة النووية المعينة من قِبَل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمسؤولية توجيه وتطوير الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية .

كما قامت بلاد أخرى كالاتحاد السوفياتى وبريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا والصين بإنشاء منظات خاصة للإشراف على تطوير الطاقة النووية فى أراضيها . وقد شجعت هيئة الطاقة النووية المشاريع الخاصة فى الولايات المتحدة لتعدين وتحويل اليورانيوم منذ قيامها ، في حين احتكرت حكومات الدول الأخرى المنتجة لليورانيوم الإشراف على إنتاجه وتسويقه منذ الحرب العالمية الثانية . ولا يعنى هذا أن الولايات المتحدة نفسها لم تقم ببعض الإشراف ، إذ اضطرت هذه الدولة المتقدمة فى الحقل النووى إلى التحكم فى حجم الإنتاج بواسطة خطة تعاقدية سارية المفعول حتى أواخر عام ١٩٧٠ ، وكان الغرض من هذه الخطة التخفيف بقدر الإمكان من إنتاج اليورانيوم بسبب الإنهاك الذى أصيبت به مصادره نتيجة عدم تنظم عمليات الإستغلال .

وأهم استعالات اليورانيوم بالطبع هي استعاله لصناعة القنابل النووية . إن قذف هيروشيها وناغازاكي بالقنابل النووية من الجوثم إطلاق العديد من القنابل لغرض التجارب من قبل الأمريكيين والسوفييت ثم بعد ذلك من قبل الفرنسيين في الصحراء الجزائرية وأخيراً من قبل الصين ، قد أثار الرعب من تخريب شامل يحتمل وقوعه في حالة قيام حرب نووية بين الدول التي تمتلك هذه لقنابل ونتيجة هذا الخوف قامت جميع الدول الكبرى بزيادة قواتها العسكرية زيادة هائلة بحجة الدفاع عن النفس ، مخفية مراميها في إمكانية استخدام الطاقة النووية في الأغراض العسكرية بادعاء استعالها للأغراض السلمية . وقد أعمى الخوف من التخريب المحتمل \_ لسوء الحظ \_ العامة من الناس ، حتى باتت قلة منهم تهتم بالنواحي الإنشائية التي تم التوصل إليها .

#### ( ١ ) إستعمال الطاقة النووية في توليد الكهرباء :

لعل أهم الإمكانات الكامنة في الطاقة النووية هو قابليتها للتحويل إلى كهرباء أو قدرة حرارية تستخدم في الأغراض المدنية . ولم يكن أحد يعتقد لسنوات خلت أن هذه الطاقة يمكن لها أن تنافس في المستقبل القريب موارد الطاقة الأخرى كالفحم والبترول والغاز الطبيعي وحتى مساقط المياه في الأغراض الاقتصادية العادية . إلا أن ما استجد من تطورات حديثة قد أوضح إمكانية إقامة محطات توليد نووية على أسس اقتصادية عادية . ويمكن أن ينتج باوند انكليزي (Pound) (٥٩٥،٥٩٩ غرام) من اليورانيوم أو البلوتونيوم طن من الطاقة الكهربائية أو أكثر مما يمكن الحصول عليه من (١٠٠٠) طن من الفحم الحجرى .

فهنذ سنوات عدة كانت تكاليف إنشاء محطة لتوليد القدرة النووية تزيد على ضعف ماكانت تحتاجه محطة مماثلة لتوليد الطاقة الكهرا - حرارية Thermoelectric وعلى الرغم من بقاء تكاليف إنشاء المحطات النووية مرتفعة حتى الآن ، إلا أن النسبة لم تبق ذاتها اليوم . إن تكاليف الإنشاء بالنسبة لوحدة الاستطاعة المولدة تختلف إختلافًا بينًا مع حجم محطة التوليد النووية . لذلك تبين للمهتمين بهذا الأمر أن إنشاء محطات توليد واسعة عملية أكثر اقتصادًا من إنشاء المحطات الصغيرة ، لهذا فهن الصعوبة بمكان إعطاء نسبة صحيحة للتكاليف محطات توليد الملاققة الكهرا - حرارية مع بعض الاختلافات التي تعتمد على الموقع الجغرافي . ويغتبر هذا الطاقة الكهرا - حرارية مع بعض الاختلافات التي تعتمد على الموقع الجغرافي . ويغتبر هذا ولا شك تناقص مهم في النفقات الأساسية التي تتطلبها إقامة هذه المحطات .

ومن المتوقع أن يؤدي إزدياد الحبرة في إنشاء هذه المحطات وكذلك إنشاء المحطات

المهائلة في تماذجها إلى تخفيض أكبر في نفقات الإنشاء الأساسية في المستقبل.

أما بالنسبة لتكاليف تشغيل معامل الطاقة النووية فهى قريبة إلى حد ما من معدل تكاليف تشغيل المعامل التقليدية . هذا على الرغم مما تقتضيه إدارة هذه المعامل من تحقيق الأمن اللازم والتخلص من البقايا الخطرة والحاجة إلى أشخاص ذوى مهارة فائقة ، هذه الأمور التي تترجم عادة إلى تكاليف أكبر ، ولكنها عندما تحسب فإنها تزيد قليلاً عن تكاليف الوحدة الكهربائية العامة .

إن تكاليف المحروقات الأساسية مرتفعة نسبيًا ، وذلك بسبب إرتفاع ثمن اليورانيوم ومشتقاته ، التي تستخدم كمحروقات في هذه المحطات ، على الرغم من ضآلة الكيات التي يحتاج إليها ، وكذلك إرتفاع تكاليف عناصر الوقود المصنعة . إلا أن تكاليف المحروقات تصبح أخفض بكثير من تلك التي يتطلبها معمل يدار بالفحم إذا أمكن لمصنع نووى واسع أن يعمل إلى أقصى حمولته high load factor أي من ١٨ إلى ٩٠٪ منها . ويميل هذا الإنخفاض في تكلفة المحروقات إلى التخفيف من تكاليف الإنشاء المرتفعة وكذلك تكاليف الأعال التأسيسية الأخرى .

ولقد تأرجح تطوير الطاقة النووية بين اتجاهين ، الأول مفرط فى تفاؤله بالمستقبل المباشر ، والثانى مفرط بتحفظه تجاه المستقبل البعيد ، بيد أن هذين الإنجاهين أخذا يقتربان الآن أكثر فأكثر من الواقع .

فهنذ أمد ليس بعيد كان ينظر إلى الطاقة النووية كمورد صالح بصورة خاصة لرفع سوية المناطق البعيدة المتخلفة التي هي قيد التطور والتي تنقصها موارد الطاقة التقليدية ، كما أنها يمكن أن تكون ذات فائدة كبرى للمناطق القصية التي لم تتطور بعد كغروئنلندا والمنطقة المتجمدة الجنوبية ، إلا أن مثل هذه التطلعات لا تزال بعيدة جدًا عن الإمكانيات الطبيعية للتنفيذ الإقتصادي ، بسبب المرحلة التي بلغها تطور الطاقة النووية في الوقت الحاضر. لقد سبق أن بينا أن إنشاء معامل الطاقة النووية الكبيرة أقرب بكثير إلى الاقتضاد ،

لفد سبق أن بينا أن إسناء معامل الطاقة النووية الخبيرة افرب بختير إلى الاقتصاد ، ومثل هذه المعامل تحتاج إلى أسواق واسعة يمكن الإعتاد على طلباتها . ولا يتحقق هذا الشرط إلا في المناطق الكبيرة المتطورة من الناحية الصناعية التي تتميز بكثافات بشرية عالية وحيث يمكن للطاقة المولدة تغذية شبكات رئيسية بصورة دائمة .

وإذا تحققت مثل هذه الشروط أمكن استخدام الطاقة النووية للتحمل الأساسي lasc بينا تستعمل المحروقات الأخرى لمواجهة الحمولات الفائضة أو الزائدة عن التحميل الأساسي في فترات الذروة . وتجد الطاقة النووية أحسن فرصها للدخول في خطة توليد القدرة في بعض أجزاء المناطق المتطورة بشكل جيد ، حيث تكون أثمان المحروقات التقليدية أعلى من الطبيعي بالنسبة للمنطقة .

وهكذا يتبين لذا ، وعلى العكس مما كان متوقعًا من قبل ، أن استخدام الطاقة النووية لأغراض توليد القدرة يميل لأن يكون أكثر فائدة من النواحي الاقتصادية للمناطق ذات الكثافات البشرية الكبيرة نسبيًا . وهذا بالطبع يجعل من الصعب التوفيق بين هذا الأمر والحاجة الماسة إلى ضرورة اتقاء المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تشغيل مثل هذه المصانع والتي تتطلب انتقاء مواقع معينة منعزلة وبعيدة عن مثل هذه الكثافات لإقامة مثل هذه المصانع . ولكن إذا ما أصبح بالإمكان زيادة المسافات التي يمكن نقل القدرة الكهربائية اليها بطريق التيار المباشر ، أمكن التغاضي إلى حد ما عن مشكلة مواقع مصانع توليد الطاقة النووية .

حتى عهد قريب كان تطوير الطاقة النووية فى الولايات المتحدة لا يزال مشتركابين رجال الصناعة والدولة وتتحمل فيه الدولة العبء الأكبر، ويعود هذا بالطبع إلى أسباب عدة ، منها تحكم الدولة فى المحروقات النووية ومنها المبالغ الضخمة التى يحتاجها. هذا التطوير ولأسباب عديدة أخرى . إلا أن هذا الوضع قد أخذ يتبدل ولكن بالتذريج، إذ أخذت رؤوس الأموال الخاصة تبذل اهتمامًا أكبر مما كانت تفعله من قبل فى بناء مصانع لتوليد الطاقة النووية دون أن تعتمد على مساعدة الدولة اعتمادًا كليًا .

في أوائل عام ١٩٧٠ كانت سبعة مصانع فقط من أصل سبعة عشر مصنعًا لتوليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة ملكًا للدولة ، في حين أن العدد الباقي من المصانع القائمة أو التي كانت في طريق الإنشاء كانت تعود إلى رؤوس الأموال الخاصة والجامعات.

وتحتل الولايات المتحدة حاليًا المرتبة الأولى فى العالم ، إذ تبلغ طاقة معاملها (٣٨,٥) ألف ميجا واط ساعة أو ما يعادل ٤٨,٤٪ من الطاقة الإنتاجية للمفاعلات النووية فى العالم .

أما فى بريطانيا فقد استعملت الطاقة النووية أول ما استعملت لتغذية شبكات الكهرباء الوطنية عام ١٩٥٦ ، ومن المتوقع أن تكون هذه الطاقة قد أمنت حوالى ١٠٪ من القدرة التى تحتاجها البلاد بواسطة إثنى عشر معملاً فى نهاية عام ١٩٧٠ ومن الطبيعى أن يتم إنشاء

هذه المعامل فى المناطق البعيدة عن حقول الفحم الحجرى المستغلة ، وفى المناطق التى ظهر فيها طلب متزايد ملحوظ على الكهرباء ، وتبلغ الطاقة المركبة لمحطات النووية فى بريطانيا حاليًا (٢٧١٩٦) مليون ك . و . س أو ما يعادل ٤٢٪ من الكهرباء الذرية فى العالم .

وقد بنت دول أخرى محطات لتوليد القدرة النووية كالإتحاد السوفياتي واليابان وألمانيا الغربية وفرنسا .

وعلى الرغم مما تقدم لا تزال القدرة النووية بعيدة عن أن تحل محل جميع أشكال الطاقة الأخرى ولن تستطيع أن تحل محلها خلال وقت قصيركما سبق أن توقع لها البعض ، ولو أنه قد أصبح لهذه الطاقة مكانتها بين أنواع الطاقة الأخرى ، هذه المكانة التي لا شك أن أهميتها ستزداد تدريجيًا ومع الزمن .

#### (ب) استعمالات الطاقة النووية الأخرى:

من أقل الأمور المعروفة عن استعالات اليورانيوم ولكن من أكثرها أهمية ، إستعاله لحفظ الأغذية وكعلاج طبى وللأبحاث العلمية ، وقد أدت هذه الاستعالات إلى إيجاد العديد من المنتجات ومن طرق المعالجة الصناعية ، كما تستخدم الطاقة النووية فى النقل البحرى \_ (خاصة الغواصات وحاملات الطائرات).

إن الاستفادة من اليورانيوم فى الأفران الذرية ذات التفاعل التسلسلى Tracting atomic piles يشمر منتجات ثانوية ثمينة على شكل نظائر متعددة العناصر يمكن بنتيجة البحث العلمى استعالها فى المعالجة الطبية . وهذه الاستعالات الحاضرة على قلتها تبشر بالأمل فى تزايد عددها بسرعة كبيرة فى المستقبل القريب .

## ٥ ـ ٥ تجارة اليورانيوم والاحتياطي العالمي

تقتصر عملية المتاجرة باليورانيوم على الدول الكبرى تقريبًا ، ويحتمل أن تكون الولايات المتحدة أكبر مشتر لهذه المادة يلها مباشرة الاتحاد السوفياتي الذي تعادل مشتريات الولايات المتحدة نفسها تقريبًا .

وأهم الدول المصدرة لهذا المعدن هي كندا التي تصدر إنتاجها بصورة خاصة إلى،

الولايات المتحدة وبريطانيا ، يليها فى الأهمية اتحاد ،جنوب إفريقيا الذى يصدر إنتاجه بالدرجة الأولى إلى بريطانيا ثم إلى الولايات المتحدة .

أما ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا فتصدر خام اليورانيوم إلى الاتحاد السوفياتى. وهكذا نرى أن الدول المنتجة هي الدول التي لم يتطور فيها استعال الطاقة النووية ، في حين أن الدول المستوردة هي الدول التي تقدمت فيها الأبحاث النووية للسلم والحرب.

وعلى الرغم من أن إنتاج اليورانيوم لا زال مقتصرًا على بعض الدول فقط ، إلا أن عنصر اليورانيوم موجود تقريبًا في كل مكان من القشرة الأرضية ، فهناك الكثير من الكتل الصخرية التي تحتوى على نسبة ضئيلة من اليورانيوم تقدر بواحد إلى مئة ألف ، ولكن مثل هذه التجمعات تعتبر ذات نسبة منخفضة جدًا لا تصلح للتعدين بطرق الاستغلال المتوفرة في الوقت الحاضر.

ومع أن أكثر من ثمانين معدنًا من المعادن المعروفة تحتوى على مقادير وفيرة من اليورانيوم ، إلا أن بعضها فقط يمكن اعتباره مصدرًا ملائمًا للهادة الخام. وأحسن التجمعات Concentrations التي يمكن استغلالها بالوسائل المتوفرة اليوم هي تلك التي تحتوى على ثلاث أو أربع باوندات من أوكسيد اليورانيوم في كل طن يعالج من الصخور. ويوجد الاحتياطي الذي يمكن استغلاله بأخفض التكاليف اليوم والذي يقدر بحوالي مليون طن في كل من الولايات المتحدة وكندا وإفريقيا الجنوبية وأستراليا. ولا يزال هذا التقدير في حكم الاحتمال أو بمعنى آخر تقدير متحفظ.

وتقدر بعض المراجع المواد الأولية الحاوية على اليورانيوم والثوريوم فى القشرة الأرضية ولعمق ثلاثة أميال بـ ١٠ ١٢طن . وإن الاحتياطى المعروف حتى الآن من الفلزات الغنية بهذين المعدنين لا يتجاوز ٢ × ١٠ ٢طن .

وإذا فرض أن التقدم التقنى سوف يخفف من سعر التكلفة ليساوى الباوند من المعدن ما قيمته ١٠٠ دولار أمريكى ، يقدر الاحتياطى المعروف فى العالم (وهذا ليس مؤكدًا تمامًا) فى هذه الحالة بعشرين مليون طن من اليورانيوم ومليون طن من الثوريوم ، وثلث هذه الحكية فقط يمكن استخراجها بشكل اقتصادى .

إن الباوند الواحد من هذه المواد يستطيع أن يقدم ٣×١٠١٠ وحدة حرارية

بريطانية (۱). فتكون القدرة الاحتياطية مساوية لـ ٤ × ٢٠ ١٠ وحدة حرارية بريطانية . وهذه الكية من القدرة أكبر عدة مرات من مخزون القدرة المستحاثة ، هذا مع العلم أن الاستهلاك الكلى من القدرة فى العالم يقارب ١٠ ١٠ وحدة حرارية بريطانية . وأن كمية القدرة المخزونة فى المحروقات المستحاثة والتى يمكن استخراجها بضعف سعر تكلفتها الحالية يعادل ٤ × ١٠ ١٠ وحدة حرارية بريطانية ، وإذا قصرنا إنتاج القدرة على هذا النوع من المحروقات فإنها ستنفذ بعد مائة عام على أبعد تقدير ، ومن هنا يتبين لنا أهمية تطوير الطاقة النووية لحير البشرية .

وفى الواقع أن الوصول إلى تحديد نهائى لمقدار الاحتياطى من المحروقات المختلفة يتطلب من العالم القيام بدراسات واستكشافات ميدانية ومخبرية كثيرة لم يقم بها أحد من المهتمين بهذا الأمر على هذا النطاق حتى الآن.

ولا تزال مهام تحديد مواقع وجود اليورانيوم وتحضير خاماته للأغراض الصناعية معضلة تتطلب استخدام مهارة الإنسان .

أما بالنسبة للكتلة السوفياتية فإن تحديد الاحتياطي أمر من الصعوبة بمكان.

#### ٦ ـ ٥ مصادر الطاقة الأخرى

1 - الطاقة الشمسية: تمثل الأشعة الشمسية المصدر الأكبر والمخزون الدائم المتجدد للطاقة . فالأشعة الشمسية الهائلة تنتج في الجو البعيد من الانفجارات المستمرة لذرات غاز الهيدروجين . لذلك أطلق عليها البعض إسم «القنبلة الهيدروجينية السلمية» . ولا تكاد توجد بقعة من سطح الأرض المأهول بالسكان إلا وتتمتع بحرارة الشمس وإن اختلف الحال حسب خطوط العرض . فأكثر المناطق غني بأشعة الشمس هي تلك المناطق الواقعة بين المدارين ، حيث تكون الشمس عمودية أو شبه عمودية في أكثر أيام السنة ، بينا تكون مائلة في الأفق ، كلما ابتعدنا شمالاً وجنوبًا عن المنطقة السابقة حتى نصل إلى المناطق القطبية ، حيث تكون أشعة الشمس في أقصى ميلها ، وتقل مدة التشمس ، وبالتالي

<sup>(</sup>١) الوحدة الحرارية البريطانية تساوى كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة باوند من الماء درجة واحدة فهرنهايت .

تقل فائدة وفعالبة الأشعة الشمسية ، لذلك يسود الجليد فى العروض العليا شهالاً وجنوبًا على سطح الكرة الأرضية . ومن الجدير بالذكر أن أكثر المناطق غنى بالطاقة الشمسية فى عالمنا المعاصر هى المناطق الصحراوية والاستوائية . ويلاحظ أن هذه المناطق من أكثر بقاع الكرة الأرضية تخلفًا لأسباب طبيعية متباينة : فنى الصحارى يكون الجفاف وشدة التشمس السبب الأساسي للتخلف ، وفى المناطق الاستوائية تكون الرطوبة وغزارة الأمطار والحرارة هى أسباب التخلف . ونأمل أن تكون حرارة الشمس المحرقة فى هذه المناطق باعثًا أساسيًا لتطور هذه المناطق فى المستقبل غير البعيد . وبالمقابل فإن أسباب خلو مساحات أساسيًا لتطور هذه المناطق فى المستقبل غير البعيد . وبالمقابل فإن أسباب خلو مساحات كبيرة من الأرض المتجمدة فى المناطق القطبية ، وتخلف الشعوب القاطنة على أطراف تلك المناطق يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف الطاقة الشمسية هناك .

وقد دأب العلماء على إجراء التجارب وتطوير الآلات التي تمكن من الاستفادة من هذا المصدر الضخم للطاقة والذي لا يعدله مصدر آخر ، من حيث الاستمرارية والوفرة ، ومجانية الثمن . وقد تكاثفت جهود العلماء في السنوات الأخيرة ، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط ، وتناقص احتياطي العالم ، وإزدياد الإنتاج .

وقد توصلت الجهود العلمية إلى بعض التطبيقات العلمية للاستفادة من الأشعة الشمسية في مجالات عدة ، وإن كان شيوع استخدامها مازال محدودًا لأسباب فنية واقتصادية .

إن نجاح العلماء بالتوصل إلى إمكانية استخدام الأشعة الشمسية وتحويلها إلى إشكال الطاقة المختلفة (حرارية ، ضوئية ، حركية) يعنى انقلابًا كبيرًا في عالم الطاقة وتغييرًا هامًا في جغرافية الطاقة . لكن الحال سيبتى شبيهًا ، من جهة أخرى ، بوضع البترول الحالى من الناحية التقنية على الأقل ، فالبلدان المتقدمة تقنيًا ستبتى سيدة الموقف ، لأن استغلال الطاقة الشمسية يتوقف أولاً وأخيرًا على تقدم الآلة الصناعية ، فالدول الصناعية والمتقدمة علميًا هي التي تسيطر بشركاتها الكبرى وخبراتها الفنية ، وقدراتها المالية ، على صناعة استخراج وتكرير البترول في العالم ، وإن كان بعضها لا يملك قطرة واحدة من البترول الخام في أراضيه الوطنية .

ومن التطبيقات المبكرة لاستخدام الطاقة الشمسية هو «الفرن الشمسي» حيث يتم بواسطته تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية وحرارية ضخمة . ومن أقدم هذه الأفران

ما بنته الولايات المتحدة في ولاية نيومكسيكو وفي أعالى جبال تلك الولاية ، وهو مزود برآين كبيرين قطر الواحدة يبلغ نحو (٥٠) مترًا ، وتجمعان أشعة الشمس في بقعة قطره (٥) بوصات ، وتولدان حرارة تبلغ (٧٠٠٠) درجة فهرنهايت . ويستخدم هدا الفرن . للأبحاث العلمية ، خاصة الأبحاث النووية ، وأبحاث الفضاء . ومصادر الطاقة الأخرى . كما تستخدم الطاقة الشمسية على نطاق أوسع في مجال التدفئة المنزلية ، وذلك بوضع جهاز من المرايا على السطح يجمع الشمس في بقع صغيرة ينتج عنها حرارة مرتفعة تستخدم في تسخين الماء الذي يمر عبر الأنابيب المنتشرة في أركان المنزل والتي تشع بدورها الدف، والحرارة ، على غرار التدفئة المركزية التقليدية ، والتي يستخدم فيها الفحم أو البترول كمصدر للحرارة .

كما استطاعت بعض المصانع فى أوروبا وأمريكا من استغلال الطاقة الشمسية . ليس فقط بتحويلها إلى حرارة ، بل استطاعت استغلالها فى التبريد لإنتاج كميات كبيرة من الجليد .

كما عم استعال الطاقة الشمسية في صناعة تحلية مياه البحر. وقد أقيم هذا العام (١٩٨١) أول مصنع من هذا القبيل في منطقة الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية على الخليج العربي. وقد استغلت هذه المعامل من قبل في صحارى أمريكا الجنوبية للحصول على آلاف الأمتار المكعبة من مياه الشرب. إن التوسع في هذا المجال ، وخاصة إرتفاع طاقة المعامل ورخص أجهزتها ، يبشر بمستقبل أكثر تفاؤلاً بالنسبة للمناطق الصحراوية الفنية بالطاقة الشمسية والخالية من الماء اللازم للشرب.

كما أجريت تجارب عديدة لاستعال الطاقة الشمسية في وسائل النقل ، وقد أمكن استخدامها في السيارات والطائرات بسرعة تتراوح بين ٥٠ ــ ٨٠كم في الساعة . ولكن المشكلة التي لم تحل بالنسبة للسيارات هي مسألة تعبئة مجموعة البطاريات الخازنة للطاقة والتي تنفذ بعد مسافة قليلة (٢٠٠ ــ ٣٠٠ كم) ولابد من الوصول يومًا إلى حل كل المعضلات العلمية التي مازالت تحد من استغلال هذا المصدر الحائل للطاقة في مختلف الاحتياجات البشرية .

٢ ـ طاقة المد والجزر: إن ارتفاع مستوى ماء البحر بالنسبة للشواطىء المجاورة ثم
 انحساره عنها فى أوقات محددة وبشكل متواتر، قد جلب انتباه العلماء والباحثين فى مجال

الطاقة . إذ أن ارتفاع الماء في بعض الأماكن في أوقات المد قد يصل إلى (٧) أمتار ، يمكن استخدامه \_ كما يستخدم المسقط المائي في الأنهار \_ لإدارة العنفات (التوربينات) وتوليد الطاقة ، بقليل من الإنشاءات والآلات . بل لقد فكر البعض بالاستفادة من الأمواج العالية نفسها في بعض المناطق من العالم للحصول على الطاقة .

وعلى كل حال مازالت طاقة المد والجزر والأمواج البحرية في عداد الاستياطي العالمي ، يمكن أن يأتى اليوم الذي يستخدم فيه على نطاق أوسع في المناطق التي تتوافر فيه ، بشكل أفضل ، شروط المد والجزر والأمواج العالية مثل شواطيء بحر المانش وبحر الشمال وامتداداته شمالاً حتى النرويج وشواطيء بريطانيا.

وقد استغل البريطانيون طاقة المد والجزر في جنوب ويلز، في مصب سيفرن (Severn) حيث يستمر المد العالى نحو (٣) ساعات.

كم أقيم مصنع آخر (روتور Rotors) على خليج نمسكونيا فى فرنسا لاستغلال طاقة المد والجزر .

٣ ـ حرارة الأرض والبحر: من مصادر الطاقة الكونية التي استرعت الانتباه ، والتي تشكل خزانًا مفيدًا لاستعالات عديدة ، هي الحرارة المنبعثة من جوف الأرض مع الينابيع الحارة في مناطق البراكين الحامدة والصدوع الأرضية العميقة . فني بعض الأماكن العنية بالبراكين تستغل هذا المصدر الحرارة لتبخير الماء وإدارة المحركات البخارية والمولدات الكهربائية وفي أغراض الصناعة ، كما هو الحال في ايطاليا (توسكانيا) وفي الولابات المتحدة (كاليفورنيا).

ومن أفضل الأمثلة على الاستفادة من حرارة المياه الجوفية ما نجده فى جزيرة (ايسلندا) النواقعة فى العروض العليا الشهالية والتى تتجمد فيها المياه الجارية والبحيرات أكثر أيام السنة . فنى داخل هذا البلد تتزود بحيرة (تنجفالا Thingvala) من عدة ينابيع حارة ، مما يمنع عنها التجمد وبجعلها مهبطًا ممتازًا للطائرات البحرية . كما تنقل المياه الساخنة بواسطة الأنابيب إلى العاصمة (ريكيافيك Reykiavik) حيث تستخدم فى التدفئة فى المبانى العامة والمشافى . كما تستخدم حرارة المياه المجوفية فى زراعة بعض المجارة هنا فى المصانع لغسل الثياب ، كما تستخدم حرارة المياه المجوفية فى زراعة بعض المحاصيل فى البيوت الزجاجية .

أما بالنسبة لاستخدام حرارة البحار ، فقد تم اختراع آلات كهربائية تمتص الحرارة من

أعهى المياه تحت خط الصقيع وتنقلها إلى المنازل في المناطق الباردة . كما أمكن استخدم مثل هذه الآلات لامتصاص الحرارة من باطن الأرض بنفس الطريقة ولنفس الأغراض .

**2 ـ طاقة الرياح**: لقد اكتشف الإنسان طاقة الرياح واستخدمها منذ العصور الموغلة في القدم. بل إن اكتشاف هذه الطاقة واستخدامها من قبل الإنسان قد سبق اكتشافه واستخدامه لمصادر الطاقة السابقة الذكر بآلاف السنين.

ومن أقدم التطبيقات على استخدام طاقة الرباح هي المراكب الشراعية التي شاع استخدامها في شتى بحار وأنهار العالم ، وظلت سيدة النقل البحرى من حيث عددها وحمولتها حتى أواخر القرن التاسع عشر . ولم تستطع مصادر الطاقة المختلفة أن تنهى استخدام الشراع في وسائل النقل البحرية حتى وقتنا الحاضر ، ولقد تراجع النقل الشراعي بشكل كبير بسبب سيادة سفن النقل العملاقة التي تسبر بقوة المحركات .

كما يعد استخدام الدولاب الهوائى الحشبى ثم المعدنى . لضخ المياه من الآبار . من أقدم التطبيقات الواسعة النطاق للاستفادة من طاقة الرياح خاصة فى قارات أوروبا وآسيا وأمريكا . بل مازال الدولاب الهوائى الفولاذى مستخدمًا لضخ المياه فى جهات متعددة من العالم . كما فى الأرجنتين (اليمبا) ، والمكسيك (يوكاتان) ، وسوريا (البنك) .

وقد تراجع استخدام طاقة الرياح بشكل كبير ، بسبب تقلب الرياح من جهة ، واختراع المضخات الكهربائية من جهة أخرى . ويمكن القول أن طاقة الرياح لا تلقى الاهتام الكافى فى الوقت الحاضر ، ومازال استخدامها مقتصرًا على الوسائل القديمة المتخلفة ، باستثناء بعض الاستخدامات الحديثة فى الجال الرياضي والترفيهي بحرًا وجوًا .



الباب الثانى المـوارد المعدنية

الفصل الأول : إستخراج وتصنيع فلزات الحـديد .

الفصل الثاني : فلزات خلائط الحديد .

الفصل الثالث: الفلزات غير الحديدية.



الفصــل الأول

استخراج وتصنيع فلزات الحديد



#### مقدمية

مقابل كل طن من النحاس يجرى إنتاجه فى الولايات المتحدة الأمريكية يتدفق مائة طن من الفولاذ من الأفران العالية . وذلك لأن الفولاذ أضحى يستعمل اليوم فى جميع الآلات والآلات الصانعة للعدد . كما أنه يستعمل فى جميع المنتجات الدائمة كالسيارات والبرادت إلخ وفى مصنع الهياكل الداخلية للأبنية العظيمة وبكلمة مختصرة أصبح الفولاذ أساسًا لجميع صناعات التصنيع .

ولقد استعمل الفولاذ بهذه الكثرة بسبب متانته الكبيرة بالقياس إلى صغر كتلته ورخص ثمنه . والفولاذ إنتاج متعدد المزايا يمكن أن يستخدم فى العديد من الأغراض . فبعضه ذو قوة شد عالية لذلك استعمل كحبال للمراسى . وبعضه الآخر مقاوم للتآكل والتلف لذلك استعمل هذا الفولاذ الذى لا يصدأ لصنع الأدوات التى تتعرض لعوامل الجو المختلفة . ومنه ما هو مقاوم للضغط الكبير لذلك تصنع منه النوابض . كما أن بعضه مقاوم لتزايد الأثقال لذلك فقد استعمل فى الأرض .

وقد يحتوى الفولاذ على إحدى هذه الخصائص أو على عدد منها ومع ذلك فهو من أرخص المواد رغم خواصه . وإذا قارنا سعر الفولاذ ببعض المعادن الأخرى كالنحاس والألنيوم وجدنا أن سعرها يفوق سعره ثلاثة أو أربعة أضعاف بل أكثر . ويتوقف رخص ثمن الفولاذ على عوامل عدة أهمها كثرة انتشار مناجم الخامات الحديدية على سطح الأرض ثم إمكانية تحويل خام الحديد في أماكن الإستغلال بسهولة وبتكاليف منخفضة نسببًا إلى فولاذ .

ويترادف الفولاذ مع الصناعة فى زمننا هذا ويعتبر إنتاج الدولة منه بالنسبة للفرد الواحد مقياسًا مباشرًا لدرجة تقدمها الصناعى . فالدولة المتفوقة صناعيًا كالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى وألمانيا الغربية وبريطانيا مثلا يتراوح إنتاجها السنوى

بالنسبة للفرد بين ٣٥٠ ـ • • ٥ كغ من الفولاذ فى حين يصل إنتاج الدول الأقل تقدمًا من الناحية الصناعية كالصين والهند والبرازيل إلى أقل من ٢٠ كغ بالنسبة للفرد . أما الدول المتخلفة فليس لديها أى إنتاج منه .

# ١ ـ ٦ أنواع معادن الحديد

يوجد فى الطبيعة عدد كبير من الخامات أو الصخور التى تضم الحديد ولكن أربعة منها هى المشهورة منها بسبب إمكانية استغلالها فى جميع أنحاء العالم وهى الهياتيت Hematite والمغنتيت Magnetite والليمونيت Lemonite والسيديريت Sederite . أما التاكونيت Taconite فليس بصخر حديدى ولكنه عبارة عن صخر سيليسى (رملي) يضم حوالى ٣٠٪ من الهياتيت والمغنتيت . ويدعى هذا المركب فى الولايات المتحدة باسم جاسبلابت Jaspilite.

#### ( ا الهماتيت ( ۱ ) Er<sub>2</sub>O3:

هو من أهم الخامات الجديدية في الصناعة في العالم ، يحتوى الخام نفسه على ما يقرب من الحديد . ولكن تكويناته تضم عند تعدينها غالبًا موادًا أخرى إضافة إلى المعدن نفسه وتدعى مثل هذه المواد بالفلزات المعدنية . ولهذا السبب كانت نسبة الحديد المتوفرة فعلا في هذه الخامات أقل مما أشرنا إليه . وتعدن خامات الهياتيت عادة إذا تراوحت نسبة الحديد فيها بين ٤٨ ـ ٥٠٪ كما هو الحال في مينسوتا ويومنغ في الولايات المتحدة الأمريكية . وإذا صدف أن ازدادت نسبة الشوائب وانخفضت لذلك نسبة الحديد في الخام قلت قيمته الاقتصادية بالطبع ، حتى قد بصل الأمر إلى اعتباره غير ملائم للاستغلال الاقتصادي .

وتكون خامات الهيماتيت غالبًا محمرة أو مائلة إلى الإحمرار (قرميدية اللون). وعلى الرغم من قلة انتشار هذا الأوكسيد الحديدى فى أمريكا الشمالية إلا أنه يحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية الصناعية وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفلزات فى توضعاته، وسهولة تعدين خاماته وإذابتها.

### (ب) المغنيت (Fe O

المغنتيت من أغنى الخامات الحديدية المعروفة على سطح الأرض بفلزات الحديد . وتكون بعض أنواعه عبارة عن مغناطيس طبيعي يدعى باسم لودستون Lodestone . وهو ذو لون أغمق من الهيمانيت والليمونيت . إذ يتراوح بين البني الغامق والأسود . ويضم المغنتيت حوالي ٧٢.٤٪ من الحديد ، ولكن الخام يعتبر ممتازًا في عمليات التعدين الفعلية إذا كان ما يضمه من حديد يتجاوز ٣٠٪ من مجموع الكمية المستخرجة . ولكنه قد يستغل حتى لو وصلت نسبة ما فيه من حديد إلى ٣٥٪ كما هو الحال في الصين .

#### (ج) الليمونيت:

يعتبر الليمونيت أو الخام البنى أكثر أكاسيد الحديد انتشارًا فى العالم. وهو مركب كياوى يضم كميات متفاوتة من الماء الذى يعتبر شيئًا اساسيًا فيه . ومعظم الليمونيت هو من نوع الغوثيت Goethite الذى يضم حوالى ١٠٪ من الماء فى الغوثيت ولكن الليمونيت قد يضم كميات إضافية من الماء بأشكال غير محددة وهو كثير الإنتشار على سطح الأرض ويكون على درجات مختلفة من القساوة . أما لونه فيتراوح بين الأصفر والبنى الغامق ، وهو يعطى عادة لونًا مصفرًا أو محمرًا للترب التي يوجد بها ، ولكنه لا يكون خامًا صالحًا للإستغلال إلا حيث يوجد على شكل كتل واسعة إلى حد يصلح للقيام بعمليات تعدين ناجحة .

ولا تتجاوز نسبة ما تحتوى عليه خامات الليمونيت من حديد قابل للاسترجاع الد ٠٥٪ ، وكثيرًا ما نجد أنواعًا منه تقل نسبة ما فيها من حديد عن ٣٨٪ ، ومع ذلك فإنها تعتبر صالحة للاستغلال إلى حد ما في كل من فرنسا وبريطانيا حتى أن بعضها يستغل هناك رغم أن نسبة الحديد فيها تقل عن ٣٠٪.

#### (د) السديريت: ¡FcCO:

تؤلف الخامات الثلاثة التي وصفناها باختصار قبل قليل المصادر الرئيسية للحديد في العالم ، والثلاثة معًا في الأصل عبارة عن مركبات كياوية تختلف بنسبها ، وتتألف من عناصر الحديد والأوكسجين . وفي الماضي اعتمد صناع الحديد إعتهادًا كليًا على فحات الحديد المسهاة بالسديريت التي تتألف كهاويًا من حديد وكربون وأوكسجين .

ويضم السديريت حوالى ٤٨٪ من فلز الحديد ولكن عند تعدين تكويناته نجد أنها تضم موادًا عديدة أخرى مما يؤدى إلى خفض نسبة الحديد فى مجموع الكميات المستغلة من هذا المعدن .

وعلى الرغم من أن نسبة الفلز في هذا الخام أقل مما هو عليه الحال في خامات الأكاسيد ، نجد أنه استعمل منذ القديم لكونه حرًا من جميع أنواع الشوائب التي يصعب التخلص منها في عملية الإذابة . وتعود شهرة مدينة سولنجن في ألمانيا منذ زمن طويل إلى جودة إنتاجها من الفولاذ الممتاز الذي تحضر منه أشهر أدوات القطع ، وتستعمل مصانع سولنجن السديريت لصنع هذا الفولاذ .

وتتعدد الرواسب التي تضم خامات الحديد التي تتألف من واحد أو أكثر من الفلزات الحديدية التي سبق أن بحثنا عنها في العالم . ويصبح هذا بصورة خاصة على الرواسب المساة رواسب الخامات المستنقعية Bog-ore deposits ، إذ يتألف معظمها من الليمونيت الذي ينتشر في العديد من المستنقعات الموحلة المبعثرة فوق البقاع المصابة بالتجلد القارى الحديث ، وقد استعملت مثل هذه الرواسب في الماضي في انكلترا الجديدة في عهد الإعار الأول لأمريكا ، ولكن طرق إذابة الحديد وصناعة الفولاذ الحديثة أضحت تتطلب كميات من الخام تفوق حد التي تتوفر في مثل هذه المستنقعات لذلك فقد أعتبرت مناجمها غير مناسبة للاستغلال الاقتصادي .

وعلى الرغم من كثرة التوضعات الحديدية التي جرى اكتشافها جيولوجيا لانجد إلا عددًا محدودًا نسبيًا ذا أهمية للصناعة وذلك بسبب ضآلة نسبة ما فيها من فلزات حديدية .

### ٢ ـ ٦ تطور صناعة الحديد والفولاذ

يتم الحصول على الحديد بواسطة عمليات اختزال كياوية سهلة Reduction تقلل من مركبات أوكسيد الحديد . ويعمد مبدئيًا إلى تسخير الخامات الشائعة كالهياتيت والمغنتيت بوجود وسيط اختزال مناسب كالفحم الخشبي أو الكوك الذي يتحد مع الأوكسجين الموجود في الخامات ويؤدي إلى الحصول على الحديد الفلزي .

ويعتقد أن سكان ما يعرف اليوم بتركيا كانوا أول من قام بإذابة الحديد حوالى ٢٠٠٠ ق.م وكانت عملية الإذابة تجرى في أفران بدائية استعمل فيها الفحم الخشبي ، وكانت

تتطلب استعال منافيخ هوائية تعمل باليد لزيادة الحرارة ، ومهذه الوسيلة كان يتم احتراق الأوكسجين ويتخلص الخام منه تاركًا نتاجًا يسمى الحديد الإسفنجي Sponge iron وتحسن نوعية هذا الحديد بواسطة الطرق ليتخلص من بعض شوائبه ولتصنع منه الأشكال المطله بة .

وظلت هذه الطريقة تستعمل مدة طويلة حتى تم إيجاد الحرارة المرتفعة التي تكنى لإذابة الحديد فعلاً . واليوم وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أصاب صناعة الحديد والفولاذ لا زال العديد من أفران الحديد البدائية يعمل في بعض المناطق النائية في إفريقيا وغيرها من بلاد العالم .

وتم خلال القرن الثامن عشر استبدال الفحم الخشبي الذي كان يستعمل كوقود لإذابة الحديد في البلاد البريطانية بنوع جديد من الوقود هو الفحم الحجرى ، وذلك لأن المتوفر من أخشاب الغابات الإنكليزية كان قد تقلص إلى حد كبير مما استحال معه الحصول على الكميات اللازمة منه لعملية الإذابة ، ولهذا اضطر صناع الحديد لإيجاد محروقات مناسبة ، وقد أثبت الفحم الدهني الممتاز أنه أحسن بديل لفحم الخشب ، لأنه يحتوى على نسبة مرتفعة من الكربون المثبت مما يساعد على إذابته Fuse إلى كوك بواسطة الحرارة وبوجود كميات محدودة من الأوكسجين .

إلا أن الحديد الذى نتج عن هذه العمليات أول الأمركان أقل جودة من ذلك الذى كان يجرى إنتاجه باستعال الفحم الخشبى ، ولكن لم تلبث صناعة الحديد أن تمكنت من تجاوز الصعوبات حين أصبح الكوك فى أوائل القرن التاسع عشر مادة المحروقات الرئيسية , لإذابة الحديد فى البلاد البريطانية ، ثم أصبح المادة الرئيسية لهذه الإذابة بعد فترة من الوقت فى بقية البلاد الأخرى فى أوروبا والولايات المتحدة .

وتجرى اليوم عملية اختزال الخامات في الأفران العالية Blast furnaces بصورة مستمرة لعدة أشهر في كل مرة تعمل فيها حيث تغذى هذه الأفران بالكوك والخام بإستمرار من أعلاها ، كما تجرى تغذيتها بكيات قليلة من الحجر الكلسي أو الدولوميت التي تساعد على عملية الصهر حيث تعمل على نجميع المواد الدخيلة أي الشوائب الموجودة مع الخام على شكل خبث Slag يطفو فوق الحديد الذائب بحيث يمكن فصله بسهولة عنه . وينفخ من أسفل هذه الأفران هواء ساخن بصورة مستمرة وذلك لزيادة الحرارة الناجمة عن احتراق الكوك ويساعد بذلك على تسهيل عملية تحويل الخام .

وببزل الحديد المصهور من الفرن عند قاعدته على فترات متقطعة ، وتنتج الأفران العالية الكبيرة عادة حوال /٢٠٠/ طن في اليوم أو أكثر من /٢٠/ ألف طن في الشهر . ويسمى الحديد الناجم عن هذه الأفران الحديد الكتلى (الصب) Pigiron الذي يحتوى من الحربون بصوره عامة بالإضافة إلى كميات متفاوتة من الشوائب الأخرى . ثم تجرى تنقية الفازات بعملية تتدسس أكسدة هذه الشوائب بحيث تتبقى الفلزات الحديدية بالنتيجة نقية تقريبًا .

أما تكييف تركيب الحديد الناجم عن هذه العملية بالشكل المطلوب فيتم بواسطة إدخال نسب محددة من المواد التي تمنع الحديد القساوة المرغوب بها ، وما زال الكربون وأهم المواد المستعملة لهذا الغرض حتى الآن ، وينتج عن عملية التكييف هذه المادة المساه الفولاذ .

ويمكن لهذه العمليات الإنتاجية الثلاثة الأساسية أن تتم بطرق عدة فني عام ١٨٥٦ قام (بسمر) باختراع وعاء مبطن بحجر رملي مهياً بطريقة تمكن من نفخ المواء فيه بشروط الفسغط العالى عبر الحديد، المذاب ومن قاعدة هذا الوعاء . وتستخدم الحرارة المنطلقة من الحديد المصهور لرفع حرارة المواء المنفوخ إلى الحد الذي يساعد على أكسدة بعض الشوائب المرافقة للخامات كالكربون والمنغنيز أو السيليكون .

وقد جرى تعسين هذه العملية التي تدعى بطريقة (بسمر) في عام ١٨٧٨ باستعال بطانة من الحجر الكلسي ، وقد مكن استعالها من الاستفادة من الحامات التي تضم نسبة مرتفعة من المواد الفوسفورية أكثر مما كان مستطاعا من قبل .

وبين عام ١٨٥٧ ـــ ١٨٥٩ قام سيمينز Siemens باختراع الأفران ذات المواقد المفتوحة وبين عام ١٨٥٧ ـــ ١٨٥٩ قام سيمينز Siemens باختراع الأفران (Open hearth firmace) الذي ساعد على القيام بعمليات تحويل الحديد الكتلي إلى فولاذ ببطء ، وأدي إلى التكن من ضبحا هذه العمليات بصورة أكبر مماكان الحال عليه في أفران بسمر .

ولقد استخدم سيسينز الحديد الكتلى فقط أول الأمر إلا أنه سرعان ما عرف أنه يمكن إضافة فنسلات الحديد أيضًا إلى المواد المصهورة . وقد حقق هذا الأمر تقدمًا كبيرًا في عملية حسناعة الفولاذ خاصة إذا عرفنا أن فضلات الحديد تشكل من ٤٠ إلى ٢٠٪ من حجم لمياد المستحملة في هذه الأفران اليوم .

وحوالى نهاية القرن التاسع عشر تم اختراع فرن كهربائى لإذابة الحديد . وتم استعاله أول الأمر فى كل من إيطاليا والسويد وفرنسا حيث كانت الكهرباء المولدة من الماء متوفرة بسعر رخيص .

والأفران الجديدة عبارة عن خلية فولاذية مستديرة مبطنة بقرميد قاعدى أو حامضي مقاوم للحرارة يعرف تجاريًا باسم المادة الحرارية Tefractories .


ويمكن الحصول في مثل هذه الأفران على حرارة تزيد على ٣٠٠٠ درجة فهرنهابت أو حوالى ١٧٠٠ درجة سنتغراد بواسطة إمرار تيارات كهربائية عبر أقطاب كهربائية خاصة Electrodes يمكن إيقافها عن العمل من الجزء الأعلى من الفرن. وهذه الطريقة بلاشك أكثر كلفة من طريقتي (بسمر) أو (سيمينز) ولكنها أكثر قابلية للضبط، ولذلك فهي تفضل حيث تكون هناك حاجة إلى وجود نوع موحد ممتاز ذي خصائص معينة من الفولاذ.

ولقد جرت تبدلات هامة على عمليات صناعة الفولاذ الرئيسية خلال النصف الأول من القرن الحالى إذ مكن تحسين أفران المواقد المفتوحة الأشخاص العاملين في هذه الصناعة من رفع حرارة الفولاذ خلال فترة تتراوح من ٦ إلى ٨ ساعات بدلا من المعدل السابق حيث كان يتطلب هذا الأمر من ١٢ إلى ١٥ ساعة . وقد ساعد هذا الإنجاز الجديد على مضاعفة إنتاج الفولاذ تقريبًا في مواقد الأفران المفتوحة بعد إجراء بعض التحسينات الضرورية عليها ، ومن هذه التحسينات استعال مزاريق الأوكسجين التحمل درجات حرارة العملية ، بالإضافة إلى استعال بطانات خاصة للأفران تستعمل قبلا ، وخاصة فيما يتصل عالية وتدوم مدة أطول من البطانات التي كانت تستعمل قبلا ، وخاصة فيما يتصل بالعمليات التي تتطلب حرارة أكثر انخفاضًا ، ثم كان استعال المحولات الأوكسجينية اختراعًا هامًا وجديدًا أمكن بواسطته إنتاج الفولاذ بسرعة كبيرة وبأحفض التكاليف وبالنوعبات المطلوبة تمامًا .

وتنتج أفران المواقد المفتوحة اليوم أكبر قسم من فولاذ الولايات المتحدة الأمريكية إذ تبلغ نسبة إنتاجها من ٨٥ إلى ٩٠٪ من مجموع الإنتاج ، يليها في الأهمية الأفران الكهرباتية التي تنتج من ٦ إلى ٩٪ منه ، ثم يأتى بعدها المحولات الأوكسجينية أو طريقة الأوكسجين الأساسي Basic oxygen وأخيرًا الأفران التي تستعمل طريقة (بسمر) القديمة . هذه الطريقة التي اخذت تتناقص أهميتها بسرعة كبيرة اليوم .


verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويحتاج إنتاج طن واحد من الحديد الكتلى فى البلاد المتقدمة اقتصاديا إلى حوالى ١,٧ طن من مواد فلزات الحديد المختلفة كالخام والفضلات وغيرها ، وإلى ٥٧٠ طن من فحم الكوك و٥٢٠ طن من مواد الإذابة ، كما تحتاج هذه الصناعة أيضًا إلى محروقات إضافية بالطبع لتصبيع الفولاذ وسحبه على شكل صفائح شكل (٣٣)و(٣٤).



شكل (٣٣) كتل الفولاذ المداب ــ لاحظ المطرقة الهائلة التي تضغط عليها لتتخذ الشكل المرغوب

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٣٤) أفران تسخين الفولاذ ــ لاحظ خروج الفولاذ منها على دواليب بانجاه آلات التصفيح

#### ٣ ـ ٦ أهمية فضلات الحديد والفولاذ في الصناعة

تتألف المواد الأولية التي تحتاج إليها الأفران العالية ومصانع الفولاذ من فضلات الحديد والحديد الكتلى . ويصنع اليوم حوالى ثلث إنتاج العالم من الفولاذ من الفضلات ، وخاصة في البلاد الفقيرة نخامات الحديد كالأرجنتين واليابان وبعض بلاد البحر الأبيض المتوسط حيث تعتمد أفران الصهر إلى حد كبير على هذه الفضلات .

أما في الولايات المتحدة فتشكل الفضلات عادة مصدرًا لحوالي نصف إنتاج هذه البلاد من الفولاذ.

وتعتبر أفران المواقد المفتوحة أكبر مستهلك لفضلات الحديد والفولاذ بينها لا تستخدم الأفران العالية إلا كميات ضئيلة منها . إذ تقوم أفران المواقد بالاستفادة من ٦٠ إلى ٧٠٪ من الفضلات المتوفرة . في حين تستعمل الأفران الكهربائية من ٧ إلى ١٠٪ من هذه الكميات . أما محولات بسمر فلا تستعمل إلا نسبة ضئيلة منها .

ولقد لعبت الفضلات ولا تزال دورًا مهمًا منذ أمد كبير في تصنيع الفولاذ وذلك لأنها تساعد على تثبيت الأسعار. ومن المعروف أن أسعار كل من الحديد والفولاذ ترتفع عندما تقل هذه الفضلات، وبالطبع بنشأ عن قلنها وارتفاع أسعار أصلها إرتفاع أسعارها أيضًا. في فترة ما بعد الحرب أى بين عام ١٩٤٥ – ١٩٤٨ أدى إرتفاع الأسعار عمومًا إلى ارتفاع قيمة فضلات الحديد مما دفع الشعب الأمريكي إلى الحرص على هذه الفضلات التي أصبحت ذات قيمة كبيرة، حتى أن سائق عربة جمع الفضلات الحديدية أضحى عضوًا معروفًا في أسرة الارستقراطية المعدنية. ومما لا شك فيه أن إمكانية إعادة استعال الموارد المعدنية كفضلات الحديد وغالبًا فضلات الفولاذ أضحى اليوم وسيلة ذات أهمية بارزة لحفظ الثروة الحديدية واطالة أمد الاستفادة منها.

#### ٤ - ٦ تمركز صناعة الحديد والفولاذ

منذ عقود قليلة مضت عندماكان الفحم والكوك ومواد الإذابة ، المواد الرئيسية الأولية التى تستعمل لتحويل خام الحديد إلى فولاذ ، كان مجموع الكيات التى تحتاج إليها صناعة الفولاذ منها تفوق إلى حد كبير كميات خامات الحديد الغنية المطلوبة لصنع طن واحد من الفولاذ ، لذا فقد مالت صناعة الحديد والفولاذ إلى أن تتأسس بالقرب من رواسب الفحم وبصورة خاصة بالقرب من الفحم الصالح لصناعة الكوك ، وكان قرب الأسواق المستهلكة بالطبع عاملاً هامًا أيضًا في تفضيل إقامة هذه الصناعة في تلك الأماكن .

ومهما بلغ غنى جزيرة من جزر المحيط المتجمد الشهالى بالفحم الصالح لصناعة الكوك وبالخامات الحديدية ، فإنه يصعب أن تكون مثل هذه الجزيرة بقعة ملائمة لاجتذاب الصناع إليها لإقامة مصنع متكامل (١) لإنتاج الفولاذ ، ومن ناحية أخرى أصبحت بعض

<sup>(</sup>١) يقصد بالمصنع المتكامل المصنع الذي يضم الأفران العالية وأفران الفولاذ وآلات التصفيح.

الأقاليم كمنطقة بنسبورغ في الولايات المتحدة وحوض الرور الفحمي في ألمانيا ذات الموقع التسويقي الممتاز مراكز رئيسية لإنتاج الحديد والفولاذ رغم فقرها جامات الحديد.

إن تحسين عمليات الإنتاج قد قلل بالتدريج الكيات المطلوبة من المواد الأولية عدا خام الحديد. ولهذا فقد أصبح موقع الصناعة الحديدية أقل اعتمادًا على موقع المحروقات المناسبة بسبب توفر النقل الرخيص وخاصة النقل المائى. لذا فإن موقعًا يمكن أن يؤتى إليه بالخام والمحروقات بسعر رخيص قريب من السوق المستهلكة يمكن أن يكون مناسبًا تمامًا لإقامة مصنع متكامل لإنتاج الفولاذ. والأمثلة عن مثل هذه المواقع الناجحة نجدها في كثير من مناطق العالم كمصنع سباروبوبنت الذي أقيم بالقرب من بالتيمور في الولايات المتحدة على خليج شينرابيك ومصنع ايميودن الهولندي الذي اقيم على ساحل هولندا غربي مدينة امستردام.

وخصل المصمع الأول على حاجته من الفحم بواسطة سكة الحديد ويقوم باستيراد الخامات اللارمة له عن طريق البحر ، أما المصنع الحولندى فيحصل على جميع مواده الأولية من فحم وخامات عن طريق البحر مباشرة .

ويجرى السعى اليوم لإقامة مصانع رائدة Pilot-Plant لصناعة الفولاذ تستخدم طرقًا جديدة لإنتاج الفولاذ مباشرة من الحامات دون المرور بمرحلة الأفران العالية.

والطريقة الجديدة لا تبشر بإمكانية إنتاج الفولاذ من الخام باخفض التكاليف فحسب بل إنها قد تميل إلى جعل هذه الصناعة الهامة أقل اعتمادا إلى حد ما على سهولة الحصول على الفحم الصالح لصناعة الكوك. وإذا تم تعميم هذه الطريقة الجديدة فقد تصبح سهولة الوصول إلى السوق في المستقبل أهم عامل في تحديد مواقع مصانع الفولاذ.

#### ٥ ـ ٦ موارد خام الحديد والصناعات الفولاذية في العالم

يوجد احتياطى كبير من خام الحديد فى جميع القارات . وقد جاء التضخم فى حجم الخامات المعد نة نتيجة رخص تكاليف عمليات صنع الفولاذ التى تمت منذ قرن مضى . ولا تصدر البلاد المشهورة . بصناعة كميات كبيرة من الفولاذ والأدوات الفولاذية ، إلا كميات محدودة جدًا من خاماتها ، حتى أن بعض هذه البلاد تقوم اليوم بتعدين الخامات الحديدية الففيرة بل تعمد إلى زيادة مستورداتها من الحام للمتاز .

ولقد أد ت الحاجة المتزايدة إلى خامات الحديد فى العقود الحالية إلى تطور سريع فى تعدينها فى البقاع البعيدة عن مناطق الصناعة الكبرى فى العالم . لا فى كندا فحسب ولكن فى أمريكا الجنوبية وأفريقيا والمناطق الأخرى من العالم أيضًا . ولكن التعدين والاستغلال يتحدد فى العديد من هذه البقاع بالتوضعات الغنية وبالخامات التى يمكن تصديرها مباشرة ولا تحتاج إلى أى نوع من المعالجة والتى تستثمر بالقرب من السواحل تقريبًا .

وصناعة الفولاذ التي كانت قبل نصف قرن من الزمن تلتصق إلى حد كبير بالبلاد الأوروبية والإنكلو أمريكية أخذت تنتشر اليوم فى العديد من البلاد الأخرى ، حتى ازداد إنتاج العالم من هذه المادة الحام من أقل من ٢٠٠ مليون طن عام ١٩٥٠ إلى حوالى ٦٦٧ مليون طن فى أوائل عام ١٩٧٧ .

# ١ \_ توزع خامات الحديد وصناعة الفولاذ في القارة الأمريكية :

# (أ) توزع خامات الحديد في إنكلو أمريكا :

يتم إنتاج خامات الحديد في هذه المنطقة في الولايات المتحدة في أربع مقاطعات رئيسية أهمها البحيرة الكبرى ، وكذلك من المنطقة الكندية .

### أولاً \_ المنطقة الشمالية الشرقية :

يعتبر أقليم اديرونداك فى ولاية نيويورك ومنطقة كورنوول فى بنسلفانيا من أهم بقاع أمريكا الشهالية إنتاجًا لحام الحديد . وقد تراوح إنتاج هذه المنطقة من الحام يين ٨ و ١٠ ملايين طن طويل فى كل سنة من السنوات الماضية . ويشكل المغنتيت الحام الرئيسي هنا . ويباع بأسعار مرتفعة نسبيًا بسبب جودته وقربه من أسواق الاستهلاك ومعظم إنتاج المنطقة يستعمل فى عمليات الصهر المحلية .

#### ثانيًا \_ المنطقة الجنوبية الشرقية :

تقع المنطقة المهمة الوحيدة فى تعدين خامات الحديد بالقرب من مدينة برمنغهام فى الأباما ولو أن بعض الحامات تعد ن أيضًا فى كل من جيورجيا وتنسى . ويبلغ متوسط الإنتاج السنوى هنا بين ٢ ــ ٨ مليون طن طويل يشكل الهماتيت والليمونيت فيها الحامات

لرئيسية ، وقد ساعد قرب هذه المنطقة من حقول الفحم الأبلاشية الصالحة لصناعة الكوك على شهرتها .

#### ثالثاً \_ منطقة البحيرة الكبرى


تضم هذه المنطقة البحيرة الكبرى وشهال شرقى ولاية مينسوتا وشبه الجزيرة العليا من خيرة مشيغان وقسمًا بسيطًا من شهال ولاية ويسكونزن ، وهي لا تزال حتى الآن تقدم ثلاثة أرباع خام الحديد في الولايات المتحدة ومعظم الإنتاج يأتى من المنطقة المعروفة بسلاسل الحديد أو الميسابي الاضافة إلى السلاسل الجبلية الأخرى الموزعة في المنطقة ، ولكن سلاسل الميسابي أشهرها إذ تنتج حوالي ثلاثة أضعاف ما تنتجه جميع السلاسل الأخرى مجتمعة شكل (٣٥) .

ولقد كان الهياتيت خلال عقود عدة الخام الرئيسي المستغل في هذه المنطقة ، حيث وجد على شكل كتل واسعة الامتداد وبشكل ناعم سمح بصورة عامة أن يعدن باستعال قليل من المتفجرات وكذلك فقد مكن قرب الكتل الحديدية من السطح من استغلالها بواسطة المناجم المكشوفة بالرغم من أن بعضها كان يستغل على أعماق متفاوتة من السطح . وتضم الخامات هنا كميات صغيرة من المغنتيت ، إلا أنها عمومًا ذات نسبة عالية من الحديد تزيد غالبًا على ٥٥٪ . وهي نقية إلى حد بعيد لذلك يمكن شحنها مباشرة من أماكن الاستغلال إلى مراكز الاستهلاك دون الحاجة إلى أية معالجة .

ومن هذه المنطقة التي بدأ استغلالها منذ أواسط القرن التاسع عشرتم تعدين ما لا يقل عن ٣٥٠٠ مليونا طن طويل من الحام ، ويقدر وجود أكثر من ٧٠٠٠ مليونا أخرى تحتاج إلى استغلال ومعظمها من النوع الممتاز على الرغم من أن بعضها سيكون أصعب استغلالا وتعدينا مما سيجعله أرفع سعرًا من الأسعار الحاضرة ، وهذه المنطقة شأنها شأن بقية مناطق الاستغلال في العالم معرضة إلى الإنهاك ، إلا أن ما يساعد على استمرار الاستغلال فيها وجود مساحات واسعة الانتشار من الحامات الفقيرة التي يمكن الإستفادة منها بإجراء عمليات تركيز خاصة عليها لرفع نسبة ما تحتوى عليه من فلزات . كما أن المنطقة لا تخلو أيضًا من صخر التاكونيت الذي يمكن سحقه ومعالجته قبل شحنه .

ولقد تم مؤخرًا تثمير الكثير من الأموال في مصانع معالجة الخام ، حتى أن نسبة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل (۳۵) حرکة خام الحدید فی طریق البحیرات الکبری وسان لورانس المانی

الخامات المحسنة المشحونة من المنطقة قد ازدادت بكثرة فى حين إنخفضت كمية الخام الصالح للشحن المباشر فى نفس الوقت ، ولكن سؤالا قد يخطر على البال ، هذا السؤال هو إلى أى مدى يمكن للخامات المحسنة المعدة فى أطراف البحيرة الكبرى أن تنافس الحامات المستازة التي يمكن الحصول عليها فى المناطق الأخرى خاصة وأن التحسين يضيف تكاليف مباشرة أخرى على أسعارها تجعل المستهلك يفضل الخامات الأرخص منها . والإجابة على هذا السؤال ترتبط بالطبع بتجديد وتحسين مصادر الخامات الأخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية .

#### رابعًا \_ المنطقة الغربية

تضم المنطقة الغربية جميع الولايات بدءًا من نهر الميسورى وحتى ساحل المحيط الهادى ، وتعتبر ولايتى أوتاوه ونيفادا منطقتا الإنتاج الرئيسيتان لخام الحديد فى هذه البقعة الواسعة من الأرض على الرغم من أن الولايات الأخرى تنتج الخام أيضًا بكميات متفاوتة ، وأهم مركز للاستغلال يقع إلى الشمال فى جبال باين فالى غربى بلدة سدار فى جنوب غربى ولاية أوتاه .

#### خامسًا \_ المنطقة الكندية :

تنتشر في كندا توضعات عديدة من خام الحديد أهمها في كويبك ونيوفاوندلند وأونتاريو التي تشكل أجزأه من الدرع الكندى بالإضافة إلى عدد آخر لا بأس به من المناجم يقع في غربي كولومبيا البريطانية وجنوبها بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.

وأهم مراكز الاستغلال وأقدمها هو مركز نيوفاوندلند الذى بدأ استغلاله منذ عام ١٩٠٠ ، وهو يعتبر من أهم مراكز تصدير الخام نظرًا لقربه من بلدة سان جون . يليه في الأهمية منطقة جيمزتاون التي تقع على الشاطىء الشمالي الشرقي للبحيرة الكبرى .

أما أحدث المناطق استغلالا فنجدها بالقرب من بحيرة ستيب روك شمالى غربى بورت ارثر وفورت ويليام بالإضافة إلى رواسب الحديد التي تم اكتشافها في وسط لابرادور وكويبك ونيوفاوندلند نفسها مؤخرًا.

وتنتشر هذه الرواسب فى أراضى لابرادور الخالية من السكان تقريبًا وعلى بعد يزيد على دري المال مدينة جزر سبلت أو الجزر على نهر سان لورانس الأدنى ، ومن سبلت جرى

تمديد سكة للحديد تصلها بمنطقة بحيرة كنوب Knoh حيث نشأت بلدة شفرفيل Schefferville الحديثة من العدم.

وقد بدأ الإنتاج هنا فى أوائل عام ١٩٥٤ ، وازداد بعد ذلك بسرعة . ومعظم الخام هنا يستغل بطريقة المناجم المكشوفة حيث تبلغ الاستطاعة السنوية حوالى ١٥ مليون طن طويل . وقد جرى فى نفس الوقت تقدم آخر فى نفس المنطقة على بحيرة وابوش Wabush فى كل من مونت ريد Mont Rid ومونت رايت Mont Right وبالقرب من بحيرة جنّين أو كل من مونت ريد المناطق مدت سكة للحديد يزيد طولها على ٢٥٠ كم تبدأ من بورت كارتيه Port Cartier التى تبعد حوالى ٤٥٠ كيلو مترًا غربى جزر سبلت لنقل الخامات المعدنة . واستطاعة الإنتاج السنوى فى هذه الأقاليم واسعة أيضًا على الرغم من أن بعض الخامات المعدنة تحتاج إلى عمليات تحسين .

إن إستخدام طريق سانت لورانس البحرى كان بلا شك ذا فائدة عظيمة ساعد على نقل خأمات هذه المناطق .

أما كولومبيا البريطانية فإنتاجها محدود نسبيًا .

ويذهب معظم الإنتاج الكندى إلى الولايات المتحدة وكذلك يصدر جزء صغير منه إلى المملكة المتحدة وألمانيا الغربية واليابان وهولندا .

# سادسًا - إنتاج خام الحديد وإستيراده في الولايات المتحدة الأمريكية

إن إنتاج ما يسمى بخامات الحديد الصالحة للاستغلال كالخامات الصالحة للشحن المباشر أو الخامات المركزة فى الولايات المتحدة الأمريكية قد يختلف إختلافًا بينًا من عام إلى آخر. ولكن الإنتاج يتراوح بصورة عامة حول ٩٠ مليون طن طويل. ومن الملاحظ أن مستوردات الولايات المتحدة من خام الحديد قد ازدادت زيادة كبيرة حتى أنها قد وصلت فى السنوات الأخيرة إلى ما يعادل نصف الإنتاج المحلى.

وتعتبركل من كندا وفتزويلا وليبريا مراكز التصدير الرئيسية للولايات المتحدة يليها فى الأهمية تشيلي وبيرو والبرازيل . والجدول التالى يدل على تموج إنتاج الولايات المتحدة حسب متطلبات السوق والظروف الدولية :

متوسط الإنتاج المحلى بملايين الأطنان	الأعسوام
۳.	198.
11.	1980-1981
44	1901987
<b>\</b>	_ \900
۸۰	197.
١٣٠	\ <b>4</b> VA

#### (ب) تطور صناعة الحديد والفولاذ ومراكز الإنتاج الرئيسية في إنكلو أمريكا

منذ بدء الإعار الأول لأمريكا وحتى اليوم لا زال خام الحديد يستخرج قرب الحدود الحالية للولايات المتحدة . ولقد شعر المعمرون الأوائل بالحاجة الماسة إلى الخامات التى تتوفر عليًا وذلك لأن النقل عبر الأطلسي كان بطيئًا وطويلاً . وقد استغل أول الأمر خامات إنكلترا الجديدة التى تتألف من توضعات الحديد الناعم فى المستنقعات أى من الليمونيت الردىء إلا أنها كانت تصلح حينئذ لتشغيل العديد من صغار الصهّارين مما أدى إلى أن يكون فى إنكلترا الجديدة فى أواخر القرن السابع عشر صناعة حديد لا بأس بها .

ولقد استخدم الإنتاج المحلى لصنع عوارض السفن الحديدية ، وفى الأدوات الزراعية والأوانى الحديدية وصهاريج على الماء المناسبة التي كانت حاجة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها فى مطابخ المعمرين الأوائل لتصفية دهن الخنزير الذى كان يستعمل فى الطبخ ولصناعة الصابون ، ولكن على الرغم من العديد من الأدوات التي كانت تستعمل الحديد الا أن الطلبات لم تكن كبيرة عليها ذلك لأن الخشب كان لا يزال أكثر المواد استخدامًا فى مناء السفن وفى البيوت والأبنية التجارية .

ومنذ أن مست يد الثورة الصناعية العالم الجديد في أوائل القرن التاسع عشر زادت الحاجة إلى المنتجات الحديدية ، التي لم تستطع رواسب حديد المستنقعات الرديئة تلبيتها وهذا ما دفع الصُناع إلى الإلتفات نحو استغلال رواسب المجنتيت الأكثر غنى بالحديد التي عُثر عليها في ولايتي نيويورك وبنسلفانيا ، ومن ثم قام بنتيجة الإستغلال هناك العديد من

معامل تحضير الحديد ثم في ماريلاند ، فأصبح هذا الجزء من أمريكا المركز الأساسي لصناعة الحديد في الولايات المتحدة .

وكان الفحم الخشبي هو مادة المحروقات الرئيسية خلال المراحل الأولى من هلها التطور. ولكن تناقص الأخشاب الصالحة لصنع الفحم دفع الصناع إلى استعال فحم الإنتراسيت الذي عرف بصلاحه ، ولقد ثبت وجود رواسب الإنتراسيت شرق بنسلفائلا صناعة الحديد فيها وجعلها مركز الصناغة الاول حتى ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية

وفى أواخر عام ١٨٦٠ كانت المعامل الأمريكية تنتيج ما يزيد على ٢٠٠ ألف طن من الحديد فى العام الذى استعمل فى بناء شبكة سكة الحديد الأمريكية ، كما ساهم تطور الغرب فى إيجاد أسواق واسعة لهذه المنتجات وخاصة الفولاذ مما دفع إلى تحويل الفحم لدهنى فى غربى بنسلفانيا إلى كوك نظرًا لوخصه وجودته التي تفوق جودة الإنتراسيك وصلاحه التام لصناعة الحديد والفولاذ.


ولقد أدَّت هذه العوامل إلى انتقال مراكز صناعة الحديد إلى الغرب مرة أخرى ، فقد انتقلت من شرقى بنسلفانيا إلى ما وراء جبال الليغانى ، ومن ثم أضحت بتسبورغ العاصمة الوطنية لصناعة الحديد والفولاذ هذا المركز الذى لا زالت تحتله هذه المدينة في أذهان الجاهيم حتى الآن .

وظلت هذه الصناعة تتقدم ببطىء حتى عام ١٨٨٠، حتى أن كميات الحديد المستخرج لم نتجاوز فى أواخر عام ١٨٧٩ الـ ٦٠٣٠٠ مليون طن . ولم تبدأ زيادة الإنتاج بشكل واسع إلا مع بدء شحن خامات الحديد من أطراف البحيرة العليا . هذه الحامات التي أوجدت بسبب رخص تكاليفها سيادة صناعة الفولاذ والحديد الأمريكبة (شكل ٣٦) .

ومنذ عام ١٨٩٠ دخلت الولايات المتحدة عصر الفولاذ ، وتم استبدال الخشب بالحديد بشكل كامل تقريبًا في كل من صناعة السفن والقطارات والسيارات ووسائل النقل الأخرى ، وكذلك في الآلات الزراعية وفي جميع تجهيزات المصانع والمكاتب ، بالإضافة إلى ناطحات السحاب التي مكن إستعال الحياكل الحديدية من إنشائها ، أي أن الفولالا أضحى اليوم شيئًا أساسيًا في جميع الصناعات الحامة .

وفي الولايات المتحدة اليوم عدد محدود ولكن هام من مراكز إنتاج صهر الحديد وصناعه

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




شكل (٣٦) انتاج خام الحديد في الولايات المتحدة لاحظ ارتفاع الانتاج في فنرة الحربين

مختلف أنواع الحديد والفولاذ وأهمها يقع فى مقاطعات بتسبورغ ـ يانغستون وغارى جنوب شيكاغو . ويمكن أن تعتبر منطقة بحيرة إيريه التى تمتد من بوفاللو إلى ديترويت إمتدادًا لمقاطعة بتسبورغ ـ يانغستون طالما أن الإثنتين تشتركان فى الكثير من العوامل . ونحن لو نظرنا إليها معًا نجد أن إنتاج الحديد والدلاذ من المصانع المنتشرة على بحيرة إيريه أو بالقرب منها وكذلك من المصانع القائمة في جيرة مشيغان يشكل إلى حد بعيد القسم الأكبر من إنتاج الولايات المتحدة الأمريد. كل ٣٧) .

ولقد ساعد النقل المائى الرخيص بي حامات الحديد فى البلاد الأمريكية وبصورة خاصة الطريق المائى الذى يبدأ من البحير. عليا وحتى نهر سان لورانس ، كما أن وجود شبكات سكك حديدية قصيرة قد دعمت إنتشار الصناعة بمساهمتها فى نقل خامات المنطقة الشهالية من شواطىء البحيرات إلى مراكز الصهر وبأسعار رخيصة .

إلا أن رخص تكاليف نقل الخامات لم يكن هو السبب الوحيد فى المركز القيادى الذى تعتله مقاطعة بتسبورغ ـ يانغستون ولكن عوامل عديدة أخرى ساهمت فى احتلالها لهذا المركز كنشوء الصناعة القديم هنا مما أعطاها مقدرة على منافسة المناطق الأقرب منها إلى



شكل (٣٧) مصانع الحديد والفولاذ

مراكز استغلال الخامات ، بالإضافة إلى الفحم والغاز المتوفرين بكميات كبيرة بالقرب منها ، حتى أن هذه العوامل مجتمعة قد حالت خلال نصف القرن المنصرم من قيام أى مركز للإنتاج خارج بتسبورغ يمكنه منافستها .

أما المدن الواقعة على شاطىء بحيرة إيريه كديترويت وبوفاللو وكليفلند وتوليدو فتتمتع بميزة كبرى هى أنها تتلقى خامات البحيرة العليا مباشرة وكذلك احامات الكندية التي تردها عن طريق نهر سان لوران البحرى بالإضافة إلى أن نمو الصناعة فيها وقربها من حقول الفحم الأبلاشية جعل منها منافسًا كبيرًا لمقاطعة بتسبورغ ـ يانغستون .

ولكن مقاطعة شيكاغو تعتبر المنافس الأكبر لمقاطعة بتسبورغ حتى الآن وتحتل المركز الثانى بعدها فى الإنتاج ، وهى تتركز اليوم على رأس بحيرة مشيغان وتضم عددًا من المدن كغارى ومرفأ انديانا وجنوب شيكاغو (انظر شكل ٤٢) . وقد ساعدها على احتلال هذا المركز قرب الخامات ورخص وسهولة نقلها إليها وكذلك ضآلة تكاليف نقل الفحم الذى يصلها من المناطق المجاورة بالإضافة إلى سعة الأسواق التي تجاورها والتي تقع بالقرب منها . كما أن وقوع هذه المنطقة فى قلب منطقة القمح الأمريكية يجعلها المصدر الرئيسي للحديد والفولاذ الذي تحتاج إليهما صناعة تصنيع الآلات الزراعية . ولكن العقبة الوحيدة أمام نشاط هذه الصناعة هى بعد مراكز إنتاج الفحم عنها وعدم صلاح الفحم القريب منها والموجود فى إنديانا وإيلانوا لصناعة الكوك .

ويقوم فى جنوب جبال الأبلاش مركز هام لإنتاج الحديد والفولاذ اليوم وهو مركز برمنغهام الذى يؤمن حاجة الجنوب الشرقى من الولايات المتحدة من هاتين المادتين الهامتين نظرًا لقربها من الأسواق الجنوبية.

وقد ظلت هذه المنطقة تهتم بإنتاج الحديد الكتلى (الصب) الذي كان يستعمل في عدد من صناعات تصنيع الحديد ، كصناعة الأسيجة الحديدية وألواح الحديد التي تستخدم في صناعة الآلات الزراعية ولكن تَبدُّل شروط التسويق دفع القائمين على الصناعة إلى إقامة صناعة متكاملة تنتج حتى الفولاذ.

ومن المتوقع أن يؤدى تطور الجنوب السريع إلى توسع هذه الصناعة لتتمكن من تلبية حاجات هذا القطاع من الولايات المتحدة الذى يشتهر بتخصصه فى الصناعات الزراعية والنسيجية والكماوية .


ولم تقف مناطق الإنتاج القديمة في بنسلفانيا شرقى جبال الليغاني مكتوفة الأيدى أمام توسع وإنتشار الصناعة الحديدية والفولاذية غربي هذه الجبال . فقد اضطرت هذه المناطق إلى أن تتلاءم مع الأوضاع التي نشأت عن هذا التوسع فقامت مصانع الحديد والفولاذ المقامة بالقرب من هاريبورغ وألن تاون وبيت لحم Bethlehem بالاهتمام بالمنتجات الممتازة والتخصص فيها ، مما ساعدها على البقاء رغم المنافسة الكبيرة التي تلقاها من بقية المناطق المنتجة في البلاد ، كما أن سعة الأسواق التي تمتد من بوسطون إلى ريشموند كان لها الأثر الأكبر على تشجيع هذا الإنجاه . وقد أصبحت المنطقة اليوم تهتم بإنتاج الفولاذ الجيد الذي تتدرج أنواعه من قضبان سكة الحديد والصفائح المستعملة في صنع الأسلحة إلى أجود أنواع الفولاذ الذي يستعمل لصنع الآلات القاطعة .

أما المصانع الجديدة والتي قامت إلى جانب مياه المد فتمثل وجهاً جديداً في اختيار مواقع صناعة الحديد والفولاذ الأمريكية ، إذ أعتمدت هذه المصانع الجديدة ـ في كل من ماريلاند وشرقى بنسلفانيا بالقرب من رأس خليج شبزابيك وعلى طول مصب نهر ديلاور على الأطلسي ـ على ما يُستورد من خامات الحديد من تشيلي والبرازيل وفنزويلا بالإضافة إلى الخامات الكندية التي تستغل بالقرب من كويك في كندا . وهنا في سبارو بوينت وماريلاند بالقرب من بالتيمور تقوم اليوم أوسع مصانع الفولاذ في العالم وكذلك في موريسفيل وبنسلفانيا على نهر ديلاور مقابل ترنتون في ولاية نيوجرسي (شكل ٣٨).

وهذا الوجه الجديد في اختيار المواقع الساحلية لإقامة الصناعة الحديدية سيزداد إنتشارًا بلا شك في المستقبل مع إزدياد حاجة الولايات المتحدة إلى إستيراد الخامات الغنية من الخارج بالإضافة إلى أن توسع المدن الساحلية سيجعلها هي نفسها أسواق إستهلاك ممتازة للمنتجات الفولاذية يشجع على الأخذ بهذا الإتجاه.

ويوجد فى الولايات المتحدة بالإضافة إلى ما تقدم عدد آخر من المراكز المنتجة للحديد والفولاذ أهمها بيوبلو Publo فى كولورادو ومصانع سولت ليك فى ولاية أوتاه جنوب مدينة سولت ليك ، ومن المتوقع أن تزداد أهمية هذين المركزين فى المستقبل بسبب الإحتياطى المتوفر بالقرب منها من الفحم الصالح لصناعة الكوك وبسبب الأسواق المتزايدة الاتساع فى منطقة الجبال الصخرية.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل (۳۸) مصنع فولاذ علی نهر دیلاور

كما توجد مراكز أخرى لهذه الصناعة على الشاطىء الغربى من البلاد ولو أن إنتاجها لا يكاد يشكل إلا جزءاً ضئيلاً من مجموع الإنتاج ، وأهم هذه المراكز هى لوس أنجلوس وسان فرنسيسكو وبورتلاند وسياتل . وفي جميع هذه المراكز تشكل فضلات الفولاذ المادة الخام الرئيسية للإنتاج المباشر وتستعمل في معظمها أفران الإذابة الكهربائية وأفران المواقد المفتوحة ، أي أن الصناعة هنا عبارة عن صناعة تحويلية تقوم بتحويل الحديد الكتلى والفضلات إلى الأشكال المطلوبة .

أما فى كندا فتتركز صناعة الحديد والفولاذ الكندية فى أونتاريو بالدرجة الأولى حيث نجد مصانع متكاملة واسعة مقامة على رأس بحيرة أونتاريو وعلى شاطىء بحيرة سولت سانت مارى ، وكلا المركزين يسهل إيصال الخامات إليها من شبه جزيرة لابرادور بواسطة الطرق المائية .

ونحتل نوفاَسكوتيا المرتبة الثانية فى الأهمية حيث يوجد فيها مصنع متكامل على شاطىء

الأطلسى فى بلدة سيدنى ، ويَستخدم هذا المصنع خامات الحديد المستخرجة من سانت جون (وابانا Wabana) فى نيوفاوندلند ، بالإضافة إلى مصانع عديدة صغيرة أخرى . وتقوم بعض المصانع الصغيرة أيضًا فى مقاطعة مونتريال ولكن إنتاجها ذو أهمية عجلية .

## (جـ) توزع خام الحديد وصناعة الفولاذ في أمريكا اللاتينية :

تضم أمريكا اللاتينية عددًا كبيرًا من الخامات الممتازة السهلة التعدين وإحتياطيًا كبيرًا منها ، ولكنها لا تمتلك إلا بضعة مصانع صغيرة لصناعة الفولاذ . وتعود العوائق التى تقوم فى وجه تقدم صناعة الفولاذ فى هذه البلاد إلى نقص الفحم الملائم وضيق الأسواق الداخلية الحالية ومنافسة الولايات المتحدة .


ولقد تم إنتاج خام الحديد منذ سنوات عديدة فى كل من كوبا والمكسيك ، ولكن الإنتاج كان على العموم ضئيلاً . وتمتلك المكسيك عددًا من مصانع الفولاذ الصغيرة وأكبرها يقع فى مونترى Monterey وقد بلغ إنتاجها من الفولاذ (٥.٥) مليون طن عام ١٩٧٧ .

ومنذ عام ١٩٥٠ حدثت تغيرات هامة فى تعدين خامات الحديد فى جميع أنحاء أمريكا الجنوبية. ففنزويلا التى بدأت الإنتاج فى عام ١٩٥٠ ـ ١٩٥١ أضحت تنتج اليوم حوالى ٢٥ مليون طن فى العام ، فى حين وصل إنتاج البيرو الذى بدأ مع مطلع عام ١٩٥٣ إلى حوالى ٧ ملايين طن اليوم . وإنتاج البلدين من أحسن الأنواع يصلح للتصدير المباشر دون الحاجة إلى أى معالجة وتبلغ نسبة الحديد فيه من ٣٣ ـ ٢٥٪ ، وموقع مراكز الاستغلال بالقرب من السواحل يساعد على سهولة التصدير (شكل ٣٩) . ويشحن معظم إنتاج هاتين المنطقتين إلى الولايات المتحدة

وتقع اهم مراكز الإنتاج فى فنزويلا فى الباو El Pao وسيروبوليفار Cerro Bolivar إلى الجنوب من نهر الأورينوكو فى جبال سييرا أماتاكا Sierra Amataca وكلا المنطقتين تمتاز بسهولة اتصالها بالبحر عن طريق نهر الأورينوكو.

أما فى البيرو فتقع أهم التوضعات بالقرب من البحر ، وهى تصدر مباشرة بعد استغلالها إلى الولايات المتحدة وهى خامات غنية بالفلزات الحديدية إذ تتجاوز نسبة الحديد فيها الـ ٢٠٪ .

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (۲۳) مراكز الإنتاج الرئيسية لحامات الحديد فى العالم

كذلك نجد أن التوضعات الرئيسية للخام غير بعيدة عن البحر فى تشيلى أيضًا ، وأهم مراكز الاستغلال تقوم بالقرب من بلدة كوكيومبو Coquimbo ، كما أن بعضها موجود فى مقاطعة أتاكاما Aucama. . ومثل بقية بلاد أمريكا اللاتينية تنتج تشيلى خامات غنية تضم أكثر من ٦٠٪ من الحديد .

وفى تشيلى يوجد عدد من معامل الفولاذ فى كل من فالديفيا Valdivia وكونسبسيون Concepcion فى الجنوب وينتج كلا المركزين حوالى نصف مليون طن من الفولاذ سنويًا ، حيث تستعمل المصانع بعض الفحم المحلى ، ولكن معظم ما يستعمل من فحم يستورد من الولايات المتحدة الأمريكية . كما بلغ إنتاج تشيلى من الحديد الصب نحو (٣٠) مليون طن في عام ١٩٧٧ .

أما البرازيل فتمتلك أكبر إحتياطى من الخامات المعدة للتصدير المباشر فى العالم . وتوجد هذه الخامات فى إيتابيرا Itabira فى ولاية ميناس جيراس على بعد ٣٠٠ كم إلى الغرب من مرفأ فيتوريا Vitoria .

وتقوم فى البرازيل أضخم صناعة للفولاذ فى أمريكا الجنوبية ، وتقع أهم مصانعها فى فولتا ريدوندنا Volta Redonda شرقى ربودى جانيرو ، حيث ينتج هذا المصنع ما يزيد على نصف مليون طن من الفولاذ سنويًا . كذلك تقوم فى المناطق الصناعية الأخرى مصانع صغيرة فى كل من سانتوس وساوباولو وربودى جانيرو . ويقارب إنتاجها الآن من الحديد الصب والفولاذ (٤٠) مليون طن .

إن العائق الوحيد فى وجه الصناعة البرازيلية هو أن الفحم المحلى المستخدم فى صناعة الحديد مرتفع الثمن ، منخفض النوعية وبجب أن يمر بعمليات عديدة قبل أن يصلح لصناعة الكوك مما يزيد من ارتفاع ثمنه ، ولذلك كان معظم ما تستخدمه صناعة الفولاذ هنا من فحم يأتيها مستوردًا من حقول الفحم الابلاشية .

# ٧ ـ توزع خامات الحديد وصناعة الفولاذ فى بقية أنحاء العالم :

(أ) أوروبا :

تصل نسبة ما تنتجه أوروبا من خام الحديد\_ بما فى ذلك الجزء الآسيوى من روسيا \_ إلى ٥٠٪ من الإنتاج العالمي ، وكذلك فإن حصة المنطقة من الفولاذ تزيد قليلاً على

النصف. وتعتبر أوروبا وبصورة خاصة أوروبا الغربية من أقدم وأحدث البقاع إنتاجًا للفولاذ والحديد فى العالم. ويتم إنتاج الفولاذ اليوم فى أغلب البلاد الأوروبية حتى فى بلاد كالدانمارك التي لا تمتلك أى حديد أو فحم صالح لهذه الصناعة. وتنتشر الصناعة الأوروبية إنتشارًا كبيرًا من سواحل الأطلسي وحتى قلب آسيا الروسية.

وتعتبر السوق الأوروبية المشتركة .E.E.C. التي تشمل كلاً من بلجيكا وفرنسا وإيطاليا واللوكسمبورغ وهولندا وألمانيا الغربية وبريطانيا وأبرلندا والدانمارك أكبر منتج في هذه القارة يليها الإتحاد السوفياتي حيث تبلغ نسبة إنتاجها حوالى ٧ أعشار مجموع إنتاج القارة الكلى . ثم تأتى بالتتابع بولونيا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وأسبانيا وألمانيا الشرقية .

# حُــ أُولاً \_ بريطانيا العظمى .

قام الناسُ بإذابة خامات الحديد في كل من إنكلترا وويلز منذ العصور الوسطى . وكانت عملية إذابة الخامات التي انتشرت في العديد من بقاع هذه البلاد تستعمل الفحم الخشبي كوقود ، ولكن تناقص مساحات الأراضي المشجرة بالغابة أدَّى حوالى القرن الثامن عشر إلى إنخفاض إنتاج الحديد .

إلا أن التجارب التي جرت لتحسين عملية الحصول على الكوك والتي نجحت في حوالى عام ١٧٤٠ ساعدت على استعاله في أفران الصهر ، وفتحت مع بقية المخترعات الطريق أمام إنتاج الحديد على نطاق واسع .

إن سبق بريطانيا فيما يتصل بصناعة الحديد والفولاذ يعود إلى أن بريطانيا كانت من أوائل البلاد فى تطوير هذه الصناعة وقد ساعدها على ذلك توفر الحامات الممتازة فيها ، ولذلك ظلت بريطانيا السيد الذى لا يُنازع فى إنتاج الحديد الكتلى (الصب) حتى أواخر القرن التاسع عشر.

ولقد تمركزت صناعة الحديد والفولاذ البريطانية فى شهالى إنكلترا غربى وشرقى جبال الأبنين وفى الميدلاند وساوث ويلز وذلك لوجود المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة كالفحم الصالح لصناعة الكوك وخامات الحديد والحجر الكلسى المستعمل للإذابة بالقرب من بعضها البعض.

وحتى اليوم لا زال الفحم الصالح لصناعة الكوك فى معظم هذه البقاع يستخرج من مواقعه القديمة . ولكن خامات الحديد التي كانت تُستغل دومًا من نفس التشكلات

الأرضية المشابهة لتشكلات الفحم قد تم استنفاذها تقريبًا لذلك توجب على الصناع استيراد الخامات أو الحصول عليها من المنحدرات الجوراسية في شرقي الميدلاند.

ولقد كان إرتفاع نسبة الفوسفور فى خامات شرقى الميدلاند عائقًا دون استغلالها قديمًا ولم يتمكن أحد من استعالها إلا بعد عام ١٨٧٠ ، وهو التاريخ الذى ظهر فيه اختراع توماس الذى أوجد طريقة عملية لمعالجة الخامات الفوسفورية .

وقد أدَّى إستخدام هذه الخامات إلى بعض التغييرات فى مواقع مراكز صناعة الحديد والفولاذ البريطانية . وبالإضافة إلى مناطق تصنيع الفولاذ القديمة التي أُنشئت بالقرب من حقول الفحم ، نشأت مراكز جديدة للإنتاج فى المقاطعات التى يعدّن فيها الخام شرقى الميدلاند وفى المرافىء التي يتم استيراد الحديد إليها من أوروبا وإفريقيا وكندا .

وتقوم المواقع القديمة في كل من ساوث ويلز وشيفلد ووسط اسكوتلندا وبرمنغهام بإنتاج أكثر من ثلثي مجموع إنتاج الحديد والفولاذ البريطاني . ولا زال الفحم الصالح لإنتاج الكوك موجودًا في جميع هذه المراكز عدا برمنغهام . ولكن القوى البشرية الكثيفة مسؤولة إلى حدما عن إستمرار وجود هذه الصناعة في مواقعها التاريخية .

ولقد مكَّنت المساعدات التي قدمتها الدولة لسكوتلندا وويلز من إنشاء مصانع متكاملة واسعة لصناعة الفولاذ لتحول دون انتشار البطالة ولتستخدم اليد العاملة الماهرة المتوفرة هناك .

أما فى مقاطعة برمنغهام التى لا يتوفر فيها الحام ولا الفحم بصورة مباشرة فيصنع الفولاذ من الحديد الكتلى (الصب) الذي يصلها من الشرق والفحم الذي تستورده من الشمال.

وبعد عام ۱۸۷۰ بدأ بعض صناع الحديد والفولاذ بالنزوح إلى حيث الخامات الجوراسية أى إلى شمال شرق إنكلترا وشرقى الميدلاند ، وحوالى عام ١٩١٣ أضحت منطقة ميدلز بورو Middles borough تقدم حوالى خُمسَى الحديد البريطاني .

وعلى الرغم من أنه قد تم إستنفاد معظم الخامات الجوراسية القريبة من كليفلند إلا أن الصناعة استطاعت أن تستمر فيها رغم تناقص الإنتاج وذلك لسهولة إستيراد الخامات بطريق البحر . ومع هذا فإن منطقة خامات شرق ميدلاند ، وهي جزء من نطاق الخامات الممتد إلى الجنوب . تقوم بإنتاج معظم الحديد الكتلى المحلى البريطاني وحوالي ١٠٪ من الفولاذ .

ولقد أقيم حديثاً عدد من مشاغل الفولاذ Stechvorks في المرافىء وبالقرب من الأسواق وأبرزها المصنع المقام في داغنهام Dagenham بالقرب من لندن الذي يؤمن إحتياجات صناعة السيارات، وكذلك المصنع القريب من كارديف في ساوت ويلز الذي يقدم ما تحتاج إليه صناعة صفائح الحديد المموه بالتنك Tinplacite.

ومع أن خامات الحديد البريطانية قد تناقصت إلى حد كبير . نجد أن إنتاج هذه البلاد من الفولاذ قد ازداد فى فترة الخمسينات من ١٦ مليون طن فى العام إلى أكثر من عشرين مليونا . وقد نجمت هذه الزيادة بلا شك عن تجديد مصانع الفولاذ القائمة وإقامة مصانع واسعة جديدة متكاملة ذات صلة وثبقة غالبًا بصناعة أخرى . وقد بلغ إنتاج الفولاذ فى بريطانيا عام ١٩٧٧ حوالى (٢٠٠٤) مليون طن .

وإذا نظرنا إلى واقع هذه الصناعة أدركنا أن بريطانيا ستبقى مكتفية ذاتيًا بفحم الكوك في حين أنها ستضطر دومًا لاستيراد معظم ما تحتاج إليه من خامات الحديد.

## ثانيًا ـ المنظمة الإقتصادية الأوروبية :

قامت السلطة العليا لجاعة الفحم والحديد الأوروبية بتنسيق إنتاج الفحم وخامات الحديد والفولاذ بين الدول الأعضاء في هذه الجاعة وبذلك أضحت هذه السلطة Vehicle الحركة الأساسية للوصول إلى التكامل الإقتصادى الأوروبي ، وأدَّت إلى خلق المنظمة الأوروبية التي تشتهر باسم السوق الأوروبية المشتركة . ولا تزال هذه السلطة العليا مستمرة في تنسيق وتكامل النشاطات في صناعة الفحم والفولاذ في البلاد المعنية .

ولقد أدَّى التبادل الحر بين بلاد السوق المشتركة إلى توسع منقطع النظير فى إنتاج الفولاذكما ساعد على القيام بالتعديلات الممكنة فى استخراج الفحم والمظاهر الأساسية فى الإنتاج التى طالما افتقدتها أوروبا طويلاً

ويتم بين المجموعة الآن تبادل تجارى محترم من حيث خام الحديد ، إلا أن الإستيراد من خارج السوق كان أكثر من ذلك بكثير (١) ، وذلك لأن هناك ميلا واضحًا ضمن دول

<sup>(</sup>۱) فى عام ۱۹۷۸ كان مجموع ما استخرج ضمن دول المنظمة ۱۳۰ مليون طن مترى من خامات الحديد وبلغ ما تم تبادله بين دول هذه المنظمة ۳۷ مليونًا . فى حين بلغ ما استوردته هذه الدول حوالى ٤٦ مليون طن .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

	م مسيل المتحدة الميار م المستارة المتحدة المتحددة
نبع بسيرالالحيكان اصطويلت	MANN Merical months of the state of the stat
	\$ 1

شكل (٤٠) الدول الرئيسية للحديد

المجموعة نحو إستعال الخامات الممتازة المستوردة . ولكن هذا الأمر سيؤدى بلاشك إلى تأثر بعض مناجم الحديد فى كل من جنوب فرنسا وغربها وكذلك فى ألمانيا الغربية التى تقع بعيدة عن مناطق الاستهلاك والتى تتميز بارتفاع تكاليف إنتاجها ، بحيث ستجد صعوبة تزداد مع الزمن فى منافسة المستورد من هذا الخام . (شكل ٤٠) و(شكل ٤١).


#### فرنسا :

كانت مقاطعة اللورين الفرنسية خلال فترة السنوات العشر التي سبقت الحرب العالمية الثانية تحتل المرتبة الثانية في إنتاج خام الحديد بعد إقليم البحيرة العليا الأمريكية . ولقد بلغ متوسط الإنتاج السنوى من الحام في فرنسا في الفترة الواقعة بين عام ١٩٣٥ و ١٩٣٨ أكثر من ٣٠ مليون طن طويل بقليل . كان حوالي ٩٥٪ منه يأتي من تكوينات الحام في اللورين ، أما في السنوات الماضية فقد ارتفع الإنتاج إلى أكثر من ٢٠ مليون طن . ولا يتميز خامات اللورين غناها بالفلزات إذ لا تزيد نسبتها فيها عن ٣٣٪ ولكن ما يميزها فعلاً هو أنها من نوع البيوض Oolitic التي تضم فحات الكلس لهذا كانت جاهزة ما يميزها فعلاً هو أنها من نوع البيوض Gilchrest المناعة وذلك لأنها من نوع الحامات الفوسفورية . ولكن يتمكن أحد من إستعالها في الصناعة وذلك لأنها من نوع الحامات الفوسفورية . ولكن إستعال اختراع (توماس) أو طريقة غلكر بست Gilchrest مكنت من تجاوز هذه العقبة وماعدت لا في إستخدام هذه الحامات وحسب ، بل وفي بيع الحبث الأرضي انوماس) وحوض اللورين على العموم ذو أهمية كبيرة لأنه يحتوى على أكبر احتياطي لحام الحديد في أوروبا الغربية .

ولقد ساعد استيلاء الألمان على اللورين وعلى جزء من توضعات خام الحديد الفرنسية عند إنتهاء الحرب الفرنسية البروسية عام ١٨٧٠ ألمانيا على تصنيع نفسها بنسبة كبيرة جدًا والدليل على ذلك هو التقدم السريع الذي تم في منطقة أراضي الراين ــ وسنغاليا الصناعية فقد أصبحت هذه المنطقة التي شملت حوض الرور الفحمي عام ١٩١٣ أكبر مقاطعة لصنع الفولاذ في أوروبا القارية .

وبعد أن استعادت فرنسا اللورين عام ١٩١٨ أصبحت من أكبر البلاد تصديرًا لحاء الحديد في العالم ، بالإضافة إلى أنها تمكنت من النهوض بصناعتها الفولاذية .

# منعتوالغولاذالرئيسيوسعام ١٩٧٧



شكل (٤١) منتجو الفولاذ الرئيسيون

أما اليوم فقد أنتهى التنافس الفرنسي الألماني حول هذه المنطقة إلى حد ما بعد أن أصبحت تحت إشراف المنظمة الإقتصادية الأوروبية.

وتتمركز مصانع الفولاذ الفرنسية اليوم وبالدرجة الأولى فى إقليم اللورين فى المنطقة الممتدة بين لاندسى وحدود دولة لوكسمبورغ وكذلك توجد بعض المصانع الكبيرة فى منطقة حقول الفحم الشمالية وبالقرب منها فى إقليمى لوكروزو وسانت اتيين فى الماسيف سنترال وفى الألب الفرنسية.

### ألمانيا الغربية:

تضم الأرض الألمانية كميات كبيرة من الفحم الصالح لتوليد البخار ولصنع الكوك فى المنطقة المشهورة باسم منطقة الرور. وتقع معظم مكامن خامات الحديد إلى الجنوب الشرق من هذه المنطقة بالقرب من سييغ Sicg ولاهن . وعلى بعد يتراوح بين ١٣٠ و١٨٠ كيلو مترًا من المنطقة الفحمية . ولكن هذه الحامات فقيرة على العموم بفلزاتها إذ لا يتجاوز متوسط الفلزات فيها الد ٣٠٪ من حجمها .

وبسبب مخزون ألمانيا الكبير من الفحم الصالح للكوك وسهولة شحن هذا الفحم إلى مختلف المناطق عن طريق الشبكات المائية الممتازة التي تصل حتى المحيط، كانت ألمانيا قادرة دومًا على أن تحصل بسهولة على الخامات الممتازة التي تستوردها من السويد لتكمل بها حاجتها من هذا المعدن. أما اليوم وكنتيجة لحرية التبادل بين دول المنظمة الإقتصادية أضحى الكثير من خام الحديد الفرنسي يذهب إلى ألمانيا، وغالبًا ما يشحن الفحم بدلاً منه من الأراضي الألمانية إلى الأراضي الفرنسية وهذا الأمر يساعد على تخفيف تكاليف نقل هاتين المادتين إلى حد بعيد.

وعلى الرغم من أن الحرب قد أدت إلى شطر ألمانيا إلى قسمين لازال إنتاج الفولاذ يتمركز فى ألمانيا الغربية حتى الآن وخاصة فى حوض الرور الفحمى . مع أن هناك ميل ظاهر لدى المصانع المنتجة للفولاذ إلى التحرك بانجاه نهر الرين .

ويُعد إقليم السار مركز الإنتاج الرئيسي الثاني في البلاد الألمانية وهو يقع مباشرة إلى الشرق من الإقليم الرئيسي لإنتاج الفولاذ في فرنسا واللكسمبورغ. وكذلك نجد عددًا صغيرًا من المصانع تعمل اليوم في إقليم سييغ ـ لاهن ، بالإضافة إلى بعض المصانع الصغيرة التي انتشرت على أطراف نهر الرين الأعلى في منطقة مانهايم.

# بلجيكا واللكسمبورغ وهولندا:

على مقربة من رواسب خام الحديد فى اللورين تقوم دولتان صناعيتان صغيرتان ولكن مهمتان هما بلجيكا واللوكسمبورغ . إلا أن هاتان الدولتان تتميز إحداهما على الأخرى ، فنى حين نجد أن أراضى بلجيكا تضم كميات لا بأس بها من الفحم فإننا بالكاد نعثر على بعض المواد الخام فيها ، بينها تشتهر اللوكسمبورغ بخامات اللورين ولكن ليس فيها أى فحم .

ولقد اعتمدت الصناعة البلجيكية الناهضة طويلا على مستعمراتها الكبيرة فى أرض الكونغو التى كانت خاماتها المتنوعة السبب الأساسى فى تقدم البلاد البلجيكية. وتتمركز معظم مصانع الحديد والفولاذ فى بلجيكا فى شارلروا ولييج ، أما فى اللوكسمبورغ فتقوم فى الجزء الجنوبي من البلاد مشكّلة قسمًا من مقاطعة اللورين .

أما هولندا فتضم أراضيها الفحم وينعدم فيها الخام شأنها هذا شأن بلجيكا ، ومع ذلك فهى تمتلك مصنعًا متكاملاً لصنع الفولاذ بالقرب من ايميودن Ijmuiden في النهاية الغربية لفناة بحر الشمال التي تمتد من امستردام إلى البحر المذكور ، حيث تسمح الحواجز المقامة على هذه القناة بتأمين حركة السفن البحرية الكبيرة .

#### إيطاليا:

لا يوجد في إيطاليا عمليًا إلا القليل من خامات الحديد ، ولهذا كان لا بد لصناعة الفولاذ فيها من أن تعتمد بصورة كبيرة على الخامات المستوردة وفضلات الحديد . ولقد كان الأتروسكانيون الذين سكنوا إيطاليا قبل العهد الروماني من أوائل الناس في إنتاج المعادن في العالم . وكانوا يستعملون أفران صهر بدائية لا تستطيع تأمين ما يكني من حرارة لإذابة الحديد ، وإن كان في إمكانها خفض أو حرق نسبة مادة الأوكسجين في الخامات ذات الأكاسيد ، وكان ينجم عن هذه العملية كتل الحديد الإسفنجي Sponge Iron ، التي بلغت بقاياها التي تراكمت خلال قرون عدة أكثر من مليوني طن .

ولقد استَعملت أفران الصهر الإيطالية التي اقيمت على الساحل الغربى من إيطاليا هذه البقايا لأنها تضم في الحقيقة أكثر من ٥٠٪ من حجمها من الحديد الذي لم تستطع الطرق القديمة إذابته.

ولقد تمركزت صناعة الفولاذ الإيطالية أول الأمر فى شمالى البلاد ولكن اعتماد هذه الصناعة بشكل واسع على الفضلات المستوردة والخامات الأجنبية والفحم فى السنوات

الأخيرة أدَّى إلى إقامة مصانع جديدة وتوسيع المصانع القديمة القريبة من حدود مياه المد والجزر. وهذا الوضع يشبه إلى حد ما . م يجرى حاليًا فى الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا العظمي.

وأحسن مثل عن هذه المصانع الجديدة نجده فى تارانتو Taranto على ساحل إيطاليا الجنوبي .

# ثالثًا \_ الدول الأوروبية الأخرى المشهورة بإنتاج الفولاذ والحديد :

وجالليفاري Gallivare وراء الدائرة القطبية .

تعتبر السويد والنمسا وأسبانيا من أهم الدول الثائوية فى إنتاج الفولاذ والحديد فى غرب أوروبا . وقد اشتهرت السويد منذ أمد طويل بجودة الفولاذ الذى تنتجه ، ولقد اكتسبت هذه البلاد شهرتها هذه قبل أمد بعيد من شهرتها باحتياطيها الكبير من خام الحديد . ولقد كانت أولى صناعاتها عبارة عن أعمال محدودة النطاق استعملت فيها رواسب الخام الصغيرة المتناثرة فى وسط البلاد ، وقد استخدم لإذابة هذه الخامات الفحم الخشيى .

وتمكن العال السويديون الأوائل باستخدامهم الفولاذ المكربن Carbon Steel من إنتاج الآلات الحادة وبصورة خاصة السيوف، وأعطاهم هذا الأمر شهرة واسعة في طول البلاد الأوروبية وعرضها، هذه الشهرة التي لم تزل تساعدهم على رواج منتجاتهم. وشهرة السويد الحقيقية تكمن في الحقيقة اليوم في عظم احتياطي خاماتها من الحديد الممغنط الذي يوجد منتشرًا في شهال البلاد في مقاطعتي كيرونافارا Kurunavara

وتزيد نسبة الفلزات فى هذه الخامات عن ٦٠٪ من الحديد حيث يتراوح الإنتاج السنوى للمناجم السويدية بين ١٨ ـ ٢٠ مليون طن ، يصدَّر أكثر من ٨٠٪ منه إلى كل من إنكلترا ودول المنظمة الإقتصادية الأوروبية والولايات المتحدة . وهذه البلاد تُعتبر المستهلك الرئيسي للخامات السويدية ، إلا أن السويد تصدر بعض هذه الخامات إلى بولونيا والبلاد الأخرى .

ويعوق تقدم صناعة الحديد والفولاذ السويدية التى تتمركز فى الجزء الأوسط من البلاد فى المنطقة الواقعة إلى الشهال والغرب من استكهولم ــ قلة الفحم الصالح لصناعة الكوك ، إلا أن الصناع المهرة تمكنوا من تجاوز هذه العقبة جزئيًّا عن طريق تأمين الفحم بواسطة النقل المائى من ألمانيا الغربية وبريطانيا مقابل شحنات الخام التى يرسلونها إلى هذين

البلدين . وكذلك فقد اعتمدوا على المتوفر من غابات الشمال حيث استعملوا الفحم الحشبي الذي لا يزال يستخدم إلى حد ما في تصنيع أنواع الفولاذ الممتاز .

أما النمسا فتضم أرضها خامات حديدية جيدة غنية فى الجزء الجنوبى الشرق من البلاد وبصورة خاصة فى المنطقة المحيطة بمدينة غراتس Granz بالقرب من الحدود اليوغسلافية . وأهم المراكز الصناعية فيها هى لينز Linz وايسنرز Eisenerz .

وتَستعمل فى هذه البلاد اليوم أحدث الطرق المعروفة للحصول على الفولاذ وهى طريقة لينز ــ دوناويتس Linz-Donawiz وهى أسرع الطرق المعروفة لإنتاج الفولاذ الممتاز التي تم إدخالها إلى مدينة لينز.

وبالنسبة لأسبانيا فقدكانت هذه البلاد وما زالت مصدرًا رئيسيًا وهامًا لخامات الحديد التى تصدَّر إلى أوروبا الغربية ، وعلى الرغم من تزايد إنتاج الفولاذ فيها سنة بعد أخرى ، لا تزال أكثر الخامات المعدَّنة فى أرضها تعد للتصدير إلى الخارج .

## رابعًا \_ روسيا والبلاد المتاحمة لها :

#### الإتحاد السوفيال :

كانت روسيا الأوروبية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من أبرز البلاد المنتجة للحديد وكانت أهم مصانعها قد أقيمت أول الأمر فى إقليم موسكو ثم تبعها إقامة مصانع أخرى فى جبال الأورال.

ولقد استعملت هذه الصناعة الفحم الخشبي كوقود رئيسي وكعامل مختزل أيضًا . أما اليوم فيعتبر الإتحاد السوفياتي أحد المنتجين الثلاثة الكبار لخامات الحديد والفولاذ . بالإضافة إلى المنظمة الإقتصادية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية (أنظر شكل ٤٠ و٤١) .

ونمت هذه الصناعة بسرعة كبيرة منذ الثورة البلشفية بسبب التركيز الذى جرى على تطوير الصناعات الثقيلة . ولكن صناعة الفولاذ أصيبت بضربة قاسية أثناء الحرب العالمية الثانية حتى أن إنتاجها قد انخفض إلى ١٢ مليون طن في حين أن هذا الإنتاج كان قبيل الحرب يزيد على ١٨ مليون طن . ولكن إعادة ما دمرته الحرب وكذلك إقامة المصانع الجديدة في الفترة التي تلت الحرب أدت إلى ازدياد الإنتاج بشكل هائل حتى وصل في حوالي عام ١٩٦٠ إلى أكثر من ٧٠ مليون طن من الفولاذ . ثم قفز إلى ما يزيد عن (١٤٦)

مليون طن عام ١٩٧٧ ويهذه الكمية الضخمة يتصدر الإُنحاد السوفياتي دول العالم في إنتاج الفولاذ.

وتقع أهم مراكز إنتاج الحديد والفولاذ فى منطقة أوكرانيا بالقرب من خامات الحديد فى كريفويروغ أى الدونباس أو ما يدعى بحوض الدونتر حيث يوجد الفحم ومنطقة الصناعة إلى الشرق قليلا من هذا الحوض وكذلك فى شبه جزيرة كيرش ٢٠٠١ . وتنتج هذه المناطق ما يزيد على نصف خامات الحديد السوفياتية وأكثر من ٣٠٪ من فولاذها . ولقد كان هذا الإقليم أهم نسبيًا مما هو عليه اليوم فى الفترة التى سبقت الحرب العالمية الثانية ولكنه أصيب بتخريب كبير أثناء تلك الحرب .

وفى فترة الحرب والفترة التي تلتها جرى تركيز كبير على إقامة مصانع جديدة فى الجزء الجنوبي من إقليم الأورال وفي حوض كوزنتسك الواقع إلى الشرق من سيبريا وكان السبب المباشر الذي دفع السوفيت إلى هذا الأمر هو الدرس الذي تعلموه أثناء الحرب. وهو أنه يسهل على العدو تخريب المنشآت الصناعية إذا كانت مقامة غربي جبال الأورال.

وتذاب خامات كل من كريفويروغ وكيرش مع الكوك المستخرج من الدونباس على بعد يزيد على ٢٥٠ كيلو مترًا إلى الشرق والشهال من هذا الحوض ــ وأهم المراكز إنتجا في هذه لمنطقة هي مقاطعة الدنيبر التي يزداد نموها كما في زادانوف المالمال على ساحل بحر آزوف وفي حوض الدونباس نفسه .

وتعتبر جبال الأورال التي تمتد من الشمال إلى الجنوب من أهم البقاع في العالم لإنتاج المعادن فني هذه الجبال توجد رواسب واسعة من خامات الحديد (الممغنط) بالإضافة إلى خامات معادن عديدة أخرى صالحة للاستعال كالمنجنيز والكوبالت والنيكل والكرونيوم والتنجستين والفناديوم.

وفى هذه المنطقة لانجد خامات الحديد الرئيسية فحسب بل جميع المعادن التي تستعمل لصنع الخلائط الحديدية أيضًا .

ونجد فى هذه المنطقة أيضًا معادن غير حديدية كالنحاس والألمنيوم والزنك والذهب والبلاتين والكولومبيوم وجميعها تعدن محليًا بالإضافة إلى أن أهم إقليم لإنتاج البترول الروسى يقع إلى الغرب مباشرة من هذه المنطقة الهامة ولكن العقبة الرئيسية هنا . أنه لا يوجد فى منطقة الأورال إلا القليل من الفحم الصالح لصناعة الكوك أو الذي يمكن أن يستعمل

لإذابة هذه الخامات إذا استثنينا من ذلك الليجنيت.

وأهمية هذه المنطقة تبدو فى أن أكثر من ثلث خامات الحديد السوفياتية تعدَّن فيها وبصورة خاصة فى ماغنيتوغورسك Magnitogorsk فى قسمها الجنوبى بالإضافة إلى ثلاثة مراكز أخرى تقع أبعد إلى الشهال.

ويُقدر إحتياطي جبال الأورال من خامات الحديد بعشر الاحتياطي السوفياتي . ويستعمل في صنع أكثر من ثلث فولاذ الإنجاد السوفياتي والذي يجرى إنتاجه في الأورال من الخامات المحلية . إلا أن هذه الصناعة تحتاج بلا شك إلى جلب الفحم من مسافات بعيدة نسبيًا . وأهم مصادر الفحم المستعمل هي كراغاندا التي تبعد أكثر من ٩٠٠ كيلو مترًا إلى الجنوب الشرقي من ماغنيتوغورسك وحوض كوزنتسك أو الكوزباس الذي يبعد عنها كثر من ١٥٠٠ كم شرقًا وراء نهر الأوب

وحركة الفحم هنا تخضع لتنظيم دقيق مدروس أكثر مما تبدو عليه للناظر من الوهلة الأولى . لأن خام الحديد يرسل كحمولة مرتجعة إلى مصانع الفولاذ المقامة في حوض كراغندا الفحمي بدلاً من الفحم .

ولقد أضحت كوزباس اليوم لهذا السبب من أهم مراكز إنتاج الفولاذ في الإنحاد السوفياتي معتمدة بذلك على الفحم لمتوفّر في هذا الحوض وعلى خامات الحديد التي كانت تصلها صلاً من جبال الأورال. ولكن منذ الحرب العالمية الثانية تمت الإستفادة من خامات الحديد القريبة في الجنوب الشرقي من نوفو كوزنتسك (سابقًا ستالين) في حوض كوزباس. وتقدم هذه المنطقة اليوم حوالي عشر خامات الحديد السوفياتية وكذلك عشر إنتاج الفولاذ السوفيتي ، حتى أن مصانع الفولاذ التي تنتشر اليوم في نوفو كوزنتسك تعتبر ثاني أكبر مصنع في البلاد لهذه المادة.

وتنتشر فى الاتحاد السوفياتى مناطق عديدة أخرى تضم توضعات من خامات الحديد والفحم . وهي شديدة التبعثر فوق سطح الإتحاد السوفياتى الواسع لذلك كانت تحتاج بغير أشك إلى نقل طويل قبل أن يمكن الإستفادة منها . وأحسن مثل على ما نقول يظهر فى رواسب خامات الحديد فى يينا Yenn فى شبه جزيرة كولا Kola فى أقصى الشهال الغربي من البلاد حيث يجرى صهر الخامات فى مصنع للفولاذ أقيم فى شريبوفيتس المتحد لهذا المصنع غربى ليننغراد وعلى بعد يزيد على ٩٠٠ كم من مكان المناجم . ونجلب الفحم لهذا المصنع

من فوركوتا Vorkuta من أقصى شهال جبال الأورال . أى من بعد يزيد من ١٣٠٠ كيلو متر .

ويستند إنتاج الفولاذ السوفيتي الضخم جزئيًا على انتشار إحتياطي الحامات والفحم في هذه البلاد . ويعتبر الإتحاد السوفياتي الدولة الوحيدة بين الدول التي تشتبر بصناعة الفولاذ والتي تمتلك احتياطيًا هائلاً جدًّا من الحامات الغنية .كما يستند الإنتاج السوفيتي أيضًا إلى أن هذا الإتحاد هو البلد الوحيد الذي يتمتع بوجود كميات محلية كافية من معادن خلائط الحديد الضرورية لتصنيع الفولاذ الممتاز .

### بولونيا وتشيكوسلوفاكيا

تقوم صناعات الحديد والفولاذ البولونية بالدرجة الأولى في حوض سيليزيا الفحمى الواسع الذي يمتد من جنوب البلاد البولونية وحتى الأراضى التشيكوسلوفاكية معتمدة على رواسب خامات الحديد الفقيرة القليلة الموجودة بالقرب من نرستوشووا Nowahua أهم ومنطقة كيلشي \_ رادوم Kielce-Radom . ولقد تم بناء مصنع نوواهوتا Nowahua أهم مصانع الفولاذ البولونية بعد الحرب العالمية الثانية إلى الشرق قليلاً من الحوض الفحمى بالقرب من مدينة كراكو Cracow ولكن على الرغم من ذلك فقد ظلت المنطقة السيليزية من أهم مناطق إنتاج الفولاذ البولوني .

أما تشيكوسلوفاكيا فتتوفر فيها خامات الحديد والفحم الصالح لصناعة الكوك وكذلك الأحجار الكلسية اللازمة للإذابة مجتمعة في مقاطعة بوهيميا Bohemia في القسم الغربي من البلاد ، ولذلك كان إنتاج الفولاذ متمركزًا في هذه المنطقة بالقرب من العاصمة (براغ) بالإضافة إلى بعض الإنتاج الذي يوجد في الجزء الصغير الذي يقع في تشيكوسلوفاكيا من الحوض السيليزي .

وننتج كل من يوغسلافيا وهنغاريا ورومانيا كميات قليلة من خام الحديد وكميات متواضعة من الفولاذ وفي كل منها نجد مصانع متكاملة لإنتاج الحديد والفولاذ إلا أنها جميعًا ذات أهمة محلية .

# ، ب) أفريقيا:

يترايد تعدين خامات الحديد بسرعة في القارة الإفريقية أيضًا وذلك بسبب تزايد

الطلب عليها من كل من الولايات المتحدة ودول القارة الأوروبية . التي استغلت خاماته كثيرًا أوصل أكثر مناجمها إلى حد الإنهاك.

وتوجد أهم أقاليم إنتاج خام الحديد الإفريقية فى الشمال الإفريقى ودويلات الشاطى، الغربى من إفريقيا وجنوبى إفريقيا . وقد بدأ إنتاج كل من إفريقيا الشمالية والجنوبية من هذه الحامات منذ عقود عدة فى حين أن الاستغلال لم يبدأ على الساحل الغربى إلا منذ أمد بسيط .

وقد تزايد إنتاج خامات الحديد في الشمال الإفريقي في كل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا بين عام ١٩٥٠ و١٩٧٨ إذ بلغ عام ١٩٥٠ حوالي ٣٠٥ مليون طن . بينما وصل إنتاج هذه الأقطار الأربعة إلى (٣٠) مليون طن عام ١٩٧٨ ولقد كان لقرب مناجم هذه الأقطار العربية الإفريقية من أسواق إستهلاك خاماتها في أوروبا أثر كبير على ازدياد إنتاجها وخاصة الجزائر التي تستخرج معظم خامات الحديد من أرضها .

أما مصر فلم يزد إنتاجها المحلى من الخامات على ٢٠٠ ألف طن . ومع ذلك فقد أقيمت فيها صناعة للحديد والفولاذ فى حلوان ولكن الفحم والحديد الذى تعتمد عليه يستورد أكثره من الخارج .

وليبويا من أشهر الدول إنتاجًا لخامات الحديد اليوم على ساحل إفريقيا الغربية حيث يجرى إنتاج ما يزيد على (٤) ملايين طن منه فى العام . ويشحن معظم إنتاجها من هذه الخامات إلى الولايات المتحدة الأمريكية . كذلك تقوم كل من سيراليون وغينيا بإنتاج بعض هذه الخامات التي تصدَّر أيضًا .

وقد تم خلال العقد الماضى من هذا القرن اكتشاف تكوينات هامة وواسعة من الحامات الغنية الصالحة للشحن المباشر فى عدد من المقاطعات فى إفريقيا الغربية . ولكن ضيق الأسواق الداخلية حاليًا فى إفريقيا دفع الذين اهتموا باستغلال مناجمها إلى تصدير الحامات وبصورة خاصة الشركات الأوروبية والأمريكية ، عدا عن أن غرض هذه الشركات الاستمارية الأساسى هو استغلال الحامات لمصلحة وطنها الأصلى لا إقامة صناعة حديدية فى المناطق المستغلة .

وتعانى الشركات المستغلة لخامات الحديد الإفريقية الأمرَّين من سوء الطرق وإنعدام

نسكك الحديدية في أغلب الأنحاء الإفريقية . ما عدا شهالى وجنوبي إفريقيا . فأغلب لطرق الإفريقية تعتبر من وجهة النظر الإقتصادية طرقًا غيركافية وملائمة لأنها تجعل نفقات النقل البرى من أعلى النفقات المعروفة في العالم . ولهذا السبب بالذات لا يستغل من التوضعات المعدنية عادة إلا ماكان قريبًا من الشواطيء .

أما فى إفريقيا الحموبية فيوجد خام الحديد فى الترنسفال حيث يتراوح ما تضمه هذه الحامات من فلزات بين ٥٠ و٢٠٪ ويبلغ إنتاج هذه البلاد حوالى ثلاثة ملايين طن من الحام.

وتعتبر إفريقيا الجنوبية من أكثر البلاد الإفريقية تصنيعًا . حيث تمتص صناعة الفولاذ المحلية أكثر الخامات المنتجة في أرضها . وأهم مراكز الصناعة نجدها في بريتوريا وفاندربيل بارك V.inderbijl Park . وصناعة الفولاذ في هذه البلاد من أحدث الصناعات وأجدها نسبيًا إذ أن أول إنتاج لها كان في عام ١٩٣٤ .

#### (جه) آسيا (عدا الاتحاد السوفياتي):

من المعروف حتى الآن أن مصادر خام الحديد فى هذه القارة ليست كبيرة أبدًا ولكنها موزَّعة على نطاق واسع ، ومع ذلك فإنتاج الخامات هنا لا يساوى إنتاج أوروبا أو أمريكا الشالية ، ولو أن مظاهر الصناعة الثقيلة التي أخذت تبدو مع الثورة الصناعية التي بدأت تظهر آثارها الآن فى هذه القارة إذا أضيف إليها بعض الاستقرار السياسي سيؤديان بالطبع إلى زيادة سربعة فى إنتاج كل من الحديد والفولاذ .

ولقد جرى تقدم كبير بالطبع فى إنتاج الفولاذ فى الصين حيث بلغ متوسط الإنتاج كما تدل التقارير حوالى ٢ مليون طن فى السنة فى الفترة المنصرمة الواقعة بين عام ١٩٧٨ ـ ١٩٥٨ . بينها تدل التقارير على أن هذا الإنتاج قد تجاوز فى أواخر عام ١٩٧٨ (٢٩) مليون طن .

ويقدر إحتياطى الصين من الخام بتقديرات مختلفة إلا أن المعروف أنه إحتياطى كبير ومعظمه من النوع الفقير . وتدل آخر المعلومات على أن إنتاج الصين من الخام الحديد وصل إلى أكثر من ٣٩ مليون طن فى أوائل عام ١٩٧٨ . وتوجد أهم مراكز توضعات الحديد الصينية فى جنوبى منشوريا وفى مقاطعات هوبه وشانتونغ وفوكين . كما يوجد عدد من لتوضعات الصغيرة بشكل متفرق تتناثر فى طول البلاد وعرضها .

وأهم مراكز إنتاج الفولاذ الصيني تقوم في كل من انشام جنوبي منشوريا ويوهان بالقرب من هانكاو. ويوجد غيرها في بكين وشونغ كينج.

أما فى اليابان فإن إنتاج خام الحديد فيها بسيط ، وتستورد هذه البلاد معظم ما تحتاج اليه من أكثر من إثنى عشر مصدرًا بعضها بعيد كالبرازيل وبعضها فى البلاد الإفريقية . وتستورد اليابان أيضًا مضطرة أكثر ما تحتاج إليه من فحم وعلى الرغم من هذه العقبات التي تقوم فى وجه الصناعة اليابانية ، فقد ازداد إنتاج الفولاذ بصورة واضحة فى الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية إذ بلغ إنتاجها منه عام ١٩٥٠ (٥) ملايين طن فى حين تجاوز هذا الإنتاج (١٠٥) مليون طن فى أوائل عام ١٩٥٨ محتلة بذلك المرتبه الثالثة بعد الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة .

ولقد أصبحت اليابان خلال العقد الحالى أول دولة لبناء السفن البحرية معتمدة في انتاجها هذا على انتاجها من الفولاذ المحلى.

إن زيادة الإنتاج اليابانى ترجع بالدرجة الأولى إلى نشاط اليابانيين وإلى حاجة السوق المحلية لهذه المادة ، كما ترجع إلى زيادة طلب الأسواق الخارجية على الفولاذ اليابانى . وتقوم أكبر مراكز إنتاج الفولاذ فى اليابان اليوم فى جزيرة كيوشو الشمالية وجزيرة هونشو الحنومة .

وتمتلك الهندكتلاً واسعة من خامات الحديد الغنية القليلة الفوسفور وتضم خاماتها من ٢٠ إلى ٢٦٪ من الفلز الحديدى . وأهم مناطق التعدين فيها نجدها فى بهار وأوريسا حيث تم مؤخرًا إكتشاف احتياطى ضخم من خام الحديد وبلغ إنتاجها منه عام ٢٢٠٨ ٢٢٠٢ مليون طن . وأقدم مراكز صناعة الحديد والفولاذ الهندية تتمركز فى جمشيدبور مليون طن . وأقدم مراكز صناعة الحديد والفولاذ الهندية تتمركز فى جمشيدبور المتعجد فى بهلاى Bhilai التى أقيمت بمساعدة السوفييت وفى روركيلا Romrkela التى أقيمت بمساعدة البريطانيين . وقد أقيمت بمساعدة البريطانيين . وقد بلغ إنتاجها من الفولاذ ١٠٤٪ من الإنتاج العالمي لعام ١٩٧٨ أي ٩٠٨ مليون طن . ومن بين الدول الثانوية الأخرى المنتجة للحديد في آسيا نجد ملايو و نفيين وكوري الشمالية وتركيا . وتقوم صناعة فولاذ صغيرة فى كل من كوريا الشمالية والبلاد التركية .

#### (د) أستراليا

وتقع أهم المناطق المنتجة للحديد في منطقة كنوب Qnob في جنوب البلاد الأسترالية . بالإضافة إلى بعض مراكز الإنتاج الصغرى في غربي أستراليا جنوب مدينة بيرت Perth وفي مضيق يامبي Yampi على الساحل الشهالى الغربي . ويتراوح إنتاج هذه المناطق بيين ٤٠ مليون طن من خام الحديد في عام ١٩٧٨ .

أما مصانع الفولاذ المتكاملة فتتمركز فوق حقول الفحم فى نيوكاسل فى ولاية نيوساوت ويلز بالقرب من حديد كنوب حيث يوجد أهم مركز لخامات الحديد الأسترالية وحيث تحمل السفن الفحم وخامات الحديد بين هذه المصانع بالتناوب. وإنتاجها من الفولاذ أقل من ١٩٧٨.

#### صناعة الفولاذ دليل وقرينة على التصنيع :

يستخدم الحديد وبصورة خاصة الفولاذ في الإقتصاد الصناعي في العديد من الأغراض . ولكن أهمها كونه مادة أساسية لصناعة وسائل الإنتاج الحديث أي صناعة العدد والآلات .

ومن غير الممكن فى اقتصاد اليوم القيام بأى إنتاج كبير بالنسبة للفرد أو الجهاعة سواء فى حقول الزراعة أو التعدين أو التصنيع أو النقل دون إستعال العدد والآلات الفولاذية الحديثة التى تدار بواسطة القدرة . لذا فإن تصنيع الفولاذ وإستهلاكه فى بلد ما يعتبر دليلاً جبد وقرينة واضحة على درجة التصنيع فى ذلك البلد .

إن تحقيق مستويات حياة أرفع للبشر أجمعين يرتبط إرتباطاً كبيرًا بإستعال الآلة وتعميمها وهذا الأمر يجعل من الفولاذ مادة ضرورية بل أساسية . ولهذا فلا غرابة إن وجدنا أن صناعة الحديد والفولاذ قد توسعت هذا التوسع السريع منذ الحرب العالمية الثانية . حتى أن الإنتاج قد إزداد فى أكبر الوحدات المنتجة للحديد والفولاذ فى العالم خلال الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية وبصورة خاصة لدى المنظات الإقتصادية الأوربية والإتحاد السوفياتى هذا إذ تركنا جانبًا الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت وما زالت من أكبر الوحدات المنتجة للحديد والفولاذ .

ولقد جرى تزايد فعلى أيضًا في الإنتاج خارج حدود هذه الوحدات حتى في بلاد

صغيرة المساحة كمصر وتركيا وكولومبيا . أما تزايد الإنتاج في كل من الصين واليابان فقد كان بارزًا جدًا .

ومن المتوقع أن يرغب العديد من البلدان فى العقود المقبله من هذا القرن فى أن يقيم وسائل إنتاجه بنفسه ، مما سيبقى إنتاج الفولاذ بازدياد مستمر ، طالما أن هذا الإنتاج هو صانع الزمن بالنسبة لجميع أشكال التقدم الصناعى .

الفصل الثاني

فلزات خلائط الحديد



# المواد الأولية ذات الأهمية الاستراتيجية

تحتاج صناعة الفولاذ الحديثة إلى عدد من المعادن الثانوية لاستعالها كخلائط ، وسنعرض فى هذا الفصل إلى أهمها بالنسبة لهذه الصناعة ، وإلى أماكن وجود فلزاتها ، كما سنبين عدم استغناء الدول الكبيرة فى العالم عن استيرادها .

لقد اعتمدت صناعة أنواع الفولاذ لقرون عديدة على تنوع نسبة الكربون التى تدخل فيها . وكانت هذه النسبة ذات حدود ضيقة جدًا ، إذ كانت تتراوح بين أقل من ١/ وإلى ١٦٪ . كما اعتمد تنوع الفولاذ أيضًا على تنوع درجات التسخين والتبريد المستعملة خلال معالجة الفلز ، وكانت نوعية الفولاذ الناتج تعتمد اعتهادًا كبيرًا على نقاء الخامات وعلى مهارة المنتجين في إدارة عمليات الإذابة وغيرها من العمليات المستعملة في تصنيع الفولاذ والتي كانت تكسبه الصلادة والصلابة والمتانة هذه الخصائص التي تجعل استعمله محكنًا في العديد من الأغراض .

ولقد كان معظم الفولاذ المصنوع فيا مضى يستخدم فى صناعة السيوف والسكاكين والأدوات القاطعة الأخرى . لذلك فقد كانت إمكانية الحصول على فولاذ قاطع أهم الصفات المرغوب بها ولهذا فقد ستعمست الخامات الكربونية أو السيديريت غالبًا لأنها تتميز بانعدام الكبريت وغيره من العناصر الأخرى المعيقة للإذابة فيها ، ومن هذه الخامات كان يجرى إنتاج أحسن أنواع الفولاذ المعروف فيا مصى ولكن الكميات التي كان يمكن إنتاجها منه ضئيلة تتميز بارتفاع أسعارها . ولهذا السبب أيضًا كانت أنواع الفولاذ التي يمكن الحصول عليها محدودة أيضًا .

أما فولاذ اليوم فلم يعد يقتصر على كميات متفاوتة من الكربون وحسب بل.قد أصبح يضم أيضًا نسبًا معينة من فلز أو أكثر من الفلزات التي تدخل في خلائطه ، مما نجم عنه إمكانية إنتاج أنواع عديدة جديدة من الفولاذ يخدم كل واحد منها غرضًا معينًا . لقد أصبح فن صناعة الفولاذ اليوم فرعًا شديد التعقيد من فروع العلم كما أصبحت له مبادىء محددة يستعملها المنتجون كدليل لهم فى إنتاج أنواعه المختلفة ومع هذا لا تزال الأبحاث الجارية تحاول فى كل يوم إنجاد مركبات جديدة نافعة من الحديد وخلائط

#### Alloy Steels الفولاذ الخليط المالك ا

الفولاد .

لازالت معظم العمليات المستعملة في صناعة الفولاذ تتبع حتى الآن المبادىء الأساسية والعمليات التي سبق أن عرضنا إليها في الفصل السابق ، أى تحويل خام الحديد إلى فلز على شكل كتل Pig iron ، ثم تعزيل أفران الصهر الممتلئة بهذا الحديد وحديد الفضلات وأخيرًا تكييف المركب الفلزى جيث يتلاءم مع الغرض المطلوب له .

وبجرى تكييف المركب الفازى أو الناتج النهائى بواسطة ضبط الحرارة التى يعرض إليها وبإضافة بعض الفلزات إلى المركب النهائى بكميات محددة بدقة وحسب الحاجة وذلك بغية الحصول على نوع الفولاذ المرغوب .

وتدعى الفلزات التى تضاف إلى الفولاذ باسم فلزات خلائط الحديد وأشهرها المنجنيز والموليبدين والنيكل والمكروم والفناديوم والتنغستين والكوبالت الخ .. ويدعى الفولاذ الذى يضم ٦٥ و ١٪ على الأقل من المنغنيز أو أى فلز آخر غير حديدى باسم الفولاذ الخليط .

وتضاف المواد إلى الفولاذ عادة بشكلها النقى ، وبعد إضافتها نحصل على مركبات خاصة تدعى بخلائط الحديدكمثل الحديد المنغنيزى والحديد الكرومي وغيرها من الخلائط الأخرى .

### أهمية فلزات الخلائط :

بغض النظر عن أهمية المواد الأولية الضرورية لصناعتى الحديد والفولاذ ، كمخامات الحديد والفحم والكوك ومواد الإذابة الأخرى (الحجر الكلسي عادة) وكذلك أدوات الإنتاج الأساسية التي تتمثل بالأفران العالية ومحولات الفولاذ وآلات التصفيح التي سبق أن عرضنا إليها ، لازلنا خاجة إلى توضيح أسباب اختلاف نوعيات الفولاذ ، وكيفية الحصول

على الأنواع الملائمة لحاجات معينة . كالفولاذ الذي لا يصدأ والفولاذ السريع (١) وفولاذ الأدوات وفولاذ الحرارة العالية إلىغ . ولتوضيح هذه الخصائص علينا أن نولى وجهنا شطر فلزات الحلائط التي يمكن استعالها بنسب متفاوتة منفردة أو على شكل مركب لإنتاج أنواع عديدة من الفولاذ تفوق خيال المبتدىء .

أما التفاصيل فتكن فى حقل فن الصناعة المعدنية هذا الفن المعقد والمدهش للغاية خاصة فيا يتعلق بالتقدم العلمى الذى تم خلال الربع الماضى من هذا القرن . ولكن بما أن هذه التفاصيل ليست من مجال اختصاصنا لذلك فلن نهتم بها وإنما سنقصر اهتمامنا على الآثار الكبيرة التي نجمت عن إمكانية استعال الفولاذ الخليط فى كثير من نواحى الصناعة والاقتصاد . ودراسة الجغرافيا الاقتصادية لا يمكن أن تعتبر دراسة كاملة ودقيقة إذا لم تول الاهتمام اللازم لهذه الفلزات .

### Manganese المنجنيز ٧-٢

يعتبر المنجنيز مادة أساسية لصناعة الفولاذ المكربن (المفحم) ، التي تستخدم كميات صغيرة منه لإزالة الأكاسيد التي تتشكل خلال عمليات إذابة الحديد ، والتي تسبق عملية صنع الفولاذ . كذلك تستعمل هذه المادة لإزالة المركبات الكبريتية .

وإذا استعمل المنجنيز بشكل خليطة فلزية أضنى خصائص عديدة مرغوب بها على الفولاذ . ويعرف الفولاذ المنجنيزى ، الفولاذ . ويعرف الفولاذ الذى يحتوى على نسبة مرتفعة من هذا الفلز بالفولاذ المنجنيزى . كما أن المنجنيز بفيد فى عدد من الأغراض الأخرى الحاصة كالصناعات الكيماوية ، علمًا أن المنجنيز بفيد فى عدد من الأغراض التعدينية Metallurgical inclustrics .

ويضاف المنجنيز عادة إلى الفولاذ على شكل منجنيز حديدى وهو عبارة عن خليطة من الحديد تضم حوالى ٨٠٪ من مجموع المنجنيز المستعمل فى تصنيع الفولاذ يضاف على هذا الشكل .

ولا تزال الخليطة المعروفة بخليطة سبيغليسن Spiegeleisen وهي خليطة حديدية منجنيزية تحتوى على ٧٢٠ من المنجنيز في الأحوال العادية تستخدم حتى الآن.

<sup>(</sup>١) الفولاذ السريع High Speed Steel هو الفولاذ الذي يستخدم في صناعة أدوات البرى والصقل والثقب دون أن يتلف .

ولفائدة الحديد المنجنيزى الكبيرة فى صنع الفولاذ بُفضل هذا النوع من الحديد على خليطة السبيغليسن من قبل الصناع رغم ان تكلفة الوحدة منها أكبر ، كذلك قد يستعمل بعض المنجنيز السيلسيسى والإلكتروليتى Electrolytic فى صناعة الفولاذ وهذا النوع الأخير من أنواع المنجنيز النقى .

والفولاذ المنجنيزى فولاذ صلب مين ومقاوم للتآكل والتفتت ، ولقد ثبت أن قضبان سكك الحديد المصنوعة من هذا النوع من الفولاذ أطول عمرًا ، إذ تعيش من خمس إلى ست مرات أكثر من التى تصنع من الفولاذ المكربن . ويفضل هذا النوع من الفولاذ أيضًا لصناعة الأدوات التى تتحمل الأعال الثقيلة ، كتلك التى تستخدم في عمليات التعدين وسحق الصخور وطحنها وأشغال الطرق وآلات جرف الوحول من قيعان الأنهار والخلجان ، كما يُستعمل في صناعة أنواع معينة من الأدوات الفولاذية خاصة تلك التى تتعرض إلى احتكاك شديد أو إلى صدمات كبيرة Impacts ، وأيضًا في الصناعات الكهربائية على نطاق واسع وذلك لأن وجود المنجنيز في هذا الفولاذ والذي تتراوح نسبته بين ١١ و ١٤٪ يساعد على صنع فولاذ غير قابل للمغنطة رأسًا من هذا الفولاذ ، وبهذا تصبح الأدوات الكهربائية المصنوعة منه أقل ناقلية للحرارة والكهرباء من الفولاذ العادى .

وإن ما ذكرنا من فوائد الفولاذ المنجنيزى تجعل منه مادة لا يمكن الاستغناء عنها فى صناعة الفولاذ الحديثة خاصة وأنه لم يجر بعد الكشف عن أى بديل يعادله حتى الآن . ويماثل المنجنيز الحديد فى تشكلاته ، وهو يترافق مع العديد من خامات الحديد وبكميات لا بأس بها . وخامات الحديد التي تضم فى العادة من ٥ - ١٠٪ من المنجنيز تعطى حديدًا منجنيزيًا ممتازًا لا يزال يحد حتى الآن بعض الراغبين فيه ، وتسمى هذه الخامات بخامات المنجنيز الحديدية والمسهاة المنجنيز الحديدية المنجنيزية والمسهاة بالفيروجينوس الاحتراب المنجنيز فيها من عامات حديدية تتراوح نسبة المنجنيز فيها من بالفيروجينوس المنجنيز فيها من المناس المنجنيز فيها من

وخامات المنجنيز لا تستغل عادة ولا تعتبر صالحة للتعدين إذا لم تضم ٣٥٪ أو أكثر منه ، ويفضل عادة الخامات التي تصم ٤٠٪ من فلز المنجنيز لتصنيع المنجنيز الحديدي .

#### مصادر المنجنيز في العالم :

على الرغم من أنه قد ثبت وجود أكثر من ألنى مكمن من مكامن المنجنيز فى الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن عددًا محدودًا منها ذو قيمة تجارية . وتوجد أهم المناجم فى ولاية مونتانا ونيومكسيكو وأريزونا ونيفادا . وتعتبر أريزونا ونيفادا اليوم أهم الولايات إنتاجًا لخامات المنجنيز القابلة للمعالجة . والحقيقة أن معظم خامات الولايات المتحدة هى من النوع الفقير . لذلك كان على هذه البلاد أن تستمر فى الاعتهاد على المصادر الأجنبية لتموينها بمعظم حاجتها من هذه المادة التى تعتبر شيئًا أساسيًا لصناعة الفولاذ . وتبلغ هذه المستوردات عشرات أضعاف الإنتاج المحلى .

ومن المعروف أن خامات المنجنيز الفقيرة هي أكثر شيوعًا وانتشارًا من الخامات الغنية في العالم ، كما أن التوضعات الحقيقية والغنية اللائمة لتصنيع الحديد المنجنيزي قليلة جدًا . وتضم أرض الاتحاد السوفياتي معظم الاحتياطي المعروف في العالم ، ومازال هذا البلد أكبر منتج في العالم ، إذ يتجاوز إنتاجه اليوم (٢٠٨٥) مليون طن أو نحو ٣٠٪ من إنتاج العالم البالغ نحو (٩٠٥) مليون طن عام ١٩٧٨ .


وقد تم مؤخرًا العثور على طبقة من خامات المنجنيز إلى الجنوب من جبال القوقاز بالقرب من مرفأ باطوم على البحر الأسود . وبمساحة تقدر بأكثر من ١٥٠كم ٢. وطبقة الخام الرئيسية هذه تتألف من رمال تتراوح سمكها من ٢ ـ ٣ أمتار وهي تضم المنجنيز على شكل كتل غير منتظمة الشكل وتحتاج هذه الخامات إلى غسل وتركيز . وتتراوح نسبة المنجنيز فيها من ٥٠ ـ ٣٠ ٪ بعد تركيزها .

وثمة توضعات هامة أخرى فى الاتحاد السوفيتي تقع بالقرب من نيكوبول فى أوكرانيا وهذا الموقع يجاور إقليم خامات حديد كريفويروغ إلى الشمال من البحر الأسود. وطبقات هذه التوضعات منتشرة وتدل التقارير على أن سمكها يتجاوز الـ (٢٠٠) سنتم.

ويضم الاتحاد السوفياتي عددًا آخرًا من توضعات المنجنيز المعروفة مما يؤكد أن الاتحاد لسوفياتي يتمتع باحتياطي هائل من هذه الخامات الغنية شكل (٤٢).

أما فى أوروبا أى بالقرب من الاتحاد السوفياتى فقد تم العثور على عدد كبير من توضعات خام المنجنيز الصغيرة فى عدد من البلاد الأوروبية كما وجد مثيل لها فى الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا ، ومع ذلك فلم تثبت إمكانية الإنتاج على نطاق كبير على الرغم من

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (14) إنتاج المجنيز في العالم

المساعدات المالية التي قدمتها العديد من الحكومات بما فيها الحكومة الأمريكية.

وتوجد بعض الخامات ذات الأهمية الاقتصادية فى آسيا وأهمها فى الهند ، وتنتشر الخامات الهندية من بارودا شمال بومباى على ساحل الهند الغربى عبر الهند الوسطى إلى كلكوتا أى بطول يزيد على ١١٠٠كم .

وقد تم فى هذه المنطقة العثور على عدد من الكتل الحامية للماستغلال وخاصة بالقرب من ناغبور وبارودا .

وفى اليابان يجرى استغلال عدد من الكتل الخامية الجيدة ولكن لم بُكتشف فيها حتى الآن أى احتياطى كبير ، وكانت كل من جزيرتى هوكايدو وهنشو تستأثر بالجزء الأكبر من مجموع الإنتاج فيما مضى ، أما أهم مراكز الاستغلال المعروفة فتقع بالقرب من كيوتو . Kyoto . ويوجد لدى الصين إنتاج لا بأس ، ولكن مواقعه وكميته غير محددة تمامًا .

وأهم مراكز استغلال المنجنيز فى القارة الإفريقية نجدها فى غانا وجنوبى إفريقيا إلى الشمال الغربى من بلدة كمبرلى . وتدل المعلومات على أن جنوب إفريقيا من أغنى دول العالم بخامات المنجنيز . وقد بلغ إنتاج جنوب إفريقيا نحو ١٪ من إنتاج العالم . وتستغل كذلك بعض التوضعات الإفريقية الأخرى العنية التي يذهب معظمها إلى البلاد الأجنبية ، خاصة من الكونغو حيث يجرى الاستغلال فى منطقة النحاس فى كاتنغا وكذلك من المغرب الدربى (تراوح إنتاج المغرب السنوى خلال الأعوام العشرة الماضية بين ٢٠٠ ألف طن ) .

وتعتبر البرازيل المركز الرئيسي لخامات المنجنيز في النصف الغربي من الكرة الأرضية (عدا أمريكا الشمالية) ، وتُستغل الخامات بصورة خاصة من منطقة أمابا Amapa. التي تقع إلى الشمال من مخرج نهر الأمازون إلى البحر ، وكذلك من توضعات أوروكم Urucum التي تقع في غرب البرازيل بالقرب من الحدود البوليفية.

ولقد قدر احتياطي هذه البلاد من الخامات الغنية بأكثر من عشرة ملايين طن في ولايد ميناس جيراس حيث يقوم مركز أويرو بريتو Ouro Preto بتقديم معظم الإنتاج ، كما أن الأبحاث الجديدة قد دلت على وجود خامات جيدة من هذا المعدن في ماتوكروسو ١١٥١٥ الأبحاث الجديدة قد دلت على وجود خامات جيدة من هذا المعدن في ماتوكروسو ناتاج البرازيل عام ١٩٧٨ حوالي (٢) مليون طن أو حوالي ١٢٪ من إنتاج العالم

وعلى الأطراف الشمالية الغربية للبرازيل أى في غويانا البريطانية يجرى إنتاج بعض

الخامات كما يجرى إنتاج بعضها أيضًا في منطقة كوكيمبو Coquimbo في تشيلي .

والخلاصة : أن الاتحاد السوفياتي هو البلد الوحيد الشهير بصناعة الفولاذ الذي يمتلك كميات كافية من المنجنيز في أراضيه يمكنها أن تلبي حاجات الصناعة المحلية إليه . أما الصين والهند واللتان تعتبران من البلاد المهمة في الإنتاج نسبيًا فيمكنها تأمين حاجتها من هذه المادة ، في حين تضطر بقية البلاد المشهورة بصناعة الفولاذ إلى الاعتماد على الاستيراد ، كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وفرنسا ، كما تعتبر البرازيل وجنوب إفريقيا من الدول الرئيسية المصدرة للمنجنيز .

ولقد كانت الولايات المتحدة مثلاً خلال فترة ما قبل الحرب الثانية تستورد حوالى ٧٥٠ ألف طن من المنجنيز سنويًا ولكن مستورداتها من هذا الخام تضاعفت خلال الحرب ، وكانت الهند وغانا من أهم البلاد المصدرة لها .

أما اليوم فتقوم الولايات المتحدة باستيراد الخامات الغنية ويبلغ استيرادها بين ٥ و ١ - ٤ و ٢ مليون طن قصير بالإضافة إلى مستورداتها البسيطة من الحديد المنجنيزى ذى الخامات الفقيرة. وتأتى هذه المستوردات من عدد كبير من البلاد ولكن مصادرها الرئيسية هى البرازيل والهند وغانا وجنوبى إفريقيا والمكسيك والكونغو والمغرب، وهذا الأمر يوضح إلى حد بعيد لماذا تهتم الولايات المتحدة بما يجرى فى المناطق البعيدة عنها، وذلك لأن هذه الولايات لا يمكن لها الاستغناء عن مصادر هذا الخام الحساس والخطر، والذي لا يمكن لهذه البلاد أن تقوم بها صناعة فولاذ جيدة دونه.

## Chromiom المكروم

للكروم خصائص عديدة تجعله مفيدًا جدًا في أغراض عديدة وبصورة خاصة في صناعة الحلائط ، وهو فلز أزرق مائل إلى البياض شديد التألق وقاس جدًا .

ويشتق أغلب الكروم من خام يدعى الكروميت ( FcO. Cr O : الذي يضم نظريًا الله من أكسيد الكروم ( Cr O ).

وخام الكروميت ذو لون قاتم يتراوح بين الأسود والأحمر المصفر ، وهو غير قابل للانحلال ، ويستعمل الإنتاج العالمي منه في صناعة التعدين بالدرجة الأولى ولكن كميات لا بأس بها منه لاتزال تُستعمل لصنع الحراريات Refractory كما تستعمل كميات قليلة في الصناعات الكماوية .

ويستخدم الكروميت في الحراريات من مثل القرميد الذي يستعمل في بطانة أفران لمواقد المفتوحة التي تستعمل لصهر الفولاذ ، لأنه مقاوم للإنصهار بدرجات الحرارة العالية (يتحمل ٢٠٠٠ درجة سنتغراد قبل أن ينصهر). وهذا ولا شك أمر من الأهمية بمكان بالنسبة للصناعات التعدينية.

أما فى الصناعة فيعتبر الكروم مادة ضرورية جدًا لتصنيع الفولاذ الذى لا يصدأ والذى يضم ٨٨٪ كروم و ١٪ نيكل ، وكذلك لصناعة فولاذ الأدوات Tool Siccl ولعدد آخر من خلائط الفولاذ وأنواع الفولاذ التي تتحمل درجات الحرارة العالية .

والكروم إذا استعمل مع الفولاذ يكسبه المتانة والقساوة والصلادة والمقاومة ضد التآكل ومقاومة كهربائية عالية . وتستعمل أنواع الفولاذ الصلد في صناعة السيارات والطائرات والأدوات السريعة الحركة وأجزاء المحركات وفي عديد من التجهيزات الحفيفة والثقيلة . كما أن من أهم استعالاته استخدامه لطلاء المعادن الأخرى .

## إنتاج الكروم في العالم :

#### (أ) الولايات المتحدة:

لقد جرى استغلال أول منجم فى هذه البلاد وهو منجم ريدماين Red Mine فى مقاطعة ماريلاند عام ١٨٢٧ ، وظلت الولايات المتحدة أول دولة فى إنتاج هذا الخام حتى عام ١٨٦٠ عندما احتل منتجون آخرون مركز الصدارة .

أما اليوم فلم يعد إنتاج الولايات المتحدة من الكروميت يتجاوز الـ ٢٪ من مجموع الإنتاج العالمي .

وتوجد الصخور التي تحتوى على الكروميت في البقاع الجبلية في شهالى كارولينا وفي ماريلاند ومونتانا ويومينغ ولكن أوسع التوضعات إنتشارًا نلقاها على طول ساحل كاليفورنيا ومونتانا بالإضافة إلى توضعات أصغر توجد في الأوربجون ووادى كاليفورنيا وولاية واشنطون.

وبما أن معظم توضعات الكروميت المعروفة تقع بعيدًا عن مراكز الإنتاج وبما أن معظمها فقير نسبيًا بفلز الكروم ومكلف الاستغلال لذلك كان الإنتاج المحلى ضئيلاً دوما عدا فترات الحروب بسبب شدة حاجة الصناعات الحربية إليه والتي تضطر العاملين في مثل

تلك الظروف إلى استغلاله خاصة وأن الحرب تعوق استيراد ما اعتادت البلاد على استيراده منه .

وتشير السجلات إلى أن حوالى ٢٠٪ فقط من مجموع إنتاج الكروم الذى جرى بين عام ١٨٨٠ و ١٩٤٦ حدث خلال فترات السلم . في حين أن ٨٠٪ من الإنتاج تم في فترة الحربين العالميتين . وقد وصل إنتاج الولايات المتحدة خلال فترة الحرب العالمية الثانية إلى (٣٥٧) ألف طن قصير أسهمت فيه كل من كاليفورنيا ومونتانا بـ ٩٠٪ منه والأورنجون بـ ٨٪ في حين جرى إنتاج كميات بسيطة في ألاسكا وواشنطون وإيداهو . أما اليوم فلا نجد الإنتاج إلا في مونتانا وفي بقعة صغيرة تقع على مسافة قصيرة إلى الشال الشرقي من حديقة يللوستون Yellowstone .

#### (ب) الاتحاد السوفياتى:

يتقدم الاتحاد السوفياتى جميع الدول سواء فى إنتاج الكروميت أو باحتياطيه منه . ولقد ثبت وجود احتياطى كبير من هذا الخام فى جبال الأورال بدءًا من منطقة بيرم (مولوتوف سابقًا) بانجاه الجنوب وقد قدرت بعض المصادر مجموع الاحتياطى السوفياتى من هذا الحام بحوالى (٧) ملايين طن مترى (شكل ٤٣).

#### (جـ) روديسيا والبلاد الأخرى :

يوجد الكروميت فى زيمبابوى على شكل عروق وحدسات (I.enses) مختلطة مع السكريت دايك (السد الكبير) Great clike وهى عبارة عن مستطيل ضيق من الصخور الأساسية تمتد على أكثر من 200 كيلو متر من الشهال إلى الجنوب وبالقرب من غربى سالزبورى.


ويستعمل كروميت إفريقيا الجنوبية على نطاق واسع فى الصناعات الكيماوية . فى حين أن إنتاج الفليين يصلح بالدرجة الأولى لصناعة الحراريات .

#### والخلاصــة :

إن البلاد الصناعية الكبرى هي البلاد المستهلكة للكروم ، ويحب أن تحصل عليه لغرورته في تصنيع الفولاذ ، ولهذا فإن الطلب على الكروميت يتناسب طردًا مع إنتاج

البلد من الفولاذ وأغلبية الدول تعتمد على المستورد منه . وبما أن المكروميت ضرورى لتصنيع الفولاذ فن المنطق أن يستتبع هذا الأمر قيام الشركات التي تهتم بصناعة الفولاذ في البلاد المنتجة ، في تثمير أموالحا بكثرة في شركات إنتاج الكروميت خارج أراضيها وفيا وراء البحار . وفي الواقع يسجرى تثمير رؤوس الأموال الإنكليزية في ريمبابوى (روديسيا الجنوبية) وجنوفي إفريقيا ، كما تثمر رؤوس الأموال الفرنسية في كاليدونيا الجديدة ورؤوس الأموال الأمريكية في الفلبين .

ولكن الولايات المتحدة لا تكتنى بمستورداتها من الفلبين إذ تقوم باستيراد معظم الكروميت المستعمل في الإذابة والذي تحتاج إليه من روديسيا الجنوبية وتركيا ، أما الأنواع المستعملة في الحراريات والكيمياء فتستورد من الفلبين ، ومن جنوب إفريقيا (انظر شكل ٤٣).



شكل (٤٣) منتجو الكروميت الرئيسيون متوسط ١٩٧٤ ـ ١٩٧٧

## Nickel النيكل ٧-٤

يستعمل حوالى ٤٠٪ من مجموع النيكل المستهلك في الولايات المتحدة في صناعة الفولاذ الذي لا يصدأ وفي صناعة بقية أنواع الفولاذ المطعم بالنيكل ، أما الباقي فيستعمل

غالبًا كخليط مع النحس والألمنيوم والفلزات الأخرى وللطلاء الكهربائي .

والنيكل مادة ضرورية وهامة لصناعة الخلائط الممتازة التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة أثناء العمل كمحركات جت Jel التي تستخدم في القاذفات السريعة .

وتستعمل خلائط النيكل مع الفولاذ لتفادى التآكل والتغيرات الكبيرة فى الحرارة والأعمال الثقيلة والسحج Abrasion. وبكون الفولاذ القليل النيكل (الذى يضم من ٥ و ٠ إلى ٧. ٠ ٪ من النيكل) صلبًا ومتينًا وقابلاً للسحب Ductile. أما أنواع الفولاذ التي ترتفع فيها نسبة النيكل (أى التي تتراوح من ٧ ـ ٣٥٠ من النيكل) فتكون مقاومة للحرارة والتآكل.

ويستعمل النيكل أيضًا لطلاء الأدوات تفاديًا لتآكلها . ولهذا فهو يستخدم بكثرة في تصنيع العبوات التي تستعمل لحفظ الأطعمة بسبب مقاومته الأحاض الضعيفة .

#### أشكال وجود النيكل وتجارته :

تنتج الولايات المتحدة كميات بسيطة من النيكل الأولى Primar من توضعاته الموجودة فى ولاية الأورنجون ، بالإضافة إلى بعض الإنتاج الذى يأتى عن طريق تصفية النحاس والذى يعتبر إنتاجًا ثانويًا أو مشتقًا ، كى تحصل هذه البلاد على كميات ضئيلة عن طريق استرجاعه من الفضلات ولهذا فهى تضطر إلى استيراد معظم ما تحتاجه منه .

وتوجد أعظم المناطق التي تضم هذا المعدن بالقرب من أرض الولايات المتحدة في منطقة سودبوري Sudbuny في أونتاريو على بعد لا بتجاوز الد ٣٥٠ كم شرقي سولت سانت ماري . وتمتد البقعة التي تحتوى هذا الحام على ٦٠ كم طولاً و ٣٠ كم عرضًا وفيها حوالى ٢٠ منجمًا عاملاً . وتضم نحو (٧٠٥) مليون طن من المدخرات الثابتة من معدن النيكل لصافى .

وتدل التقارير على أن الاحتياطى الموجود فى هذه المنطقة يكفى لمواجهة حاجة العالم بأكمله لعدة عقود مقبلة . وبسبب عظم إنتاج هذه المنطقة تسيطر الصادرات الكندية على التجارة العالمية فى النيكل . ويبلغ الإنتاج الكندى الحالى نحو (٢٧٥) ألف طن .

ونجد خارج الأرض الكندية عددًا من توضعات خام النيكل الصغيرة . ولكن بشكل مبعثر جدًا في القرن التاسع عشر كانت جزيرة كاليدونيا الجديدة منطقة الإنتاج

الأولى ، ولكن كندا احتلت هذا المركز بعد ذلك بغير منازع . ومع هذا يبدو أن احتياطى كاليدونيا الجديدة من هذا الحام لا يزال ضخمًا سهل التعدين ولكن نسبة الفلزات فى الليدونيا الجديدة من هذا الجزيرة تحتل المرتبة الثانية فى الإنتاج الذى يبلغ حوالى (١٤٠) ألف طن سنويًا .

وتوجد أيضًا خامات مشابهة لخامات سودبورى بشكل متناثر وعلى شكل كتل صغيرة وتوجد أيضًا خامات مشابهة لخامات سودبورى بشكل متناثر وعلى شكل كتل صغيرة في شهال فنلند بالقرب من بشنكا Pechenga (سابقًا بتسامو) في الأموال الأمريكية أى في فترة استغلال أكثر التوضعات الفنلندية فيا مضى بيد رؤوس الأموال الأمريكية أى في فترة ما قبل الحرب الثابية ، حيث كان يجرى استغلال الخامات التي تضم ٣٪ من النيكل ، ولكن هذا الإنتاج توقف مع الحرب العالمية الثانية . ولم تعد المناجم إلى الإنتاج إلا بعد عام ١٩٤٤ بعد أن منحت فنلندا هذه المنطقة للاتحاد السوفياتي . ويحتل الاتحاد السوفياتي اليوم المرتبة الثالثة في العالم لى إنتاج النيكل الذي يبلغ نحو (١٢٠) ألف طن سنويًا . كما يُستغل النيكل أيضًا في سبه جزيرة كولا وفي جبال الأورال في الاتحاد السوفياتي ولكن المعلومات عن الاحتياطي لا تزال ضئيلة ،

أما من جهة الاستهلاك ، فإن الولايات المتحدة تستهلك عادة من ٣٠ ـ ٠٤٪ من انتاج العالم من هذه المادة . ويجرى الحصول على حاجة مختلف الدول من النيكل عن طريق الصادرات الكندية التى تبلغ حوالى ٥٪ من الكميات الداخلة بهذه التجارة وكذلك من كاليدونيا الجديدة ١٠٪ ، أما بقية الكمية اللازمة فيجرى توفيرها بكميات ضئيلة من المصادر الأخرى .

### والخلاصــة:

يعتبر النيكل من أهم الفلزات المستخدمة للخلط مع المنتجات الحديدية وغير الحديدية . وهو مادة حيوية استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها لصناعة الأسلحة . أما في الاتحاد السوفياني فقد أجريت تحريات كافية عنه وأرضه تضم ما يغطى حاجته من موجودات النيكل المعروفة فيه .

وإنه لمن المؤكد أن غربى أوروبا بما فيها بريطانيا ستضطر إلى زيادة اعتهادها على مستوردات النيكل كها تصنع الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

# ه ـ ٧ الموليبدين Molybdenum

كان الموليبدين فى السنوات التى سبقت الحرب العالمية الثانية يستعمل كخليطة فلزية فى حوالى ٣٠٪ من مجموع وزن الفولاذ الخليط المستخدم فى صناعة الآلات . ومن ثم تزايدت أهميته بصورة واضحة خلال فترة الحرب ، وما إن جاء عام ١٩٤٩ حتى كان الموليبدين يمثل حوالى ٠٨٪ من خلائط الفولاذ المستخدمة فى صناعة الآلات . وهذا التزايد نجم فى جزء منه عن ازدياد المتوفر منه ، إلا أن الزيادة تعود بالدرجة الأولى إلى استعالاته الجديدة التى أدت إلى استخدامه على نطاق واسع .

والموليبدنيت (يـ ١٠٥٨) هو الخام الرئيسي الذي يحصل منه على الموليبدين ، ويعبر عن فلزات الموليبدين الموجودة في الخام بالنسبة إلى المركز منه الذي يتراوح بين ٩٠٤٨ إ ولو أن الأفضل أن تعطى الأرقام الدالة على الإنتاج بالكيلو جرامات بدل الأطنان . ومها يكن من أمر فإن الأرقام التي تدل على كمية الإنتاج تُقلب عادة إلى أرقام تدل على ما يضمه الموليبدين .

ويستعمل الموليبدين بكثرة في الخلائط المعدة لتحمل درجات الحرارة العالية والتي تستخدم لصناعة أجزاء العنفات (التوربينات) الغازية ومحركات جت النفائة وذلك لأنه يتحمل درجات من الحرارة تفوق ما يتحمله غيره من فلزات خلائط الحديد بالإضافة إلى أنه يُنتج بِنَى أكثر نعومة من غيره من الفلزات.

ولهذه الأسباب كلها يستعمل الموليبدين فى عدد كبير من خلائط الفولاذ وبصورة خاصة فى صناعة العتاد الحربى ، وفى صناعة الفولاذ الذى يتميز بقوة شد عالية كالنوابض . كما أنه كالتنغستين مقاوم جيد للمط Elongation تحت الجهد Stress ، وهو يؤمن صلادة عميقة تسمح باستعاله فى صناعة الأدوات التى تتحمل درجات مرتفعة من الحرارة دون أن تصبح قابلة للكسر بعد تبردها ، ولهدا فقد يستعمل الموليبدين بديلاً عن الأدوات التى يدخل التنغستين فى تحضيرها جزئيًا أو كليًا .

ويضاف الموليبدين اليوم إلى الفولاذ الذي لا يصدأ لتحسين مقاومته لبعض أنواع التآكل الشديد ، كما أنه قد وجد أن مزج الموليبدين مع الكروم أو النيكل أو معها معًا يؤدي إلى الحصول على خليطة ممتازة تستعمل في تصنيع أجزاء معينة من السيارات كما هو الحال في الصفائح التي تستخدم في التصفيح ١٠٣٠٥-١٠٠٠. ويستهلك عادة ثلثا

الموليبدين الناتج فى البلاد الصناعية الكبرى تقريبًا فى تصنيع الفولاذ ، أما باقى الإنتاج في ستعمل للمزج مع الحديد الصب Cast iron وفى عدد من الأغراض الأخرى . وقد بلغ الإنتاج العالمي من الموليبدين عام ١٩٧٧ (٩٥,٢) ألف طن .

وتعتبر الولايات المتحدة أول بلد منتج للموليبدين في العالم في ست من ولاياتها هي كولورادو وأوتاوه وأريزونا ونيومكسيكو ونيفادا وكاليفورنيا ، وأكبر المناجم هو منجم كلياكس Climax الذي يقع في ولاية كولورادو ، ويعتبر من أكبر المناجم المعرفة في العالم . وتستحصل الولايات الأخرى التي لا مناجم فيها على الموليبدين من خامات النحاس التي يرافقها كهادة ثانوية .

وتظهر قيمة الموليبدين كادة استراتيجية إذا استعرضنا أرقام الإنتاج في الفترة التي سبقت الحرب الثالية وقارناها مع أرقام الحرب وما بعد الحرب . فقد كان الإنتاج أقل من عشرة آلاف طن قبل الحرب بينها ارتفع إلى أكثر من ٥٠ طن عام ١٩٤٢ ثم الخفض انخفاضًا كبيرًا حتى وصل ١٥ مليونًا تقريبًا عام ١٩٤٦ . ومع ازدياد الأزمات الدولية أخذ الإنتاج يرتفع منذ ذلك التاريخ حتى وصل حوالي ٦٧ طن تقريبًا في عام ١٩٦٠ ، وارتفع إلى حوالي ١٩٠٧ .

ولقد أصبح الموليبدين كالكروم تقريبًا خليطة فلزية أساسية لصناعات الحديد والفولاذ وكانت تسيطر الولايات المتحدة على إنتاجه حتى كادت أن تكون المحتكرة الوحيدة له ولكنها لم تنتج عام ١٩٧٧ إلا (٢٠٥٠) ألف طن أى ما يزيد عن نصف إنتاج العالم. وتنتج بعض الدول الأخرى الموليبدين كالاتحاد السوفياتي وتشيلي والصين واليابان وكندا والنرويج ولكنها جميعًا تتميز باعتدال إنتاجها. وإذا لم نجر اكتشافات أخرى لهذا المعدن في القريب العاجل فستبقى الولايات المتحدة مسيطرة على إنتاج خاماته إلى أمد غير معروف.

كندا ١٦٫٤٣ ألف طن . أهم الدول الأخرى المنتجة شيلي ١٠٫٩٤ ألف طن . روسيا ٩٫٧ ألف طن .

### Tungsten التنجستين ٧-٦

لقد أصبح التنجستين مادة لا غنى عنها في صناعة التعدين الحديثة وبصورة خاصة في

تصنيع الفولاذ الخليط ، وأهميته ترجع إلى الخواص التي يدخلها على فولاذ الأدوات Toughness السحج Strength ومقاومة السحج Strength ومقاومة السحج المحائص عنح الأدوات القاطعة التي تصنع منه قابلية الاحتفاظ بمنانة وكفايتها في درجات من الحرارة ، والسرعة أثناء العمل تخرب بها أدوات الفولاذ العادية . وإن قابلية البقاء في السرعات العالية خاصية هامة جدًا في عصرنا الحالى ، هذا العصر الذي يتصف بأنه عصر الإنتاج الكتلى السريع .

ويستعمل كربيد التنجستين Carbide لطلى وجه الآلات القاطعة التي تصنع من الحديد العادي ، أما إذا صُنعت الأداة بمجموعها من كربيد التنجستين وهي مادة تأتى بعد الماس في صلادتها فيمكن أن تبقي من ٢٥ إلى ٥٠ مرة أكثر من غيرها من الأدوات التي تُصنع من أجود أنواع الفولاذ الخاص بالمنتجات التي تتحمل السرعات العالية -(High) . speed)

ويحتفظ الفولاذ الذي يضم نسبة مرتفعة من التنجستين (من ١٥ إلى ٢٠٪) ومن الكروم أو الموليبدين (من ٤ إلى ٥٪) بشكله وبحدة شفرته حتى في حالة الحرارة الحمراء ، وهذه الخاصية تمكن من إدارة آلات القطع المعدنية بسرعات لا يمكن تحقيقها في غيرها ، والرغبة في إيجاد مثل هذه السرعات هو الذي دفع إلى الحصول على ما يدعى بفولاذ السرعات العالمية High speed steels .

والتنجستين مرغوب بكثرة لصناعة الصهامات وقواعدها (Valve-sets) التي تستعمل في محركات الاحتراق الداخلي حيث تكون درجات الحرارة المرتفعة هي السائدة دومًا ، كها للمحدم في صناعة أدوات القطع على البارد (شاشاء) وفي مناشير الفرض Hack-saws والمبارد Files وشفرات الحلاقة والنوابض Springs وصفائح التسليح ، وفي صناعة دروع أدوات الثقب Armor-picrcing shells.

إن أكثر استعالات التنجستين شيوعًا وأكثرها أهمية استعاله كأسلاك متوهجة Filaments في صناعة المصابيح الكهربائية على الرغم من أن الكميات التي تستهلك منه في هذا الغرض محدودة نسبيًا.

ويتصنف التنجستين بمقاومته الشديدة للكهرباء العالية وكذلك بارتفاع درجة ذوبانه

مِهٰذَا يَعْنَبُرُ مِنَ أَجُودُ المُوادُ المُستَعَمِّلَةُ فَى تَحُويُلُ الْكَهْرِبَاءُ إِلَى ضُوءً ، وحتى اليوم لم يعثرُ على بديلٍ ملائم للتنجستين في هذا الججال .

## مصادر خمام التنجستين (١)

لقد تضاعف مجموع إنتاج التنجستين في العالم بين عامي ١٩٦٠ ، ١٩٧٧ من ٢٥ ألف إلى ٥٠ ألف طن قصير. وقد احتلت الصين منذ أمد طويل مركز الصدارة في الإنتاج يليها في ذلك الاتحاد السوفيتي ثم الولايات المتحدة بالإضافة إلى عدد من الدول ذات الإنتاج الضئيل والتي تتوزع بشكل متباعد على عدد من القارات (شكل ٤٤).


ولقد وصل إنتاج الولايات المتحدة الكلى من هذا الحام قمته خلال الحرب العالمية الثانية أي في عام ١٩٤٦ ، ثم انخفض كثيرًا حتى وصل إلى ٥٠٪ عام ١٩٤٦ ، ثما كان عليه في فترة الارتفاع . أما إنتاج هذه البلاد حاليًا فيتأرجح صعودًا وهبوطًا بين ٤٠٠٠ ـ ٢٠٠٠ طن قصير مما يجبرها على استيراد كميات لا بأس بها منه من البرازيل وبوليفيا والبرتغال وكوريا الجنوبية واستراليا .

ولم تدخل البرازيل حقل إنتاج التنجستين إلا منذ فترة وجيزة من الزمن ، فقد بدأت إنتاجها مع عام ١٩٤٠ ، ولكن الإنتاج ازداد تلبية لحاجة الولايات المتحدة إلى هذا الحام في فترة الحرب ، ثم عاد فانخفض بعد ذلك ، ولكن البرازيل لا تزال تحتفظ بمركز هام كمصدر للتنجستين الذي يُصدر بمجموعه خاصة إلى الولايات المتحدة .

أما بوليفيا فتعرف بإنتاج التنجستين منذ أمد بعيد ، ويأتى معظم إنتاجها من التوضعات الموجودة فى مقاطعة لاباز ، فى حين تعتبر الأرجنتين وبيرو من البلاد الثانوية فى الإنتاج ، ومع ذلك فقد كانت بلاد أمريكا الجنوبية وستبقى مصدرًا هامًا للتنجستين الذى تحتاج إليه الولايات المتحدة .

وفي أوروبا احتلت البرتغال منذ امد مركزًا هامًا بكمية إنتاجها من خامات التنجستين .

<sup>(</sup>۱) من المعروف أن الولفراميت / 'Volframite' هو مصدر التنغستين . والأرقام الاحصائية تعطى عادة بنسبة المركز منه والذى يبلغ ۲۰٪ من (WO<sub>3</sub>)



شكل (٤٤) منتجو التخسين الرئيسيون على أساس ٢٠٪ من الولفراميت

ولقد ساعدها موقعها الاستراتيجي الهام على توفير حاجات دول أوروبا الوسطى وكذلك الحلفاء الغربيين خلال الحرب الثانية من هذا الحام. ولهذه الأسباب ارتفعت أسعار خام التنجستين وازداد إنتاج البرتغال أكثر من عشرين ضعفًا في تلك الفترة حيث بلغ الإنتاج قمته في عام ١٩٤٣، ثم أصيب الإنتاج بتقلص واضح بعد ذلك التاريخ إلا أنه عاد مرة أخرى ولكن على مقياس أكثر ضآلة.

لقد كانت الصين دومًا في طليعة الدول الناجًا لا في آسيا فحسب ولكن في العالم أجمع إلا أن الأرقام حول إنتاجها وإنتاج الاتحاد السوفياتي غير معروفة تمامًا ، كما أن شبه الجزيرة الكورية كانت من البلاد المصدرة دومًا لهذا الحام ، وعلى الرغم من أن الأرقام عن الإنتاج الصيني غير معروفة تمامًا إلا أن ما لا شك فيه أن الصين ذات احتياطي عظيم من التنجستين .

وتنتج أستراليا كميات بسيطة من الخام منذ سنوات عديدة ولكن إنتاجها لم ينخفض كما حدث في بقية البلاد المنتجة في فترة ما بعد الحرب .

### الفناديوم Vanadium :

يعتبر الفناديوم من أحدث فازات الخلائط استعالاً في صناعة الفولاذ بعد أن توفر بكميات صناعية ، وعلى الرغم من أن هذا العنصر كثير الانتشار على سطح الأرض إلا أن خاماته المعروفة فقيرة على العموم ، كما أن استخلاصه صعب بسبب صعوبات تعدينه ، ولهذه الأسباب ظل الفناديوم مادة ذات أسعار مرتفعة نسبيًا ومع ذلك فقد ازداد الطلب عليه في الأعوام الماضية نظرًا لفوائده الجمة .

وأهم استعالات الفناديوم تظهر فى صناعة الفولاذ والحديد الخليط ، وهو يستخدم كخليط وكمنظف إذ أنه يزيل الأكاسيد والشوائب الأخرى وفى نفس الوقت يزيد من متانة الفولاذ ويمنحه بنية ناعمة جدًا عن طريق تنعيم الذرات Grain-Relinement وخليطة الفناديوم مع الفولاذ تعتبر من أحسن الخلائط لصناعة الفولاذ الذي يتحمل السرعات المرتفعة .

ولقد صُنف الفناديوم فلزًا حرجًا من قبل مجلس الجيش والأسطول الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية . وهذه التسمية تفترض بالطبع أهمية تعادلٍ أهمية الفلزات التي صُنفت كفلزات استراتيجية . وأهمية الفناديوم تتضح بصورة خاصة فعا لو نظرنا إلى نسبة ما يستعمل

منه في الأغراض المختلفة ، فني أوائل عام ١٩٧٠ كان حوالي ٥٪ من الفناديوم يستخدم في تصنيع فولاذ السرعات العالية ، و٥٥٪ في خلائط الفولاذ الأخرى وحوالي ١٣٪ في الحلائط غير الحديدية أما الباقي من الإنتاج فقد كان يستعمل في الأغراض الكياوية والمنتجات التعدينية الأخرى .

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى فى إنتاج الفناديوم فى العالم منذ عام ١٩٤١ . وكما جرى بالنسبة لبقية فلزات الخلائط خلق الطلب أثناء الحرب زيادة مؤقتة ولكن عاجلة على إنتاج الفناديوم الذى أدخل توسعًا سربعًا على الإنتاج الأمريكي .

ولقد بلغ إنتاج الفناديوم (١) الأمريكي عام ١٩٣٧ أقل من ٤٥٠ ألف كيلو جرام . في حين أنه تجاوزه مليون كج في عام ١٩٤٣ . ثم انخفض الإنتاج بعد الحرب بشكل مفاجيء ماثل ارتفاعه أثناء الحرب ، إذ هبط هذا الإنتاج إلى ١٠١ مليون كج عام ١٩٤٦ . ثم أخذ يزداد تدريجيًا بعد ذلك حتى تراوح بين ٥٠٤ ـ ٥٩٩ مليون كيلو جرام سنويًا في الأعوام الماضية . محتلة بذلك المرثبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا والاتحاد السوفيتي .

وتتركز مناجم خامات الفناديوم المنتجة في الولايات المتحدة في منطقة الهضاب في كولورادو الغربية والمناطق المجاورة لها في كل من أوتاوه ونيومكسيكو وأريزونا حيث يستحصل عليه كناتج ثانوي من خامات اليورانيوم.

أما الإنتاج العالمي لهذه المادة الهامة فتتركز في ثلاث دول في العالم . جنوب إفريقية (١١٢٠٠) طن والاتحاد السوفيتي (٩٠٠٠) طن والولايات المتحدة (٩٠٠٠) طن . أما الدول الأخرى المنتجة لهذا المعدن فهي شيلي (٨٦٠) طن ، وفنلنده (١.٩٦٤) طن . وفنلنده (٧٥٠) طن .

<sup>(</sup>١) هذا الرقم يدل على نسبة الولفرميت في خامات الفناديوم العادية والمركزة.

الفصل الثالث

الفلزات غير الحديدية



#### مقدمية

لقد سبق استعال الفلزات غير الحديدية تاريخيًا استعال الفلزات الحديدية . وعلى الرغم من أهمية الفلزات الحديدية للعالم الصناعى الحديث . إلا أن للفلزات غير الحديدية أيضًا أهمية لا يمكن إغفالها . ويؤكد على أهمية الفلزات غير الحديدية وسبقها فى الاستعال منذ القدم أسم العصر البرونزى الذى أطلق على فترة معينة من تاريخ البشر . كما جرى استخدام الذهب والفضة كوسائط للتبادل فى تلك الفترة أصفا.

ولقد جاء استعال الحديد على مسرح الصناعة متأخرًا . وقد سبقه فى ذلك النحاس والقصدير . ومع أننا نعيش فى عصر الفولاذ اليوم يجب علينا ألا نسى أن الصناعة أضحت شديدة التعقيد بشكل لا تستغنى معه تقريبا عن معظم الفلزات المعروفة التى تستخدمها فى شتى المركبات . وهذا الاستعال مكن من وجود منتجات كثيرة التنوع . كان وجودها ولا زال ضروريًا للوصول إلى مستوى الحياة الذى نجده بين البشر اليوم .

الا أن لبعض الفلزات غير الحديدية أهمية فى ذاتها بغض النظر عن استعالها فى صناعة الخلائط . وأهمها النحاس والألمنيوم والرصاص والزنك والقصدير . والمغنسيوم الذى يستخدم بصورة خاصة لصناعة بعض خلائط الألمنيوم .

ومن هذه الفلزات بجد أن الألمنيوم والمغنسيوم أكثرها انتشارًا . وأن الاحتياطى الكبير الكامن منها يطمئن بأن النقص لن يتهددها فى المستقبل القريب . في حين أن هذا الأمر لا ينطبق على بقية الفلزات الأخرى التي ذكرناها . فالطلب المكبير على النحاس والوصاص والزنك والقصدير ومحدودية الاحتياطي المعروف من خاماتها يشير بوضوح إلى أن العجز في تأمين حاجة الصناعة منها هو أمر متوقع بل أكيد في

بعض البقاع مما يفترض ضرورة المحافظة على الموجود منها أطول مدة ممكنة من الزمن وذلك بالاعتباد على تجميع فضلاتها وإعادة استعال هذه الفضلات كمصدر ثانوى يمكن استخدامه في أغراض الصناعة العديدة.

ويظهر هذا الاتجاه بشكل واضح مثلاً من خلال الأرقام المعطاة عن إنتاج الولايات المتحدة من النحاس فى الفترة الواقعة بين عام ١٩٦٠ - ١٩٦٠ ، فقد قدر متوسط الإنتاج السنوى من هذه المادة بأكثر من مليون طن قصير من النحاس الأولى المسترجع من الخامات المحلية فى حين بلغت الكميات التى أمكن الحصول عليها بواسطة الفضلات بـ ٥٧٥ ألف طن وسطبًا فى العام . وهذا الميل إلى استعال الفضلات أصبح أمرًا عاديًا فى العديد من بلدان العالم الصناعى ومن المتوقع أن تزداد نسبة ما يستعمل منها بعد أن عرفت أهينها وجدواها .

### ١ ـ ٨ النحاس

قد يعود قدم استعال النحاس إلى وجوده حرًا فى الطبيعة فى عدد من بلدان العالم بشكل سمح باستعاله بصورة مباشرة دون الحاجة إلى معالجته ، بل أكثر من ذلك فقد تكون سهولة طرقه وتشكيله بالأشكال المرغوب بها الأسباب المباشرة لقدم استعاله ، على الرغم من أن استعالاته كانت محدودة جدًّا بسبب ليونته Soûness. إلا أن الإنسان ما لبث أن عرف أن إذابة النحاس مع القصدير تعطى خليطة أصلد بكثير من هذين الفلزين وهما منفردين تفوق الأحجار التي كان يستعملها كأدوات وأسلحة .

وعندما تمكن الإنسان من الحصول على هذا الخليط (البرونز) ، إنتقل من العصر المجرى الحديث (نيوليتيك) إلى ما يسمى بعصر البرونز ، ثم استخدم الإنسان هذه الخليطة فما بعد لصناعة النقود بسبب مقاومتها وإمكانية ختم الرموز عليها.

ولم يزد الطلب عمليًا وبشكل كبير على النحاس رغم قدم استعاله إلا بعد أن تم اختراع الكهرباء وصناعة الأدوات الكهربائية كالآلات المولدة والناقلة للكهرباء ، التي لا غنى له عنه بسبب خصائصه العديدة خاصة قابليته لنقل الطاقة الكهربائية وقابليته للسحب للمربائية وقابليته للسحب Alcleability والطرق Alcleability.

إن قابلية النحاس للسحب مكنت من الحصول على أسلاك رفيعة جدًا منه تعتبر شيئًا

أساسيًا في صناعة التجهيزات الكهربائية المختلفة ، في حين أن قابليته للطرق سمحت ماستخدامه في صناعة الآنية والصفائح.

#### خامات النحاس:

توجد معادن النحاس الطبيعي ومركباته الكهاوية المعقدة في جميع التشكلات الصخرية تقريبًا . وتكون معادن النحاس بصورة عامة أكثر تعقيدًا في تركيبها من معادن المحديد . وبما أن معظمها يكون على شكل عروق تملأ الشقوق الصخرية أو تنتشر في المكتل الصخرية نفسها لذلك كانت الخامات التي تعدّن منها تحتوى على نسبة صغيرة من المعدن وعلى نسبة كبيرة من المواد الصخرية المعروفة والمادة المعدنية التي تضم الخامات Gangue.

ونظرًا لضآلة نسبة فلز النحاس في الخامات المعدنة والقابل للاسترجاع (وسطيًا من ١ إلى ٣) ، تعتبر الخامات التي تحتوى على أله أكثر خامات غنية ، ووجود مثل هذه الحامات يعتبر أمرًا استثنائيًا وفادرًا .

وقد تستغل بعض المناجم التي تضم فلزات النحاس على الرغم من انخفاض نسبة فلزاتها والتي قد تصل إلى ٧٫٪ كما هو الحال في الولايات المتحدة ، بسبب سعة انتشارها وسهولة تعدينها بطريقة المناجم المكشوفة والحاجة الماسة إليها (شكل ٤٠).

ولا يوجد النحاس صافيًا تقريبًا في الطبيعة إلا في بعض المناطق كبوليفيا ، في حين أنه يوجد غالبًا على شكل أكاسيد أو فحات أو كبريتات كأوكسيد النحاس CuO وفحاته (Co.(Cu.

# أسباب إقامة أفران إذابة النحاس ومصافيه في مواقع معينة :

علمنا مما تقدم أن نسبة الفلزات في خامات النحاس منخفضة جدًا ، لذلك كان من الواجب تعدين آلاف مؤلفة من أطنان الخام للحصول على كميات بسيطة من الفلز ، ولهذا كان أشبه بالمستحيل من الناحية الإقتصادية نقل هذه الكميات الهائلة من أماكن التعدين إلى مواقع أخرى بقصد معالجتها لعدم إمكانية تحميلها نفقات النقل البعيد .

ورغبة فى تلافى مثل هذه النفقات كان لا بد من إقامة أفران الإذابة بالقرب من المناجم ، هذه الإذابة التي لا يمكن إجراؤها إلا بعد تركيز الخامات المعدنة أى زيادة نسبة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٤٥) منجم مكشوف لاستغلال النحاس فى أريزونا ـ الولايات المتحدة لاحظ صغر حجم الأبنية بالمقارنة مع مساحة المنجم

الفلزات فيها باتباع بعض الطرق الميكانيكية التي تقلل من نسبة المادة المعدنة المدعوة بالغانغ (gangue) .

وفى فرن الإذابة يجرى اختزال الخامات إلى نعاس خام (Blister) يضم ٩٨٪ أو أكثر من النحاس الفلزى ولكن النحاس الناتج عن هذه العملية يظل مشوبا ببعض الشوائب. لذلك كان ضروريًا تقليل أو حذف الشوائب منه خاصة إذا كان المطلوب استعاله فى بعض الصناعات كالصناعة الكهربائية التى تتطلب فلزًا نقيًا ١٠٠٪ . وعلى هذا تقلل نسبة شوائب النحاس الخام بواسطة عملية تصفية تجرى فى مصافى خاصة بطريقة التحليل الكهربائى الادران النحاس الخام يتخلف عنها نعاس تام النقاء تقريبًا .

ولإجراء هذه العمليات تحتاج إلى تجهيزات مرتفعة الثمن وإلى قدرة كهربائية رخيصة لذلك كان من الواجب أن يكون المصنع واسعًا سعة كافية لمعالجة النحاس الخام الذي يجلب إليه من أفران عديدة للإذابة لكي يكون مصنعًا اقتصاديًا بصورة عملية . وتقوم المصافى

غالبًا على سواحل البحاركما هو الحال فى الولايات المتحدة إذ نجد ست من المصافى الكهربائية على ساحل الأطلسي بالقرب من مراكز الاستهلاك حيث يصلها النحاس المركز من أفران الإذابة الأمريكية بالإضافة إلى ما تتلقاه من نحاس بأشكال مختلفة من المصادر الأجنبية وبصورة خاصة من تشيلي والمكسيك والبيرو وإفريقيا وكندا . كما توجد مصافى أخرى داخل البلاد غرضها تلبية الحاجات المحلية ومعالجة الحامات المعدنة محليًا بالإضافة إلى ثلاثة مصانع غير كهربائية تقوم على أطراف البحيرة الكبرى .

وبما أن النحاس فلز ثمين لذلك كان استرجاعه من فضلاته وفضلات خلائطه أمرًا مهمًا وضروريًا حتى أن إنتاج ما يسمى بالنحاس الثانوى الناشيء عن الفضلات قد يفوق مثلا فى بعض السنين فى الولايات المتحدة الأمريكية إنتاج المناجم المحلية لذلك فإن نقص الطلب على النحاس يؤثر تأثيرًا كبيرًا فى مثل هذه الحال على إنتاج المناجم بصورة غير مرضية ويعرض العاملين فيها إلى البطالة.

وقد يختلف إنتاج المناجم وأفران الإذابة وإنتاج النحاس المصَفَّى اختلافًا بينًا من بلد لآخر، وبسبب استيراد كميات من النحاس المركز فقد يكون مجموع إنتاج أفران الإذابة على العموم أكبر من الكميات المعدَّنة من المناجم المحلية . كما أن استيراد النحاس الحام وأنواع النحاس الماثلة يجعل إنتاج المصافى عادة أكبر من إنتاج أفران الإذابة .

وألمانيا مثل آخر على ما نقول فإنتاج مناجمها لا يتعدى جزءًا ضئيلا من النحاس الذي تنتجه أفران الإذابة اليابانية عادة إنتاج مناجمها ولو إلى حد أقل من ألمانيا . ومن ناحية أخرى نجد أن بعض البلاد تمتاز بإنتاج مناجمها مع عدم وجود أى أفران للإذابة فيها كقبرص والفليين وجنوب غرب إفريقيا .

ومما تقدم تتضح لنا أسباب حركة النقل الهامة فى النحاس المركَّز والنحاس الخام Blister هذا على الرغم من أن الوضع يختلف من بلد إلى آخر فقد نجد عددًا من البلدان تمتلك أفران الإذابة والمصافى اللازمة معًا فى أراضيها . ومع هذا لا تزال البلاد الإنكلو أمريكية المركز الرئيسي الإنتاج النحاس فى العالم .

## توزع تعدين خامات النحاس في العالم:

### (أ) الولايات المتحدة وكندا


يأتى حوالى ٩٠٪ من النحاس المعدن فى الولايات المتحدة من أريزونا وأوتاوه ومونتانا ونيفادا ونيومكسيكو (شكل ٤٦) بالإضافة إلى كميات ضئيلة تعدّن فى ميتشبغان وتنسى . ويُسكِّل النحاس فى بعض المناطق إنتاجًا ثانويًا لبعض الحامات التى تعدَّن بسبب ما تضمه من فلزات أخرى . وفى الولايات المتحدة يقوم خمس وعشرون منجمًا بإنتاج خامات النحاس فى المناطق التى سبق أن ذكرناها ، ولكن احتياطى هذه المناجم قد استنزف استنزف استنزافًا كبيرًا خاصة فى فترة الحرب العالمية الثانية حيث بلغ متوسط إنتاج أفران الإذابة من الخامات المحلية حوالى (مليون طن) فى العام الواحد ، ثم وصل الإنتاج إلى هذا المستوى مرة أخرى فى عامى ١٩٥٦ ـ ١٩٥٧ . إن تزايد السكان وزيادة المستوى مرة أخرى فى الصناعة سيؤدى بالضرورة إلى زيادة الطلب عليه فى الولايات المتحدة فى المستقبل .

وتعتبر أريزونا أهم مراكز إنتاج النحاس الأمريكي إذ يتراوح إنتاجها السنوى بين وبعتبر أريزونا أهم مراكز إنتاج النحاس القابلة للإسترجاع وفي هذه المنطقة وبالقرب من الحدود المكسيكية تتفاوت التوضعات بين توضعات واسعة فقيرة بالفلزات إلى توضعات غنية بها ولكن ضمن حدود ضئيلة جدًا. ومما لا شك فيه أن أريزونا ستبتى محتلة لمركزها الحام سنوات عديدة مقبلة بسبب احتياطيها الضخم نسبيًا.


وبحتل مركز بنغهام كانيون فى ولاية أوتاوه جنوب مدينة سولت ليك مركزًا ممتازًا بين المناطق المنتجة فى الولايات المتحدة على الرغم من ضآلة نسبة الفلزات فى خاماته (١٠,١٪) ولكن سعة هذا المركز تساعد على قيام عمليات التعدين فيه على نطاق واسع . وقد وصل إنتاج هذا المركز إلى القمة فى فترة الحرب ولكنه ما لبث أن انخفض بعدها .

أما في متيشيغان فقد قام الهنود الحمر منذ القديم بالإستفادة من النحاس الطبيعي الذي عثروا عليه بين اللحقيات الجليدية وفي أنهار الحصى في شبه الجزيرة العليا . وبعد وصول الإنسان الأبيض أصبحت منطقة المرتفعات مركزًا من أهم مراكز إنتاج النحاس في العالم . وعلى الرغم من استنزاف الكثير من مناجم النحاس الأمريكية لا تزال مواردها المعروفة حتى الآن كبيرة ، ولقد كان ترتيب هذه البلاد الأولى من حيث الإنتاج عام (١٩٦٠)

ويليها الاتعاد السوفياتى ثم اليابان وزامبيا وشيلى وبلجيكا وألمانيا الغربية وكندا فى الأهمية . أما كندا فتتصف بسعة انتشار توضعات خامات النحاس فيها . إذ تمتد هذه الخامات من نبوفاوندلند ونوفاسكوتيا إلى كولومبيا البريطانية والمقاطعات الشهالية الغربية . ومع ذلك فلم يزد إنتاجها السنوى حتى عام ١٩٢٦ \_ وعلى أساس ما تضمه الخامات المعدنة من فلز على ١٠ ألف طن قصير ، ولكن الإنتاج ما لبث أن إزداد بسرعة حتى تضاعف بل زاد عن الضعف عام ١٩٣٠ . أما اليوم فيزيد على نصف مليون طن . وتقدم مناجم النحاس والنيكل الموجودة فى حوض سود بورى فى أونتاريو عادة حوالى ٥٠٪ من مجموع الإنتاج لكندى (شكل ٤٠) .



شكل (٤٦) إنتاج النحاس حسب الأماكن في الولايات المتحدة



شكار (۶٪) المناطق الرئيسية لانتاج خام النحاس

وتأتى منطقة شمال غربى كويبك الثانية من حيث الإنتاج . وتضم مناجم فلين فلون النال التي تقع على الحدود الكندية الأمريكية شمال النهر . المركز الثالث في الأهمية . أما كولومبيا فتبشر سعة أراضيها باحتمال العثور على احتياطي كبير من خامات النحاس إذا ما جرت الاكتشافات فيها .

إن ازدياد الطلب العالمي على خامات النحاس الذي لم يتوقف بعد . سيتطلب بلا شك زيادة إنتاج النحاس الكندى وكذلك البحث عن كتل جديدة من خام النحاس الذي سيكون لكندا فيه مركز مرموق .

# (ب) أمريكا اللاتينية


المكسيك: يبلغ متوسط الإنتاج السنوى من خام النحاس الذى يمكن استرجاعه فى المكسيك بين ٢٠ ـ ٧٠ ألف طن. وأهم مناطق الإنتاج تقع فى مناطق التعدين التي تتمركز فى شمال غرب المكسيك حيث تكون الشروط البنائية العامة والأشكال التي يوجد عليها النحاس شبيهة بتلك التي نلقاها فى جنوب ولاية اريزونا.

وتمتلك شركات احتكارية ذات رأسهال أمريكى معظم المناجم المكسبكية لا مناجم النحاس فحسب بل غيرها أيضًا . ومن هذا يتبين لنا عظم المصالح الأمريكية فى بلاد أمريكا اللاتينية . وتقوم هذه الشركات بتحديد إنتاج المناجم من الحام بالقدر الذى يجعله مناسبًا لمصالحها . والذى يتراوح بين ١ وه.١٪ من مجموع الإنتاج العالمي .

بيرو وتشيلى: تشتهر مناجم سيرو دى باسكو Ceroo de Pasco التى تقع إلى شمال العاصمة ليما بإنتاجها من النحاس. الذى يقرب سنويًا من ٥٠ ألف طن قصير. وإن افتتاح منجم وفرن للإذابة جديدين منذ فترة وجيزة فى جنوب البلاد بالقرب من أريكيوبا . ١٩٧٧. قد أدى إلى ازدياد إنتاج بيروحتى وصل إلى (١٧٢،٥) ألف طن عام ١٩٧٧.

أما شيلى فقد كان إنتاجها منذ عام ١٩١٠ أقل من إنتاج المكسيك وكذلك أقل بكثير من إنتاج بيرو التي تعود شهرتها كبلد رئيسي لإنتاج النحاس إلى بداية القرن العشرين ، ثم احتلت هذه البلاد المرتبة الثانية بين الدول المنتجة لهذا المعدن في العالم خلال فترة الستينات .

ولقد بلغ متوسط مجموع إنتاج تشيلي السنوى خلال السنوات الماضيات أكثر من ٠٠٠ ألف طن قصير وتجاوز في بعض الأحيان ٦٠٠ ألف طن . (شكل ٤٨) .



شكل (٤٨) منتجو النحاس الرئيسيون متوسط ١٩٧٧ ــ ١٩٧٨

وتقوم مراكز الإنتاج الأساسية في شوكيوكاماتا شاكل المناسق والتنيتي التا السلفادور بوتريديللوس El Salvador-Poterillos (انظر شكل ٥٠). وتوجد كتل الخام في هذه البلاد على الحافات الغربية لجبال الأنديز حيث يسهل الاعتماد على النقل البحرى لقرب المنطقة من البحر وهذا عامل كبير الأهمية في حصول هذه المناطق على حاجتها من البلاد الأخرى بالإضافة إلى أنه يوفر شحن منتجاتها بسعر رخيص إلى أسواق العالم .

وتدل التقارير على أن احتياطى هذه البلاد من الخامات المؤكّدة والكامنة كبير جدًا . مما يدعم استمرار صناعة تعدين النحاس فى تشيلى مدة طويلة . كما سيؤدى إلى بقائها مركزًا أساسيًا لإنتاج النحاس فى العالم .

### (ج) إنتاج النحاس في إفريقيا:

تقع منطقة الإنتاج الرئيسية في الجزء الأقصى الداخلي من جنوب إفريقيا على الهضاب

التي يتفرغ منها نهر الكونغو والزامبيزى حيث يكون التهطال كبيرًا على العكس تمامًا من الموقع الساحلي والخروف الصحراوية التي تميز حقول خامات تشيلي .

ويعوض غنى الخامات الكبير هنا بعد مناجم النحاس الإفريقية عن وسائل المقل البحرى الرخيص ، التي تمتد كتل خاماتها على شكل شريط من زامبيا إلى كاتنغا في الجزء الجنوبي من الكونغو. وبينها تراوح الإنتاج السنوى لزامبيا خلال الأعوام الماضية بين ٤٠٠ وأكثر من ٥٠٠ ألف طن قصير ، لم يتجاوز إنتاج كاتنغا ٢٠٠ ــ ٣٠٠ ألف طن . ومعظم الخامات التي استغلت في هذين البلدين كانت ذات فلزات تتراوح بين ٢ و ٥٪. وهذه النسب تفوق إلى حد بعبد النسب التي تضمها الخامات التي تُعدَّن حاليًا في الولايات المتحدة والتي لا تتجاوز ٧٠٪.

ولكن البُعد وارتفاع كلفة النقل البرى أثرًا فيما مضى على إنتاج كل من كاتنغا وروديسيا ، إلا أن تجاوز هاتين العقبين قد تم إلى حد ما عندما جرى افتتاح خط للسكة الحديد (سكة حديد بنغولا عام ١٩٣١) الذى أدى إلى اختصار المسافة الأرضية بحدود ٢٣٠٠ م ، كما أدى إلى اختصار الطريق البحرى حوالى ٣٢٠٠ كيلو مترًا . وقد نجم هذا الاختصار عن إيجاد مخرج إلى الغرب بواسطة هذه السكة . بتكلفة أرخص من التكلفة أتى كان يقتضيها نقل الإنتاج نحو الجنوب والشرق ، أى أن إنشاء هذا الخط الحديدى قد قرب المناجم الإفريقية أكثر من ٢٥٠٠كم من أدواق الاستهلاك الأوروبية .

ولقد وضع تحسين وسائل النقل المناجم الإفريقية في موضع تمكنت معه من المنافسة في الأسواق العالمية مع أقاليم تعدين النحاس الكبرى الموجودة في شال وجنوب القارة الأمريكية . بالإضافة إلى أن الوضع المناسب لتعدين كتل الخامات في هاتين المنطقتين وغيى الخامات ذاتها وأجر العال الرخيص وإمكانية تأمين حاجات هذه المناجم من أوائل وأدوات عن طريق الماء قد ساعدها مساعدة جلى في هذا المجال .

ولا يقتصر الإنتاج الإفريقي على هاتين المنطقتين بل إن هناك دولاً ثانوية تقوم بالإنتاج أهمها جنوبي إفريقيا وجنوب غرب إفريقيا وأوغندا وروديسيا الجنوبية .

ورؤوس الأموال المستثمرة فى هذه الصناعة هنا أيضًا رؤوس أموال الشركات الاحتكارية الأجنبية ومعظمها إنكليزى وبلجيكي وأمريكي .

أما اختياطى الخامات فكبير جدًا وخاصة فى كاتنغا وروديسيا حتى أن هاتين المقاطعتين اللتين يقترب إنتاجها من إنتاج تشيلى عادة والذى قد يتفوق عليه أحيانًا تعتبر الآن من أهم مناطق الإنتاج فى العالم .

## (د) مراكز الإنتاج الأخرى المهمة في العالم :

لقد قام الإنسان بتعدين النحاس منذ أكثر من ألنى عام فى أوروبا ، حيث لا زالت منطقة ريو تنتو Rio-Tinto فى جنوب إسبانيا والتى تقع شمال غرب مرفأ هويلفا تنتج خامات النحاس ومع ذلك فتعتبر ألمانيا الغربية وبلجيكا وبولونيا أهم إنتاجًا من إسبانيا .

وتحتل ألمانيا الغربية اليوم المرتبة السابعة فى إنتاج النحاس حيث تستورد خاماته من دول مختلفة خاصة من إفريقيا .

ويحتل الاتحاد السوفياتى المرتبة الثانية من حيث الإنتاج فى أيامنا هذه ، إذ يأتى إنتاجه بعد الولايات المتحدة . وتقع أهم أقاليم إنتاج خامات النحاس الروسية فى كازخستان الوسطى خاصة فى حوض بلكاش Balkash وفى منطقة وسط وجنوب الأورال خاصة حول سفر دلوفسك ، وفى أوزبكستان وأرمينيا .

ويسترجع بعض النحاس فى الاتحاد السوفيتى باعتباره ناتجًا ثانويًا من النيكل الذى يُستغل فى شبه جزيرة كولا وفى نوريلسك Norilsk، وكما فى كل مكان من العالم كان تزايد الاعتماد على الحامات الفقيرة سببًا فى إقامة مواقع أفران الإذابة الأولية بالقرب من مراكز التعدين. وقد بلغ إنتاج النحاس فى الاتحاد السوفيتى ما يزيد على (١,٤) مليون طن عام ١٩٧٧.

أما فى آسيا فتعتبر اليابان الأولى من حيث الأهمية فى الإنتاج يتبعه الفلبين وتركيا وقبرص ، وتعتبر الأخيرة من أقدم مراكز تعدين النحاس فى العالم ، واسم قبرص مشتق من كلمة كوبروس الإغريقية أى النحاس والكوبروم أى النحاس باللغة اللاتينية .

وتحتل اليابان اليوم المرتبة الثالثة فى إنتاج النحاس إذ يقارب إنتاجها المليون طن (٩٨٢,٥ ألف طن عام ١٩٧٧).

ولا تعطى الأرقام المتوفرة عن احتياطى النحاس فى العالم أجمع إلا صورة جزئية عن الواقع لأن أكثرها يستند على تقدير كميات النحاس المحتمل وجوده فى مناطق التعدين

الحالية والمناطق المجاورة لها التي تم اكتشافه فيها فعلاً. وفي جميع هذه البقاع قد توجد كميات أكبر من خامات النحاس كها أن هناك بقاعًا واسعة جدًّا لم يجر فيها إلا تنقيب محدود. وهذه الملاحظات التي اعطيناها عن أرقام احتياطي النحاس تنطبق تقريبًا على أرقام الاحتياطي في عدد من المعادن الأخرى ذات النفع الاقتصادي.

#### ٢ ـ ٨ القصدير

إن عصر البرونز الذي تلا فترة العصر الحجرى الحديث وسبق عصر الحديد لم يكن ممكنًا لو لم يكتشف الإنسان القصدير ويعرف أنه يزيد من صلادة النحاس. ومن المحتمل أن يكون سكان حوض البحر الأبيض المتوسط الشرق أول من تعلم كيف يصنع البرونز قبيل الألف الثالث للميلاد. والبرونز خليط يؤلف النحاس ٩٠٪ منه في حين يدخل القصدير بنسبة ٩٠٪ في تشكيله. هذا ولما كانت الأسلحة والأدوات التي تُصنع من البرونز أحسن من الأسلحة والأدوات التي تُصنع من البرونز أحسن من الأسلحة والأدوات التي تُصنع من البرونز أحسن السلحة والأدوات الحجرية لذلك فقد أصبح القصدير في تلك الفترة التاريخية فلزًا استراتيجيًا ، إذ كانت الجيوش القوية والتجار تحتاج إليه ، ويعتبر الفينيقيون أشهر تجار القصدير الذين عرفهم التاريخ والذين حصلوا نتيجة الإنجار به على ثروات طائلة .

### إستعالات القصدير:

لم يعد للبرونز اليوم إلا أهمية ضئيلة ، ولم يعد ما يُستعمل من قصدير فى صناعته بزيد عن الله القصدير العالمي . أما استعالاته الجديدة فترتبط بخصائصه وأشهرها ليونته وانخفاض درجة ذوبانه ومقاومته للأكسدة والتآكل لذلك فقد استعمل فى اللحامات وفى طلى الأوانى النحاسية لعدم تأثره بالأحاض العضوية وغير العضوية .

ويستخدم القصدير اليوم لطلى صفائح الفولاذ الرقيقة التي تسمى صفائح التنك Tinplate التي تستعمل في صنع عبوات الأطعمة الجاهزة .

ولقد كان طلى صفائح الفولاذ بالقصديريتم فيا مضى بعد تحميتها (Hot dipped) أما اليوم فيجرى معظم الطلى بطريقة التحليل الكهربائى Electrolytic، وهذه الطريقة الجديدة تحتاج إلى خمسى ماكانت تحتاجه الطريقة القديمة من قصدير ولكن سمك الطلاء قد نقص إلى درجة جعله أقل مقاومة من الأنواع التى تطلى بالطريقة القديمة . والاعتهاد على طريقة الطلى الجديدة قد يتطلب مسح الأقسام الداخلية من علب الأطعمة الجاهزة في

بعض الأحيان بمادة خاصة تشبه الورنيش لكي يبقي الطلاء أطول مدة ممكنة .

وتستعمل طريقة الطلى الجديدة وتشيع فى بلاد واسعة كالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى حيث يجرى استهلاك المعلبات بسرعة كبيرة جدًا لا تكاد تسمح للطلاء بأن يبلى.

## أشكال وجود القصدير:

يحصل على القصدير من أكسيد الكاسيتريت (SnO) أو ما يسمى بحجر القصدير ويوجد هذا المعدن أصلاً فى العروق التى تقطع الجرانيت أو الصخور المتحولة كالشيست والتى توجد بالقرب من الصخور الجرانيتية . ولكن يندر أن تكون العروق كافية ومتعددة لتستأهل استخراج الكاسيتريت مباشرة منها كها هو الحال مثلاً فى بوليفيا وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا حيث يتم استخراج الكاسيتريت من عروقه .

ويوَجد القصدير أيضًا بكميات كبيرة مخلوطًا مع الرسوبات اللحقية فى مصاطب الأنهار سهولها الفيضية ، وقد نجم وتجمع هذه الكميات عن تجربة طويلة تمت فى مناطق وجود الكاسيتريت وما تلا ذلك من حت ونقل وترسيب .

والتوضعات المنتشرة Placers deposits هي اليوم مصدر حوالي أربعة أخهاس القصدير الذي يجرى إنتاجه في العالم. وتستغل هذه التوضعات بطرق عديدة تختلف من مكان إلى آخر، فني البقاع المنخفضة من سهول الفيض المستنقعية مثلاً يجرى الاستغلال بواسطة جرافات كبيرة تستطيع أن تحفر حتى عمق ٥٠م، ولكن مها كانت طريقة استغلال الخامات فإنها تحتاج إلى تركيز قبل أن يمكن إرسالها إلى أفران الإذابة. وتضم الخامات المركزة عادة بين ٦٠ و٥٠٪ من القصدير.


ويمكن إقامة أفران الإذابة غالبًا على بعد كبير من مناطق استغلال الخام (آلاف الكيلو مترات بين المكانين) وذلك لأن تركيز الخامات إلى درجة كبيرة أمر ممكن وهذا الأمر يسمح بنقل المركز منها بأجر منخفض نسبيًا ، ومن هنا نشأت تجارة واسعة في خامات القصدير المركزة .

# مصادر القصدير في العالم:

تتركز مصادر القصدير الرئيسية في العالم بمجموعة التوضعات المنتشرة التي تمتد على

شكل نطاق ضيق نسبيًا من النهاية الجنوبية لبورما عبر تايلاند والملايو وحتى الجزر الإندنوسية الثلاثة سيننغ كيب Sing Kep وبانغكا Bangkea وبيليتون Billiton . كما أن توضعات نيجيريا والكونغو ومعظم توضعات الصين هي من نوع التوضعات المنتشرة . أما في بوليفيا فيستحصل على القصدير من العروق الصخرية التي يشار إليها أيضًا باللود لماتي تماثل تلك التي توجد في إقليم كورنوول في بريطانيا .

والقصدير في الحقيقة فلز نادر نسبيًا . يتراوع مجموع الإنتاج العالمي منه بين ١٥٠ و و ٢٠٠ ألف طن وهي كمية ضئيلة إذا قورت مع النحاس الذي يتراوح إنتاجه بين ٨ ـ ٩ ملايين طن كما أن بعد أماكن استغلاله عن أسواق الاستهلاك الكبير تجعله ذا ئمن مرتفع نسبيًا ، لهذا أصبح القصدير الثانوي الذي يجرى الحصول عليه من الفضلات مادة خام ذات أهمية كبيرة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ، حتى أصبح القصدير الثانوي يشكل من ٣٥ ـ ٠٤٪ من استهلاكها السنوي ، وأهمية الحصول على القصدير بنوعيه (الثانوي والأولى) بالنسبة لهذه البلاد تتضح تمامًا إذا عرفنا أن إنتاجها من القصدير الأولى عمليًا معدوم ، وأن استهلاكها يتجاوز ٢٨٪ من الإنتاج العالمي ١٩٦١ (شكل ٤٩).



### (أ) ماليزيا:

يشكل الجرانيت على العموم جميع السلاسل الجبلية التي توجد في هذه البلاد . ويحيط بهذه الجبال من طرفيها رسوبات متحولة يحدها بدورها سهل ساحلي لحتى . وقد أدت التجوية العميقة والمستمرة التي أصابت الجرانيت والصخور المتحولة المجاورة لها إلى وجود كتل سميكة من بقابا الغطاء الصخرى ، وبالتالى توضع المواد اللحقية في الأودية وعلى السهل الساحلي .

وتنتج الملايو من القصدير أكثر من أى بلد فى العالم ، وقد احتلت منذ أمد المركز الأول ، واحتياطيها منه يكفى ليبقيها بلد الإنتاج الأول بغير منازع. وقد أنتجت فى عام ١٩٧٨ ما نسبته ٥٥٪ من إنتاج العالم.


### (ب) إندونيسيا:

تستمر التوضعات التي توجد في شبه جزيرة الملايو في الجزر الإندونيسية التي سبق أن ذكرناها وتشمل أيضًا بعض التوضعات التي عثر عليها تحت مياه البحر في المناطق المحيطة بهذه الجزر حيث كانت مجارى الأودية الحالية تستمر تحت المستوى الحالى لمياه البحر (كان مستوى البحر في العصور الجليدية أكثر انحفاضًا مما هو عليه اليوم) \_ (شكل  $\cdot$  0). ومن هذه التوضعات تقوم إندونيسيا بتوفير ثمن  $(\frac{1}{2})$  حاجة العالم من القصدير في العام وموارد إندونيسيا من هذا المعدن موارد جيدة ولكن إنتاجها انحفض في السنوات الماضية بسبب القلاقل والثورات وهي تحتل المرتبة الثانية في الإنتاج بعد ماليزيا ، إذ يبلغ إنتاجها 1 10 من الإنتاج العالمي .

### (ج) بوليفيا :

توجد توضعات القصدير على امتداد السلاسل الجبلية إلى الشرق من هضبة بوليفيا المرتفعة فى المنطقة التى تمتد من أورورو Oruro إلى بوتوزىPotosi ومن هناك جنوبًا إلى الحدود الأرجنتينية . ويرتبط وجود كتل الحام هنا أيضًا مع وجود الجرانيت والترسبات المتصلة بالمندسات Intrusions فى الصخور المجاورة . ومعظم الإنتاج هنا يحتاج إلى تعدين الصخور القاسية وهذا النوع من التعدين لم يعرف فى الحقيقة قبل القرن العشرين . وتنتشر المناجم على ارتفاعات تتراوح بين ٤٠٠٠ و ٢٠٠٠ م تقريبًا فوق سطح البحر

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٥٠) مراكز إنتاج القصدير في العالم دعوسط ١٩٧٧ – ١٩٧٨

ولهذا كانت شروط الاستغلال شاقة ، كما أن صعوبة المواصلات والنقل كانت سببًا آخر أعاق استغلاله طويلاً . وعلى الرغم من أن الإنتاج وصل إلى قمته عام ١٩٢٩ فقد أدت زيادة الطلب عليه أيام الحرب العالمية الثانية إلى ارتفاع جديد ، إذ تجاوز الإنتاج الـ ٤٢ ألف طن طويل عام ١٩٤٥ . ولكن الإنتاج ما لبث أن انخفض بعد ذلك إلى أقل من النصف . وقد بلغ إنتاجها عام ١٩٧٨ حوالى (٢٥) ألف طن .

ومع أن تكلفة الإنتاج مرتفعة نسبيًا نظرًا للظروف التي سبق أن عرضنا إليها ، إلا أن اتساع احتباطي الحام المعروف والكامن كبير إلى درجة تعد باستمرار التعدين عقود عديدة مقبلة .

#### (د) بريطانيا :

لقد جرى إنتاج القصدير في إقليم كورنوول قبل التاريخ المكتوب وقد كان إنتاج هذه المنطقة سلعة أتجر بها الفينيقيون والرومان ، أما البوم فيتجر بها الإنكليز أنفسهم .

وعلى الرغم من ضآلة الإنتاج الحالى (أقل من إلا) من الإنتاج العالمي إلا إنه إنتاج مستمر ، ويعود ذلك إلى الخبرة التي حصلت عليها هذه المنطقة بسبب نشوء هذه الصناعة فيها منذ القديم ، ولهذا فلا تزال حتى اليوم مركزًا هامًا جدًا لإذابة القصدير الذي يردها من عدد من مناطق العالم . ولهذا أيضًا كانت لندن ولا زالت أحد مراكز التجارة الرئيسية بهذه المادة يضاف إلى هذا أن بريطانيا كانت تحتكر معظم إنتاج وتجارة القصدير في العالم لأنها كانت تضع يدها على عدد من مناطق الشرق الأقصى وخاصة الملايو .

## (هـ) مراكز الإنتاج الأخرى :

تتمركز التوضعات النيجيرية في بوشى Bauchi,أو منطقة هضبة جوس فى القسم الأوسط من نيجيريا ، أما تلك التي توجد في زائير فتقع في منطقة كاتنغا وبحيرة كيفو بالإضافة إلى توضعات (واندا والبروندي القريبة منها . ويأتي معظم الإنتاج الصيني من منطقة (بونان) أما توضعات القصدير الروسية فيقع معظمها في إقليم الآمور في أقصى شرق الاتحاد السوفيتي (قرب الحدود الصينية) .

ومعظم الخام الذي يعدَّن في الملابو وإندونيسيا يسترجع إلى أشكال فلزية في أفران الإذابة في سنغافورة وفي جزيرة (بانغكا) في حين يجرى تركيز الخامات التي تعدن في

نيجيريا بالقرب من المناجم ومن ثم يـجرى شحنها إلى أفران الإذابة في ليفربول وردروث في كورنوول في بريطانيا حيث بجرى تحويلها إلى قصدير صاف.

وتشرف بريطانيا منذ زمن بعيد عن طريق رؤوس الأموال الاحتكارية على معظم إنتاج القصدير الأولى ، بامتلاكها لأفران الإذابة وإدارتها لها .

أما الولايات المتحدة ففيها فرن لإذابة القصدير في مدينة تكسس يقوم بمعالجة خامات القصدير المركّرة التي ترسل إليه من بوليفيا وغيرها من البلاد.

### نظرة على مستقبل القصدير:

بما أن القصدير مادة أساسية لصناعة آلات الحرب والذخائر ، كان على العالم الغربى (الحلفاء) خلال الحرب العالمية الثانية وبعد أن انقطعت صلاته بجنوب شرق آسيا أن يعتمد بشكل كبير على أمريكا الجنوبية وإفريقيا . وهذا الأمر يوضح إلى حد بعيد أسباب ارتفاع إنتاج بوليفيا في فترة الحرب بسبب حاجة الولايات المتحدة الماسة إلى هذا الإنتاج . في حين اعتمدت بريطانيا اعتمادًا كبيرًا على نيجيريا وزائير .

ولقد أكدت التوضعات المكتشفة خلال العقدين الماضيين احتمالات وجود كتل كبيرة من خامات القصدير في إفريقيا والاتحاد السوفيتي والصين وغيرها من بقاع العالم . ومما لا شك فيه أن أعال التنقيب ستتسارع بقوة عندما تشتد حاجة الأسواق إلى هذه المادة وقد يتم بنتيجتها اكتشاف احتياطي إضافي ثمين . أما بالنسبة للوضع الحاضر فيبدو أن الملايو واندونيسيا ستبقيا المصدرين الرئيسيين للقصدير الأولى .

وتقوم حاليًا هيئة دولية بالإشراف على معظم الإنتاج العالمي وهي تهتم بتطبيق اتفاقية عالمية للقصدير باشراف الولايات المتحدة الأمريكية ويبدو أن الأمر سيستمر كذلك في المستقبل.

# ٣ ـ ٨ الألمنيوم

بغض النظر عن أن العلماء قد عملوا سنوات طويلة عديدة لإيجاد وسائل لإنتاج الألمنيوم بكميات تجارية مفيدة ، فقد ظل هذا الفلز معدنًا يشار إليه كشيء كمالى حتى أواخر عام ١٨٩٩ إذ كانت تكاليف استحصاله من خاماته كبيرة جدًّا بشكل جعله غير ذى أهمية صناعية . وكان سعر الكيلو جرام الواحد منه يزيد على اثنى عشر دولارًا (بسعر الوقت

الحاضر) أو أربع دولارات بالسعر القديم بينها هبط سعره إلى نصف دولار اليوم ، ولهذه الأسباب يمكننا أن نقول أن استعال الألمنيوم لم يتم إلا البارحة إذا قارنا تاريخ استعال النحاس والرصاص والزنك .

# استعالات الألمنيوم :

لقد فاق استعال هذا الفلز على الرغم من حداثته جميع أقرانه من المعادن الأقدم استعالاً. والدليل على ذلك أن إنتاجه العالمي يزيد عن (١٧) مليون طن ، في حين بلغ إنتاج النحاس (٨٠٥) مليون طن والزنك (٥٠١) مليون تقريبًا .

ولرقم الإنتاج تأثير ووقع أكبر فيما لو تذكرنا أن الوزن النوعى لهذا المعدن لا يتعدى ٢٠٧ فى حين أنه يبلغ ٨٠٩ للنحاس و ٧٠١ للزنك و ١١٠٣ للرصاص . وبكلمة أخرى إن حجم إنتاج الألمنيوم يبلغ أربعة أضعاف النحاس .

وأهم خصائص الألمنيوم التي أعطته قيمة عالية في الصناعة خفة وزنه ومتانته Strength وناقليته للكهرباء ومقاومته للتآكل .

والمعدن الصافى لين نسبيًا وقابل للسحب ، ولكن إذا أذيب مع فازات أخرى نتج خليط ذو صفات قد ثقارن مع صفات الفولاذ المستخدم فى الإنشاءات . أما العناصر التى تدخل فى خلائط الألمنيوم التجارية فهى السيليكون والنحاس والنيكل .

وقد دخل الألمنيوم وخلائطه المتينة عالم إنشاء تجهيزات سكك الحديد وعبوات النقل وأجسام الشاحنات التجارية والسفن والطائرات والسيارات . كما دخل مجددًا وخلائطه فى عالم الإنشاءات الثقيلة فأخذ يستخدم فى صناعة الجسور والأبنية الضخمة .

وتحتل صناعات إشغال المعادن وصبها Foundry الدرجة الثانية من ناحية كميات الألمنيوم التي تستعملها بعد صناعة تجهيزات الإنشاءات بينها تأتى صناعة الكهرباء التطبيقية في المرتبة الثالثة . وقد توسعت هذه الصناعة بسرعة في السنوات السابقة بسبب استخدام الألمنيوم في صناعة التوصيلات الكهربائية لخطوط التوتر العالى حيث تعتبر الكابلات المصنوعة من الألمنيوم والفولاذ المسبق الأجهاد M. Steel-reinforced . إنشاءات قياسية المصنوعة من الألمنيوم والفولاذ المسبق الأجهاد Standard.

إن انخفاض تكلفة الحصول على الألمنيوم التي جاءت مع مطلع القرن العشرين مكنت

من وضع أوانى الألمنيوم فى متناول ربة كل بيت تقريبًا وفتحت بذلك أسواقًا ضخمة لمثل هذه المنتجات .

# أشكال وجود الألمنيوم :

يعتبر الألمنيوم من أكثر العناصر انتشارًا على سطح القشرة الأرضية ولكنه موجود بصورة عامة بشكل يصعب استحصاله ، فهو يشكل جزءًا من عدد من المعادن المشكلة للصخور كأصناف الفلدسبار المختلفة والميكا والهورن بلند ، كما يوجد في بعض منتجات الصخور المتحولة (الناشئة عن الاستحالة أو العمليات الأخرى التي تغير الصخور) كالكلوريت والكاولينيت ومعادن الغضار المتحالفة Allicd. وقد يُظن أن كثرة انتشار أنواع الغضار تسهل عملية الحصول على الألمنيوم ولكن أنواع الغضار المختلفة لا تحتوى في الحقيقة إلا على كميات ضئيلة من الألمنيوم . كما أن وجود السيلكا Silica مترافقًا مع هذا الغضار يعوق الاستغلال .

### البوكسيت :

مزيج شبيه بالغضار يضم عددًا من أكاسيد الألمنيوم المائية أى مركبات تضم الألمنيوم والهيدروجين والأوكسجين. ينتج عن التجوية العميقة التي تصيب الكتل الصخرية وبقايا الغطاء الصخرى فى ظل شروط مناخية خاصة (دفء ورطوبة مناسبة). وأحسن مناطق تشكله السطوح شبه الأفقية الواسعة أى ما يسمى عادة باشباه السهول.

ويتم تشكل البوكسيت بنفس الطريقة التي يتم بها تشكيل الأتربة اللاتيريتية (١) أى عن طريق الإزالة التدريجية للسليكا من التربة وإعناءها تدريجيًا بالحديد وأكاسيد الألمنيوم المائية . ويطلق عادة على المركبات التي تكثر بها أكاسيد الألمنيوم المائية ويقل فيها الحديد إسم البوكسيت ، في حين تدعى بالأتربة الاتيريتية إذا كان الأمر على العكس ، ومما تقدم يتضح أن انخفاض السليكا في الصخر الأصلى يساعد كثيرًا على تشكيل البوكسيت . ويوجد العديد من توضعات البوكسيت المستغلة حاليًا في الأقالم المدا يـ الرطبة وتحت

<sup>(</sup>١) نوع من الغضار الذي يحدث في المناطق الاستوائية الرطبة ، فاقع اللون غني بالحديد.

المدارية حيث تشكلت أصلاً أثناء الأحقاب الجيولوجية الحايثة (التربتاري Tertiary) كما يوجد بعضها أيضًا في بعض البقاع التي كانت فيما مضى أثناء العصور الجيولوجية) ذات مناخ أكثر دفئا ورطوبة من المناخات السائدة عليها حاليًا.

ويصح هذا بصورة خاصة على التوضعات الموجودة فى أركنساس وتلك التى توجد فى جنوب فرنسا وهنغاريا ويوغسلافيا . ويحد خط عرض ٣٥° فى أمريكا الشهالية مناطق استغلال البوكسيت إذ ينعدم استغلاله إلى الشهال من هذا الخط ، أما فى أوروبا فنجد أن معظم التوضعات ترتبط بمنطقة البحر الأبيض المتوسط .


ويعبر عن نسبة ما يحتوى عليه البوكسيت من مادة فلزية بنسبة ما فيه من أوكسيد الألمين (١٠) التي قد تتراوح بين ٢٠ و ٥٠٪ وقد يوجد البوكسيت في بعض الحالات على الرغم من وجود غطاء ترابى كبير ، قريبًا بصورة كافية من السطح بشكل يسمح باستغلاله بأرخص التكاليف بطريقة المناجم المكشوفة . ولكن عمليات التعدين العميق كان لابد وأن تتبع عمليات المناجم المكشوفة خاصة في المناطق التي تكون فيها التوضعات القريبة من سطح الأرض قد وصلت حد الإنهاك . واستغلال البوكسيت مثل آخر على تزايد التكاليف الذي سبق أن ذكرناه عندما وصفنا الصناعة التعدينية ، إذ أن التعدين ينتقل من استغلال أسهل الخامات إلى أصعبها استغلالاً .

وحيث تكون كال البوكسيت كثيرة التشوش وترتصف بزوايا حادة يُجبر المعدنون على القيام بالتعدين تحت الأرض منذ بداية الاستغلال. شكل (٥١).

ويستخدم معظم البوكسيت المعدن أى ٩٠٪ منه فى الحصول على الألمنيوم ، أما الباقى فيدخل فى صناعة مواد السحج Abraision. والصناعات الكياوية والحرارية وصناعة الحزف الحديث Modern Ceramies.

# تحويل البوكسيت إلى ألمنيوم :

للبوكسيت حجم كبير وقيمة ضئيلة بالنسبة للوزن ، لذلك كان من المرغوب فيه إزالة معظم الرطوبة والشوائب منه وبصورة خاصة إذا كان معدًا لنقل طويل ومكلف ، لذا يجرى تجفيف البوكسيت اللعد للشحن من غويانا إلى مرافىء الولايات المتحدة مثلاً في حين أن البوكسيت الذي يصدر من جاميكا إلى تلك المرافىء لا يجفف بسبب قرب المسافة .




شكل (٥١) تعدين البوكسيت في جامايكا

وتشحن الخامات المجففة غالبًا إلى مسافات بعيدة للقيام بالمرحلة التالية من مراحل تصنيعه أى من أجل إزالة ما تبقى من سيلكا وعزل مادة الألمين بطريقة باير Bayer. ويعزل الأوكسجين المرافق للألمين بواسطة التحليل الكهربائي (الإلكتروليز) لذلك تقام مصانع الاختزال Reduction حيث يتوفر تيار كهربائي رخيص بكميات مناسبة.

وقد تنتج بعض البلاد كميات من الألمنيوم تفوق ما يمكنها الحصول عليه من إنتاجها المحلى ، فني الولايات المتحدة مثلاً تقوم مصانع الألمين على طول شاطىء الخليج لتهتم بالخامات المستوردة ، في حين أن المصنعين المقامين في أركنساس يهمان بمعالجة الخامات المحلية .

وقد نجد بعض البلاد التي لا تنتج أى بوكسيت ومع ذلك ففيها عدد من مصانع التحويل (الاخترال) ككندا حيث أقيمت هذه المصانع بالقرب من منشآت القدرة المائية الهامة فيها كالمصنع المقام على نهر سان موريس والمصنع المقام على نهر ساغويني رافدا نهر سانت لورانس. وتعتبر النرويج أيضًا من أكبر البلاد المنتجة للألمنيوم على الرغم من خلو أرضها من توضعاته إلا أن ما جعلها من البلاد المنتجة توفر كميات هائلة من القدرة الكهرمائية فيها (شكل ٥٢).




شكل (٥٢) مواقع صناعة الألومنيوم في الولايات المتحدة

إنتاج البوكسيت في العالم:

# (١) الاتحاد السوفياتي :

يستند الإنتاج الروسى فى جزء منه على مصادر الألمنيوم المحلية ولكن إنتاج هذه البلاد يعتمد أيضًا على ما يستورد من خامات اليونان . ولقد أجبرت ضآلة كميات البوكسيت المحلى الانحاد السوفيتي على استخدام معدنى النفلين Nephcline والألونيت Alunite أيضًا وللكن حصتها فى إنتاج الألمنيوم غير معروفة تمامًا شكل (٥٣) .



شکل (۵۳)

وقد بلغ إنتاج الاتحاد السوفياتي من البوكسيت عام ١٩٧٨ نحو ٩٪ من إنتاج العالم. وتوجد توضعات البوكسيت الرئيسية في وسط وجنوب جبال الأورال والمرتفعات المجاورة للينغراد. أما توضعات النفلين فتتركز في شبه جزيرة كولا وسيبريا الشرقية كما توجد توضعات الألونيت في أذربيجان.

وفى الاتحاد السوفياتي تقوم مصانع تصفية الألمنيوم إلى جوار مراكز توليد القدرة الكهرمائية الرخيصة التكاليف التي يجرى إنتاجها على نهرى الدنيبر والفولفا وفي الجزء

الأوروبى الشمالى الغربى من الاتحاد . كما تقوم صناعة التصفية أيضًا إلى جانب المحطات الكهر حرارية الرخيصة التكلفة التي تولد الكهرباء من الفحم البني فى وسط الأورال وسيبريا الغربية (منطقة كراسنو يارسك) . وقد أدى تزايد إنتاج القدرة الكهرومائية المسك على نطاق واسع فى سيبريا الشرقية إلى قيام مصانع لإنتاج الألمنيوم مؤخرًا فى إقليم اركوتسك Irkutsk

### (ب) الولايات المتحدة :

يتركز إنتاج البوكسيت في الولايات المتحدة إلى جنوب شرق خط يمتد من ليتل روك المناد المتحدة إلى جنوب شرق خط يمتد من ليتل روك المناد المعرب المعر

وقد زاد متوسط الإنتاج السنوى في السنوات الأخيرة على ثلاثة أضعاف وخمسة أضعاف ونصف الإنتاج المحلى.

وتعتمد هذه البلاد اعتهادًا كبيرًا على مستورداتها من جزر الأنتيل والجزء الشهال من أمريكا الجنوبية . أما أهم مراكز اختزال الفلزات (التصفية) فتقوم على ساحل الخليج لتصفية الخامات المستوردة . في حين نجد أن مصانع التحويل الأخرى الأربع والعشرين تتوزع على عدد من الولايات ، خمسة منها في ولاية واشنطن التي تتمتع بقدرة مائية ملائمة .

### (جه) البلاد الأخرى:

تحتل استراليا اليوم المرتبة الأولى فى العالم فى إنتاج البوكسيت . إذ يعادل إنتاجها ٣٠ ٤٢٪ من الإنتاج العالمي .

تقع أهم البلاد المنتجة للبوكسيت في الوقت الحاضر في أمريكا اللاتينية والذي قدر إنتاجها بحوالي ٧٪ من إنتاج العالم. وقد أصبحت جامايكا خلال فترة وجيزة من الزمن من البلاد الرئيسية في إنتاج هذا الحام وتقع معظم خامات هذه المنطقة عمليًا بالقرب من سطح الأرض والمسافة بين مواقع مناجمها والساحل قصيرة نسبيًا ، لذلك كانت تكاليف إنتاجها منخفضة نسبيًا . ويبلغ إنتاجها حوالي ٩٪ من الإنتاج العالمي .

وتنتج كل من هاييتي وجمهورية الدومنيكان كميات قليلة من خام البوكسيت ، أما في أمريكا الجنوبية فيتركز الإنتاج في سورينام Surinam وغويانا البريطانية . وهاتان المنطقتان تعتبزان جزءًا من بقعة واسعة من الأرض تتألف صخورها من الصخور الاندفاعية القديمة والصخور المتحولة التي تسمى بالدرع الغوياني الذي يمتد إلى البرازيل وغوبانا الفرنسية من جهة وإلى فنزويلا من الجهة الأخرى . وفي جميع أنحاء هذه المنطقة ساعدت الشروط الملائمة على تشكل البوكسيت . ولهذا فمن المحتمل وجود توضعات أخرى ثمينة فيها لمكتشف بعد .

وتشتهركل من غينيا وغانا وغمبيا فى إفريقيا الغربية بإنتاجها فى الوقت الحاضر وفى هذه المنطقة من العالم أيضًا يتوقع أن تكتشف مصادر جديدة للبوكسيت.

أما فى أوروبا فتعتبر فرنسا لا أهم البلاد الاوروبية إنتاجًا فحسب بل وأقدمها أيضًا . يليها فى الأهمية هنغاريا ويوغسلافيا واليونان .

وتنتج بعض البلاد الآسيوية كميات لا بأس بها من البوكسيت وأهمها الملايو وإندونيسيا والساراواك والهند.

### نظرة على مستقبل البوكسيت:

إن ضخامة كمية الخامات المعروفة في العالم وتحسين طرق إستخلاصها والحصول عليها وتنوع استعالات الألمنيوم تؤكد جميعًا استمرار أهمية هذا المعدن. وإن توسع صناعة الطائرات المذهل والرغبة في القوة والسرعة والخفة في تجهيزات المواصلات البرية والبحرية ليؤكد دونما أدنى شك استمرار النوسع الكبير في أسواق الاستهلاك الحالية وفي المستقبل.

## Magnesium المغنيسيوم 🔥 🕹

يوجد المغنسيوم فى الطبيعة بكثرة تعادل كثرة الألمنيوم ، ومحتل الدرجة الثالثة من حيث النكثرة بين الفلزات . ولقد صعب أول الأمر إيجاد وسائل عزل اقتصادية لعزل الفلز عن العناصر الأخرى التي يوجد متحداً معها فى الطبقة الصخرية Lethosphere والطبقة المائية المعناصر الأخرى التي يوجد متحداً معها في الطبقة المند مدة وجيزة نسبياً ، ومع ذلك فإن Hydrosphere لذلك لم يدخل حيز الاستعال إلا منذ مدة وجيزة نسبياً ، ومع ذلك فإن مجموع كمية المغنسيوم الأولى Primary التي ينتجها العالم اليوم لا تكاد تبلغ جزءاً ضئيلاً مر

إنتاج العالم من النحاس والألمنيوم . وهو على ضوء استعاله الحالى يعتبر فازًا لازمًا لصناعة خليطة الألمنيوم .

والمغنسيوم من أخف الفلزات المستعملة فى أغراض البناء . يبلغ وزنه النوعى ٣٣٪ من وزن الحديد و ٦٤٪ من وزن النحاس . وهذا ما جعله ملائمًا لصناعة الإنشاءات التى تتطلب متانة عظيمة بالنسبة للوزن كها هو حال صناعة الطائرات .

ولقد كان روبرت بنسن Robert Bunsen الكياوى الألماني أول من استحصل على المغنسيوم النقى عام ١٨٥٢ . كما أن إنتاجه على أسس تجارية حدث في ألمانيا مترافقاً مع صناعة البوتاس .

وعندما ازداد تقدير المهتمين لصفات المغنسيوم جرى إنفاق مبالغ طائلة للبحث عن طرق فنية يمكن أن تساعد على إنتاج كميات ضخمة منه بأقل التكاليف الممكنة ونجاح هذه الأبحاث يظهر بوضوح فى تغير أسعار هذا العاز . فنى فترة الحرب العالمية الأولى بيع الكياو جرام الواحد منه بـ (١١) دولارًا تقريبًا وفى عام ١٩٢٨ الحفض السعر إلى ١٠٢ دولار للكج الواحد . أما اليوم فلا يتجاوز سعر الكياو جرام الواحد منه الـ ٧٥ سنتًا أمريكيًا .

## إستعالات المغنسيوم:

إن خاصيني المغنسيوم في الأكسدة السريعة Oxidizinn وإعطاء ضوء وهاج جعلت هذا الفلز شيئًا ثمينًا للأغراض الكياوية والتصوير .

ولم يعد لاستعالات المغنسيوم السابقة التي كانت له في فترة الحرب كاستعاله في المشاعل والقنابل المحرقة والكياويات إلا أهمية ثانوية اليوم. أما استعالاته الحقيقية فتظهر إذا نظرنا إلى الإنتاج الأمريكي إذ يستعمل ثلث هذا الإنتاج لتحضير خلائط الألمنيوم التي تتميز بالمتانة وخفة الوزن والثلث الثاني في المنتجات الإنشائية "محسب المعادن Casting) والألواح والصفائح وآلات الثقب Extrusions.

## أشكال وجود المغنيسيوم :

المغنسيوم عبارة عن مركب يتألف من عدد من المعادن والصبخور ، وهو يوجد على شكل مركب كيماوى فى المالح Brines ومياه البحر . والمغنسيت أو فحات المغنسيوم واسع

الانتشار يستعمل فى تلفيح (تبطين) Lining الأفران باعتباره من الحراريات لأنه عنصر مقاوم للذوبان فى ظل شروط الحرارة العالية .

ويمكن أن يستخلص المغنسيوم أيضًا من صخر الدولوميت الذى يتألف من فحات الكلسيوم والمغنسيوم معًا. وهو كثير الإنتشار على سطح الأرض إلى حد بضمن أن عمر المغنسيوم لن يكون مجال بحث.

وقد حصل مؤخرًا تطور جديد فى الحصول على المغنسيوم . إذ مكنت الوسائل الجديدة من الحصول عليه من مياه البحر . ولهذا فقد جرى بناء مصانع عديدة على شواطىء البحار حيث يؤلف كلور المغنسيوم أربعة أجزاء من أصل ألف من المالح البحرية وهذا الأمر يفترض بالطبع معالجة كميات هائلة من الماء للحصول على كميات معقولة من المغنسيوم الفلزى Metallic.

ولقد أدى استعال طرق عدة لاستحصال وتصفية المغنسيوم من مصادر عدة إلى ازدياد إنتاجه فى الولايات المتحدة مثلاً بشكل واضح خلال السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية من ٣٣٥٠ طن قصير عام ١٩٤٣ إلى أكثر من ١٨٠٠ ألف طنًا عام ١٩٤٣.

وكان سبب هذا الإرتفاع غير الطبيعي تزايد طلب بعض الصناعات عليه كصناعة الطائرات وآلات الثقب. ومع زوال ظروف الحرب الخفض الإنتاج الذي أخذ يتراوح بين ٤٠ ـ ٨٠ ألف طن قصير في العام من لمغنسيوم الأولى ثم عاد وارتفع إلى ما يزيد عن مائة ألف طن في السنة.

# إنتاج المغنسيوم في العالم:

تعتبر الولايات المتحدة أكبر منتج للمغنسيوم الأوَّلى ومن أهم الدول فى إنتاج مركباته . ويتراوح إنتاج هذه البلاد من المغنزيت (١٤)١٨ بين ١٢ و٧٪ من الإنتاج العالمي ولكن إنتاجها لا يكفيها . لذلك وبسبب حاجة هذه البلاد إلى هذه المادة فهي تستورد المغنزيت المعالج أو المغنزيوم الحامي ١٢٥ من النمسا واليونان ويوغسلافيا . كما أخذت البلاد تزيد من اعتمادها على الحامات . ويبلغ مجموع إنتاجها من المغنسيوم ما يزيد عن ٠٥٪ من إنتاج العالم (حوالي ١٢٠ ألف طن) .


أما الدول الأخرى المهمة في الإنتاج فهي الإنحاد السوفياتي والنره سج وكندا وإيطاليا .

ولمواجهة الحاجة إلى مواد متينة وخفيفة الوزن فى النقل البرى والجوى سيكون للمغنسيوم شأن كبير ومفيد . كما أن تحسن طرق الإنتاج وتقنية الصناعة ستؤدى بلا شك إلى إزدياد أهمية هذا الفلز الصناعى .

### ٥ ـ ٨ الرصاص والزنك

يُعثر على الرصاص والزنك عادة مترافقين في الطبيعة ، وقد تنتج منطقة للتعدين أحيانًا كميات من الرصاص تفوق الزنك وأحيانًا أخرى قد نجد العكس (شكل ٥٤).

وحتى فى الأماكن التى قد يجرى فيها إنتاج أحد هذين الفلزين بصورة تجارية قد نجد عادة إنتاجًا قليلاً من المعدن الآخر والعكس صحيح أيضًا. وقد جرى استعال كل من هذين الفلزين منذ قرون عديدة حتى أن الرصاص قد عدّين منذ مدة تزيد على الألنى عام. وقد استعمله الرومان لأغراض السبك Plumbing.



شكل (٥٤) أقاليم إنتاج الرصاص والزنك الرئيسية

#### استعالات الرصاص والزنك:

يختلف هذان الفلزان عن بعضها إختلافًا بينًا سواء فى خصائصها الكياوية والفيزيائية وحتى فى استعالاتهما ولكنهما يشتركان فى أمر أو أكثر أى فى تعدد استعالاتهما وفى عدم وجود بديل لها فى اقتصادنا الحديث .

والخصائص التي تجعل الرصاص فلزًا ثمينًا هي ليونته Softness وقابليته للطرق ومقاومته للتآكل ، لذلك يمكن لفه بسهولة وطرقه ليصبح على شكل صفائح ولكنه يختلف عن النحاس والحديد في عدم قابليته للسحب على شكل أسلاك رفيعة أو خيوط.

ومقاومته للتآكل تجعل منه شيئًا ذا قيمة خاصة لسبك القوالب Fixtures والبطاريات الخازنة والكابلات التي تُستعمل بكثرة في صناعة الهواتف والتلغراف. وبما أن الرصاص هو الوحيد بين الفلزات التي لا تتاثر بالحموض الكبريتية لذلك فهو يستعمل في تصميم بطانات جميع الأجهزة المستعملة في تصنيع هذه المادة الصناعية الهامة.

وقد ظل الرصاص بُستخدم مدة ليست قليلة في تصنيع الدهانات أكثر من استعاله في أى غرض آخر ولكن نتيجة للتغيرات التي أصابت هذه الصناعة تناقص ماكان يُستعمل منه في هذا الغرض بصورة واضحة.

ولا تستخدم البطاريات الخازنة أكثر من ثلث الرصاص المستعمل في عدد من البلاد ، كما تستعمل صناعة الرصاص التبترا اثيل Tetracthyl والتيترا مثيل Tetracthil ، لتحسين رقم الأوكتان في البنزين حوالي ١٥٪ منه في حين تستخدم صناعة الأصبغة Pigments حوالي ١٠٪ من الإنتاج . أما الباقي فيستفاد منه في عدد كبير من الأغراض الصناعية .

ولقد إزداد الطلب مؤخرًا على الرصاص من أجل الأعال النووية ولصناعة الدروع المضادة للإشعاع (كالأشعة السينية). وتفصح أهمية السيارة فى الاقتصاد الأمريكي بجلاء عن عدد من هذه الاستعالات.

أما الخصائص التي جعلت من الزنك مادة ثمينة بصورة خاصة فهى قابليته لأن يدخل في صناعة الخلائط ومقاومته للأكسدة . ويدخل حوالى نصف الزنك المستهلك في الولايات المتحدة مثلاً في تصنيع الخلائط المختلفة التي يكون الزنك أساسها ، وكذلك في عدد من منتجات الشبه الأصفر Brass وخلائط الفلزات الخفيفة ، ويستعمل حوالى ٤٠٪ منه في أعال الغلفنة Galvanizing .

إن عملية طلى صفحة من الحديد والفولاذ بطبقة رقيقة من الزنك تدعى بالغلفنة وصفائح الحديد التي تعالج بهذه الطريقة تقاوم الصدأ لذلك كانت تعيش مدة أطول ، أما الشبة فعبارة عن خليطة من الزنك والنحاس بنسب مختلفة إلا أنها تضم عادة بين ٦٦ و٨٣ جزء من النحاس ومن ٣٤ إلى ١٧ جزء من الزنك .

### خامات الرصاص والزنك:

الغالينا Galena هى المعدن الرئيسى الذى يحتوى على الرصاص . ويتألف من مركب يضم الرصاص والكبريت . ويوجد عدد آخر من معادن الرصاص ولكن أغلبها نجم عن تبدلات كياوية بدءًا من الغالينا . ويمكن تمييز هذا المعدن بوزنه (٨٦,٤/ الرصاص الفلزى) من جهة وميله لأن يوجد على شكل مكعبات عادية متبلورة .

وتكون الغالينا عندما تعدن مشوبة بكثير من المادة المعدنية Gangue وبالعديد من الفلزات الأخرى وخاصة الزنك ، وقد تضم الفضة والأنتموان (الإثمد) والذهب وغير ذلك من فلزات ، لهذا يصعب أن يُعطى رقم أكيد وحقيقي عا يمكن أن تحتوى عليه الخامات من فلز الرصاص . بالإضافة إلى أن بعض التوضعات التي نجد فيها الغالينا تكون مبعثرة على شكل بقع صغيرة منعزلة متباعدة في كتل واسعة من الصخور كالكلس ، بينا نجد غيرها بشكل أكثر تركيزًا حيث يمكن أن يحصل على المعدن من العروق أو اللود Lodes . وعلى الرغم من هذا لا بد من تركيز الخامات في معظم الحالات وذلك لرفع نسبة ما يضمه الخام من فلز قبل أن يمكن إرساله إلى أفران الإذابة .

أما المعدن الرئيسي الذي يحتوى على الزنك فهو السفاليريت Sphalerite أو الزنك بلند وهو اتحاد من الزنك والكبريت ، وقد تكون معادن الزنك الأخرى اشتقاقات للسفاليريت كما هو حال الرصاص . ومع الزنك قد نعثر على فلزات أخرى في الزنك بلند كالكادميوم والذهب . وقد نجده مترافقاً مع الغالينا .

وتتراوح نسبة الفلز في خامات الزنك بين ٢,٢ ١٪ لذلك يُضطر هنا أيضًا إلى تركيزه قبل أن تمكن معالجته .

# أولاً ـ التوزع الجغراق لإنتاج الرصاص :

تنتشر خامات الرصاص بشكل واسع على سطح الأرض ، وفى كل قارة من قارات الكرة الأرضية نجد توضعات ذات قيمة حالية وكامنة منه . ولكن المنتجين الرئيسيين له ليسواكثرًا ، ومن هؤلاء نجد أستراليا والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وكندا والمكسيك والبيرو ويوغسلافيا وبريطانيا والمغرب (انظر شكل ٥٤) .

# ١ أمريكا :

#### (أ) الولايات المتحدة:

بلغ إنتاج هذه البلاد في السنوات الماضية بين ١٠ ــ ١٤٪ من الإنتاج العالمي من الرصاص ولكنها قامت بتصفية كميات أكبر من إنتاجها المحلي أو ما يعادل ١٥ إلى ٢٠٪ وذلك يعود إلى ضخامة الإستيراد. وقد بلغ مجموع إنتاج الولايات المتحدة من الرصاص حوالي (٣٢) مليون طن وهو ما يزيد عن ٣١٪ من إنتاج العالم.

وأهم مراكز الإنتاج الأمريكية تقع فى جنوب شرق الميسورى يليها فى الأهمية ولاية إيداهو ثم أوتاوه وكولورادو وواشنطن وأربزونا إلا أنها جميعًا ذات إنتاج ضئيل.

ومن الملاحظ أن إنتاج خامات الرصاص من مناجمه فى الولايات المتحدة قد انحفض إنحفاضًا واضعًا فى العقود الثلاثة الماضية حتى أنه أصبح أقل من ربع حاجة الإستهلاك المحلى ، ولكن إمكانية استرجاع الكثير من رصاص الفضلات تمكن من التعويض إلى حد ما عن هذا النقص .

وتزيد كميات الرصاص الثانوى التي توفَّر بهذه الطريقة مرة ونصف المرة على ما يحصل عليه من المناجم ورغم ذلك تضطر هذه البلاد إلى استيراد كميات كبيرة تفوق مجموع إنتاج مناجمها منه.

ويسهِّل على هذه البلاد الحصول على الرصاص موقعها بين بلدين من أهم البلاد إنتاجًا له لها حدود مباشرة معها وهما كندا والمكسيك . إلا أن المستورَد منهما لا يكفيها ولذلك فهى تعمد إلى استيراد كميات منه من عدد من البلاد البعيدة عنها كالبيرو وجنوبى إفريقيا ويوغسلافيا وحتى أستراليا .

#### (ب) المكسيك :

ما إن جاء عام ١٩١٣ حتى كانت المكسيك تعتبر بلدًا مهمًا فى إنتاج الرصاص ومنذ ذلك التاريخ ازداد إنتاج المكسيك حتى أضحت تحتل مرتبة متقدمة بين الدول المنتجة فى العالم بإنتاج يزيد عمومًا على ١٣٠ ألف طن فى العام .

وتمول معظم صناعة الرصاص المكسيكية برؤوس أموال الاحتكارات الأمريكية ، لذلك يصدَّر إلى الولايات المتحدة نفسها بين ثلث ونصف الإنتاج السنوى .

### (ج) کندا :


يتركز أكبر قسم من الإنتاج هنا في الجهات الجبلية الواقعة في جنوب شرق كولومبيا البريطانية بالإضافة إلى مناجم أخرى نجدها في يوكن Yukon في نيوفاوندلند وبعض المناطق الأخرى.

وقد كان لرؤوس الأموال الأوروبية والأمريكية وللصلات الإقتصادية الوثيقة بين كندا وبلاد الكومنولث الأخرى أكبر ألأثر في تنمية هذه الصناعة وتطورها كما أن توفر القدرة الرخيصة في مناطق الإنتاج كان عاملاً هامًا ومساعدًا على قيام عمليات التعدين والإذابة . ولقد ثبت أن الإحتياطي الموجود يسمح القيام باستغلال مستمر تتراوح كميته بين المحدد ثبت أن الإحتياطي الموجود يسمح القيام باستغلال مستمر تتراوح كميته بين المدة ٢٠٠ ألف طن لمدة ٢٥ عامًا ، وإذا أثبتت أعال التنقيب صحة هذا التقدير فستبنى كندا بغير شك واحدة من أهم الدول المنتجة للرصاص في العالم (شكل ٥٥) . وقد بلغ إنتاجها عام ١٩٧٧ حوالي (١٨٧٥) ألف طن محتلة بذلك المرتبة الثامنة بين دول العالم .

### (د) البلاد الأخرى المنتجة في نصف الكرة الغربي

تعتبر البيرو واحدة من أهم البلاد فى إنتاج الرصاص فى العالم الجديد ، وهى تصدر عادة قسمًا كبيرًا من إنتاجها إلى الولايات المتحدة ، أما الدول ذات الإنتاج الثانوى فهى الأرجنتين وبوليفيا .

Y ـ أوروبلايتميز الإنتاج الكلى للرصاص فى أوروبا (عدا روسيا) بأنه ضخم وكبير، ويزيد عادة على إنتاج الولايات المتحدة حتى قد يصل إلى ضعفه فى بعض السنين. ويتوزع الإنتاج الأوروبي بالطبع على عدد من البلدان أهمها يوغسلافيا وبلغاريا وإسبانيا والسويد وألمانيا الغربية وإيطاليا وبولونيا وفرنسا.



شكل (٥٥) توزيع انتاج الرصاص عام ١٩٧٧م

٣- استراليا: ظلت أستراليا من أهم مناطق إنتاج الرصاص مدة طويلة من الزمن ، أما اليوم فقد احتلت مجددًا المرتبة الأولى بين الدول المنتجة لهذا المعدن في العالم . ومما لا شك فيه وجود كميات هائلة من الاحتياطي في هذه البلاد وأهمها يقع في منطقة جبل إيسا Alount Isa في شهال غربي مقاطعة كوينزلاند وفي منطقة بروكن هيل Broken hill في مقاطعة نيو ساوث ويلز ، لذلك كان استمرار أستراليا كبلد رئيسي في إنتاج الرصاص أمرًا لا يشك فيه . وقد بلغ إنتاجها عام ١٩٧٧ (٢١٦٥٥) ألف طن محتلة المرتبة السادسة في العالم في الإنتاج النهائي العالمي .

2 ـ مناطق الإنتاج الأخرى فى العالم على الرغم من تعدين الرصاص فى عدد من البلاد الآسيوية إلا أن إنتاج هذه القارة بمجموعها ضئيل نسبيًا يتفوق عليه غالبًا إنتاج القارة الإفريقية الذى تُسهم فيه بالدرجة الأولى كل من المغرب وجنوب غرب إفريقيا وأهم المنتجين الآسيويين اليابان وتركيا . أما فى الاتحاد السوفياتى فأهم الأقاليم إنتاجًا هى سفوح جبال الطاى (Alia) فى كازخستان الشرقية حيث يستخرج من خمسى إلى نصف إنتاج

الاتحاد السوفياتي فيها . وتقع مناطق الإنتاج الأخرى شهالى القوقاز وشهال طادجيكستان وفي جبال سيخوتا آلين Sikhota Alin في الشرق الأقصى السوفياتي .

#### التجارة العالمية:

تعتبر بلاد أمريكا اللاتينية وكندا وأستراليا وإفريقيا المصادر الرئيسية لصادرات الرصامي . أما الولايات المتحدة وأوروبا فمن مناطق الإستيراد الأساسية . وتضطر معظم البلاد لا وروبية وخاصة بريطانيا وبلجيكا وهولندا بسبب ضّالة إنتاجها أو عدم وجود إنتاج فيها لإستيراد الرصاص . كما أن البلاد المنتجة كفرنسا وألمانيا بقسميها تستهلك أكثر مما تنتج لذلك فهي تضطر إلى استيراد الرصاص وإن كان على نطاق أضيق .

### مستقبل الرصاص:

لطالما كانت استعالات الرصاص متعددة بهذه الكثرة فى العالم الصناعى بشكل لا يستغنى عنه أى بلد فسيبقى الوضع الحاضر للتجارة الخارجية ثابتًا دون أن يصاب بأى تغيير جذرى فى المستقبل القريب.

## ثانيًا ـ التوزع الجغراف لإنتاج الزنك

سبق أن بينا أن الزنك يوجد عادة مترافقًا Associated مع الرصاص وبنتيجة هذا الوضع يماثل توزع الزنك الجغرافى إلى حد بعيد توزع الرصاص ، وعلى الرغم من أن كميات الزنك المنتجة تختلف عن كميات الرصاص ، إلا أننا نجد أن الدول الست الرئيسية فى إنتاجه وهى اليابان والولايات المتحدة وكندا والإتحاد السوفياتي وبولونيا وألمانيا الغربية هى نفسها من الدول الرئيسية فى إنتاج الرصاص ولو أن ترتيبها من حيث الأهمية مختلف .

### (أ) الولايات المتحدة


كانت الولايات المتحدة تحتل الدرجة الأولى بين الدول المنتجة للزنك فى العالم. وقد تغيرت مناطق التعدين فى هذه البلاد ، إذ أصبحت ولايتا تنسى ونيويورك أهم مراكز إنتاج الزنك فى هذه البلاد ، أما فى الجبال الصخرية فيوجد الزنك على شكل خلائط تضم غالبًا الرصاص والفضة والذهب .

ولقد تراوح الإنتاج السنوى للزنك القابل للإسترجاع خلال العقد الماضى بين ٠٠٠ و٠٠٠ ألف طن ومع عظم هذا الإنتاج ومع كون هذه البلاد بلد الإنتاج الأول فى العالم لا تزال تستورد كميات كبيرة من الزنك من أجل استهلاكها الخاص من كل من كندا والمكسيك والبيرو . كما أن الزنك الثانوى يعتبر مصدرًا هامًا من مصادر الزنك اللازم لهذه البلاد ويسد الزنك الثانوى عادة سدس إحاجة الإستهلاك الداخلى . وقد تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الرابعة من حيث الإنتاج الذي بلغ (٤٠٩.٧) ألف طن .

## (ب) البلاد الأخرى المنتجة للزنك في نصف الكرة الغربي

تقع أهم مناطق إنتاج الزنك الكندى فى نفس الجزء الذى يتم فيه تعدين الرصاص فى كندا أى فى كولومبيا البريطانية . كما تقوم مناجم النحاس القائمة فى غربى كويبك بإنتاج كميات لا بأس بها من الزنك بالقرب من بحيرة ابيتيبى Abitilii. على حدود مانيتوبا وساسكاتشوان وكذلك فى نيوفاوندلند.

أما فى المكسيك وبيرو فيُعدن الزنك تقريبًا من نفس الأقاليم التى يعدن فيها الرصاص (شكل ٥٦).



شکل (۵۹) توزیع انتاج الزنك عام ۱۹۷۷م

### (جـ) أوروبا

ينميز الإنتاج الأوروبي من الزنك (عدا الاتحاد السوفياتي) بأنه إنتاج كبير. وهويفوق عادة إنتاج الولايات المتحدة نفسها بل قد يزيد على الضعف. ويتوزع الإنتاج على بلدان عدة أهمها نفس البلدان التي سبق أن ذكرناها في إنتاج الرصاص وإن كان ترتيبها من حبث الأهمية مختلف هنا أيضًا.

وتقع أهم مناطق الاستغلال فى سيليزيا العليا وهى الآن جزء من بولونيا وتنتج هذه المنطقة اليوم كميات من الزنك تفوق الرصاص . كما أن منطقة جبال الهارتس التى تعتبر من أقدم مناطق تعدين الزنك والرصاص فى أوروبا لا تزال تحتفظ بأهميتها بالنسبة للبلاد الألمانية حتى الآن .

أما الدول الثانوية في الإنتاج فهي إيطاليا وإسبانيا والسويد وبلغاريا .

إن انتاج الزنك من خاماته لا يكاد يختلف كثيرًا فى الولايات المتحدة من حيث الكية عن إنتاج أفران الإذابة ، ولكن إنتاج أفران الإذابة الأوروبية يفوق كثيرًا إنتاج مناجمها حتى أن الكثير من البلاد التى لا تنتج أى خام تضم أراضيها أفرانًا للإذابة تعتمد على المستورد من المواد المركزة والخام ، وتعتبر بلجيكا مثلاً واضحًا عن هذه البلاد إذ تقوم فى أرضها صناعة إذابة وتصفية قديمة أسست على أساس ماكان موجودًا من خامات محلية قليلة فى أقليم مورسنيت Moresnet فى شهال شرق بلجيكا ، وعندما أنهكت هذه المناجم أجبرت هذه الصناعة على الاعتماد على المستورد من الحارج .

كذلك تقوم بريطانيا وهولندا بإذابة الحامات المركزة المستوردة فى حين تذبب كل من فرنسا وألمانيا الغربية كميات أكبر من إنتاجها المحلى فى أفران الإذابة الموجودة فيها . وتأتى معظم المستوردات من بلاد ما وراء البحار من أمريكا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا بالإضافة إلى ما يستورد من بعض البلاد الأوروبية كأسبانيا وإيطاليا والسويد ويوغسلافيا .

## ( د ) مناطق الإنتاج الأخرى في العالم :

تعتبر أستراليا المنتج الرئيسي للزنك في الأقسام الباقية من الأرض وبجرى الإنتاج في نفس مناطق تعدين الرصاص على الرغم من أن إنتاج الزنك هنا يفوق إنتاج الرصاص بكثير.

وتقوم الكونغو فى إفريقيا بإنتاج الكثير من الزنك فى منطقة إنتاج النحاس فى كاتنغا . أما المغرب وجنوب غرب إفريقيا فإنتاجها من الزنك أقل أهمية من الرصاص والعكس صحيح تمامًا بالنسبة لاتحاد روديسيا ـ نياسالاند والجزائر .

وفى آسيا تعتبر اليابان بلد الإنتاج الرئيسى بل هى المنتج الأول فى العالم إذ بلغ إنتاجها عام ١٩٧٧ (٨٠٥) ألف طن . أما فى الإنحاد السوفياتى فقد ازداد إنتاج الزنك باضطراد بعد الحرب العالمية الثانية بشكل جعل هذه البلاد تحتل المركز الثانى بين الدول المنتجة له (٧٢٠ ألف طن عام ١٩٧٧) .

وتوجد مراكز التعدين الرئيسية مترافقة مع مناطق تعدين الرصاص فى كازخستان الشرقية وشهال القوقاز والشرق الأقصى السوفياتى ، ومع مناطق تعدين النحاس فى الأورال الأوسط ، ويوجد فى الاتحاد السوفياتى عدد من المراكز الثانوية كالدونباس فى أوكرانيا ومنطقة عبر بايكال Transbaikalia .

## مستقبل الزنك:

يعتبر الزنك بالإضافة إلى النحاس والرصاص فلزًا من أهم الفلزات غير الحديدية التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لاقتصاد الآلة الحديث .

وبما أن هذا الإقتصاد مستمر في النمو لذلك كان الطلب على الزنك (كالطلب على النحاس والرصاص) سيزداد كما سيزداد التنقيب والبحث عن توضعات جديدة يمكن استغلالها ، ومع ازدياد المستغل من هذه المعادن ستزداد الحاجة إلى حفظها وإدامة عمرها ما أمكن سواء من ناحية تحسين وسائل التعدين ، أو من ناحية لاستفادة من الفلز .



الباب الثالث الصناعة

الفصل الأول : الصناعة ومقوماتها .

الفصل الثانى : دراسة تطبيقية لبعض الصناعات .



الفصل الأول

الصناعة ومقوماتها .



#### ١ ـ ٩ أنماط الصناعة

الصناعة بمعناها الواسع تشمل كل عمل يجرى تبديلاً أو تحويرًا فى شكل المادة الأولية لجعلها أكثر ملاءمة لحاجات الإنسان ورغباته ومتطلباته. وهي بذلك تمثل الصورة الاولية من صور استغلال الإنسان للموارد الطبيعية واخضاعها لمنفعته وتلبية حاجاته.

وقد تطورت الصناعة كحرفة بسيطة مع مرور الزمن ، فتفرعت وتعقدت وتنوعت آلاتها ، وتعددت أساليبها ، وكثر إنتاجها ، حتى وصلت إلى ما هى عليه فى الموقت الحاضر . ومن خلال مسيرة التطور الطويلة للصناعة يمكننا أن نلاحظ ثلاثة أنماط من الصناعات هى :

- ١ \_ الصناعات البدائية .
- ٢ الصناعات البسيطة.
- ٣ ـ الصناعات الحديثة المتطورة.

١ ــ أما الصناعات البدائية فهى قديمة قدم الإنسان نفسه. فكل المحتمعات البشرية صغيرة كانت أم كبيرة مارست ، منذ القدم وحتى الآن ، عمليات التصنيع بدرجة أو بأخرى لسد الحاجات الضرورية للفرد والجهاعة .

لقد مارس الإنسان حرفة الصناعة منذ العصور الحجرية عندما عمل على قطع وتشذيب أحجار الصوان ليصنع منها آلاته وأسلحته التي استعان بها للتغلب على مصاعب العيش وحاية نفسه من الأعداء. وفي مرحلة أكثر تقدمًا تمكن الإنسان من صنع الفخار وتشكيل الأخشاب والعظام. فأصبحت أدواته وأسلحته أكثر تنوعًا ، مما أعطاه القدرة على

إنتاج الغذاء بكميات أوفر وتكوين مجتمعات أكثر استقرارًا وتنظيمًا . وتطورت الصناعات البدائية بصورة كبيرة بعد اكتشاف النار والكشف عن بعض الخامات المعدنية . وهكذا استطاع أن يصهر المعادن وأن يستخدم بعض الخامات المعدنية في صناعة الألوان وأدوات الزينة . وبعد أن كان الإنسان يصنع ثيابه وأثاث منزله من الجلود وأوراق الأشجار . تعرف على الألياف النباتية ، فصنع ملابسه وأثاثه وخيامه منها ومن أصواف وأوبار حيواناته . ثم تمكن من تصنيع المنتجات الحيوانية من حليب ولحوم وجلود . واستخدم دهون الحيوانات تمكن ما النباتية في الإضاءة . وبني السفن للملاحة ، والعجلات التي تجرها الحيوانات . وهكذا تطورت الصناعة شيئًا فشيئًا حتى أصبحت على ما هي عليه الآن .

وتعتمد الصناعات البدائية على الخامات المتوفرة محليًا وعلى المهارة اليدوية التي يكتسبها الصناع بالخبرة والمران ، ويتوارثها الأبناء عن الآباء . وهناك كثير من الصناعات البدائية التي تتطلب قدرة فائقة ودقة متناهية بحيث لا يمكن للآلات الميكانيكية منافستها من حيث الجودة والنوع . وقد حاولت بعض الدول الصناعية تقليد بعض هذه الصناعات اليدوية حتى تسد جانبًا من الطلب الكبير عليها . وتمكنت بعض الدول مثل ألمانيا من إنتاج نوع من السجاد شبيه بالأنواع الإيرانية ولكن أرخص كثيرًا في أثمانها . وفي بعض الأحيان تنتشر وتعود على الأسرة بدخل إضافي . كما هو الحال في صناعة حفر الخشب وصناعة الألعاب في سويسرا وإيطاليا واليابان . أو كصناعة بعض المنسوجات الصوفية في كشمير . وصناعة السجاد في تركيا وإيران ، وصناعة التحف والحفر على المعادن ، وتطعيم المصنوعات الخشبية السجاد في تركيا وإيران ، وصناعة التحف والحفر على المعادن ، وتطعيم المصنوعات الخشبية والجلدية في مصر والجزائر والمغرب . وتحتفظ مثل هذه المصنوعات بطابعها القديم وتصميمها الجميل ، وأصبحت تعرف باسم المنتجات الصناعية السياحية .

وتتميز الصناعات البدائية عن الصناعات الحديثة بقلة الإنتاج ، ونقص رأس المال . وضيق الأسواق بسبب مزاحمة المنتجات الصناعية الحديثة البديلة . غير أن بعض هذه الصناعات ينفرد بجودته ونوعيته مما حاها من الانقراض .

إن ظهور الصناعة الحديثة الميكانيكية قد قضى على كثير من الصناعات البدائية (الصناعات الفخارية ، صناعة الملابس التقليدية ، صناعة خيام السفر ...) وقلل من إنتاج بعضها الآخر ، بينها استفادت صناعات أخرى من منتجات الصناعات الحديثة

ومصادر الطاقة العصرية فتحسن إنتاجها وأصبح أكثر جودة (كصناعة الأصبغة . وتطعيم الأخشاب والمعادن) .

Y ـ الصناعات البسيطة : وهي صناعات وسط بين الصناعات البدائية والصناعات الحديثة . وهي تتواجد في بعض البلدان التي تطورت فيها الصناعات البدائية ، أو حيث يصبح هذا النوع من الصناعات ضروريًا بسبب كثرة المواد الخام ، وعدم القدرة على تصريفها بحالتها الطبيعية ، أو أن تصديرها بصورتها الطبيعية لن يكون مربحًا . ونذكر من هذه الصناعات : تحضير وتغليف الفواكه ، تجفيف وحفظ الخضروات والفواكه ، تعليب اللحوم والأساك ، طحن الحبوب ، قطع الأخشاب ، تركيز الخامات المعدنية وصهرها . وحلج الأقطان .

وتتميز الصناعات البسيطة بوجه عام بأنها صناعات تستخدم مواد أولية محدودة وأغلبها من أصل محلى . وتصنع مثل هذه المواد غالبًا بالقرب من مصادر إنتاجها . إما لأنها خامات ثقيلة الوزن يصعب تصديرها بحالتها الأصلية ، أو لأنها خامات سربعة العطب تتلف أو تفقد بعض صفاتها بالنقل أو بالتخزين الطويلين ، أو لأنها خامات ذات أثمان منخفضة لا تتحمل تكاليف النقل المرتفعة . والصناعات البسيطة المعتمدة على الخامات الزراعية غالبًا ما تكون موسمية في إنتاجها تبعًا لموسم ظهور الإنتاج الزراعي . وهي بذلك تتطلب عددًا كبيرًا من الأيدي العاملة في فترة قصيرة . ويشجع مثل هذا العمل المؤقت على استخدام العال غير المدريين .

وإنتاج الصناعات البسيطة قليل نسبيًا ، كما أن رأس المال المستثمر فيها قليل أيضًا . إلا إذا كانت الصناعة المسيطة تعالج كميات كبيرة من الحامات الأمر الذي يؤدي إلى استثمار رأس مال ضخم .

٣ ـ الصناعات الحديثة: ظهرت هذه الصناعات وازدهرت بعد اكتشاف قوة البخار والتوسع فى استخدامها فى إدارة الآلات فى القرن الثامن عشر. وكان ذلك بداية لما سمى بعصر الثورة الصناعية. وكانت صناعة الحديد من أهم الصناعات التى ارتبطت بالثورة الصناعية. وكانت بدلك بداية التوسع فى الصناعات المعدنية والهندسية. كما كان تقطير الفحم لتوفير الوقود اللازم بداية للتوسع فى الصناعات الكياوية. كما كان التوسع فى

استخدام الفحم وفى صناعة المعادن سببًا فى تطور وسائل النقل تطورًا كبيرًا. فاستخدم البخار فى إدارة السفن فى عام (١٨٣٠). وعرفت السكك الحديدية وتطور النقل البرى واستمر هذا التطور حتى الآن. ولا شك أن التطور فى وسائل النقل كان دفعة قوية للتطور الصناعى ، لأنها ربطت بين مناطق الخامات والوقود من ناحية وبين مناطق الصناعة من ناحة أخرى. وربطت بين هذه الأخيرة وبين أسواقها القريبة والبعيدة على السواء.

وقد بدأ التطور الصناعى الحديث فى الجزر البريطانية حيث توفر الفحم فى كثير من مناطقها . ومن بريطانيا انتشرت الصناعة إلى الدول الأوروبية القريبة وخاصة فى المناطق التي يتوفر فيها الفحم . ولذلك يعتبر غربى أوربا أقدم منطقة صناعية فى العالم . وقد نقل المهاجرون الأوربيون طرق ووسائل الصناعة الحديثة إلى أمريكا الشهالية ، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أهم منطقة صناعية فى العالم ، على الرغم من حداثة عهدها بالنسبة إلى غربى أوربا .

وخلال نصف القرن الماضى بدأ احتكار أوربا الغربية والولايات المتحدة للصناعات الحديثة يزول بعد أن انتشرت هذه الصناعة فى الاتحاد السوفيتى ودول وسط وشرق أوربا واليابان والصين والهند وبعض دول إفريقية وأمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنين والشيلى وجنوب إفريقية ومصر والجزائر والمغرب. ومع ذلك فإن الدول خارج أوروبا وأمريكا الشهالية واليابان والاتحاد السوفياتى لا تزال فى مراحلها التصنيعية الأولى.

ويُنظر إلى الصناعة في الوقت الحاضر على أنها من أهم الوسائل التي تؤدى إلى رفع مستوى المعيشة ، وامتصاص عدد كبير من الأيدى العاملة المتعطلة . ولذلك اهتمت بها أكثر دول العالم .

ولم تعد الصناعة فى الوقت الحاضر قوة اقتصادية فحسب ، بل أصبحت سلاحًا سياسيًا تمارسه الدول الصناعية الكبرى للضغط على الدول المنتجة للمواد الأولية . أما الدول الحديثة العهد بالاستقلال فتتجه نحو الصناعة بكل إمكاناتها لتقوى من استقلالها السياسي ببناء اقتصاد متكامل متين ، واستيعاب القوى العاملة الفائضة ، وخاصة فى الدول التي يتزايد عدد السكان فيها بنسبة تفوق الزيادة فى المساحة الزراعية ، مما يقلل من نصيب الفرد من الأرض المزروعة ويخفض بالتالى مستوى المعيشة .

ويمكن تصنيف الصناعات الحديثة في المجموعات الكبرى التالية:

#### ١ ـ الصناعات المعدنية : وهي نوعان

- (أ) صناعات ثقيلة ، كصناعة الحديد والصلب ، وإنتاج المصانع .
- (ب) الصناعات التحويلية أو الهندسية ، كصناعة السيارات ، والأدوات المعدنية المنزلية ، وصناعة الأدوات الكهربائية ، والآلات الزراعية وغير ذلك كثير.
  - ٢ ـ الصناعات الكياوية : كصناعة الأسمدة ، والأحاض ، والأدوية ، والصابون والدهانات ، والأصبغة وغيرها .
    - ٣\_ صناعة إنتاج الطاقة : مثل تكرير البترول ، وإنتاج الكهرباء والبخار .
- ٤ ـ الصناعات النسيجية : غزل القطن والصوف والحرير والألياف التركيبية . وصناعة الأنسجة المختلفة وصناعة الألبسة الجاهزة .
- \_ الصناعات الغذائية : مثل صناعة الحلويات ، والمشروبات ، والمعلبات ، ومشتقات الإنتاج الحيواني من الألبان ، واللحوم ، والمعجنات .
- ٦ الصناعات الاستخراجية : كصناعة إنتاج البترول الخام ، واستخراج الفوسفات والملح الصخرى ، والأسفلت الطبيعي .

### ٢ ـ ٩ عوامل قيام الصناعة:

تقوم الصناعات الحديثة وتزدهر إذا توفرت لها العوامل الرئيسية التالية :

أولاً \_القوى المحركة : تعد موارد الطاقة وخاصة الفحم والنفط والكهرباء المائية عصب الصناعة الحديثة .

فالثورة الصناعية قامت على أساس التوسع في استغلال قوة البخار لإدارة الآلات. وتحتلف حاجة الصناعة من موارد الطاقة تبعًا لتوفر هذه الموارد وتبعًا لتكاليف استغلالها ونوعية المادة الأولية المصنعة. فني صناعة صهر المعادن يشتد الطلب على الطاقة الحرارية. أما في بعض الصناعات الأخرى كصناعة النسيج فالقوة الحركة هي المطلوبة. وفي بعضها الآخر، كصناعة الألمنيوم، يتزايد الطلب على الكهرباء لعمليات التحليل الكهربائي.

وتختلف الصناعات فيما بينها من حيث استهلاكها لموارد الطاقة . فصناعة النسيج والجلود والدباغة وصناعة المواد الغذائية ، وصناعة الطباعة والنشر وصناعة وسائل

النقل تحتاج إلى كميات قليلة من موارد الطاقة . بينا تتضاعف نسبة استهلاك الطاقة في صناعة عجينة الورق والزجاج والأسمنت والحديد والصلب والألمنيوم وبعض الصناعات الكماوية .

ويمكن القول أنه ليس من الضرورى أن تتركز الصناعات التي تحتاج إلى كثير من الوقود والقوى المحركة بالقرب من موارد الطاقة . بل قد تتركز بالقرب من الأسواق أو المواد الأولية ، لكن توفر موارد الوقود والقوى المحركة قريبًا منها أمر على جانب كبير من الأهمية . كما أن سهولة اتصالها بهذه الموارد بتكاليف نقل رخيصة ضرورى للغاية .

ثانيًا - المواد الحام: وهي كثيرة العدد ومتنوعة المصادر والأشكال ، ويمكن تقسيمها إلى المجموعات التالية :

- المواد الأولية الزراعية : وهى إما مواد نباتية كالفواكه والخضار والحبوب والمحاصيل الصناعية (قصب السكر ، شوندر سكرى ، قطن ، كتان) والمنبهات (الشاى ، البن) ، أو مواد حيوانية كالصوف والوبر ، والألبان واللحوم والجلود والأساك .
- ٢ المواد الأولية المعدنية : مثل فلزات الحديد والنحاس والرصاص والزنك . وهي مواد ثقيلة الوزن كبيرة الحجم . وفي مثل هذه الحالة فمن الأفضل تركيز الحامات وصهرها بالقرب من المناجم .
- ٣\_ المواد الأولية المعدنية غير الفلزية : مثل خامات الفوسفات والبوتاس والكبريت وملح الطعام والرمال وأحجار الكلس وغيرها . وهي خامات تدخل بكميات كبيرة في الصناعة لذلك فإن نقلها يتطلب نفقات كثيرة ولذلك تُقام المصانع بالقرب من المناجم والمحاجر .
- إلى المواد نصف المصنعة: كالزيوت، والخيوط النسيجية وكتل الحديد الزهر، والمشتقات البترول الناتجة عن التكرير وما إلى ذلك. فهذه المواد إذا استهلكت مباشرة اعتبرت مادة كاملة الصنع كالزيوت والمشتقات البترولية (بنزين، كيروسين، مازوت)، وإذا دخلت في صناعات أخرى كالصناعات الكماوية أو الدهانات أعتبرت من المواد الخام.

وليس من الضرورى أن تقوم الصناعات بالقرب من مناطق إنتاج المواه الخام . إذ غالبًا ما تحتاج الصناعة إلى أكثر من مادة خام واحدة .

ثالثاً \_ رأس المال: تستخدم الصناعات الحديثة آلات معقدة غالية الثمن ، كما تستعمل كميات ضخمة من الوقود والمواد الأولية وأعداداً كبيرة من النهال وكلها تستدعى توفر رأس المال . ويتوفر رأس المال في بلد ما من الإدخار ، وهو الفرق بين مجموع الإنتاج ومجموع الاستهلاك أو بزيادة الإنتاج أو بالعاملين معًا . وتزداد الادخار تراكماً إما بتقليل الاستهلاك أو بزيادة الإنتاج أو بالعاملين معًا . وتزداد القدرة على الادخار لدى الشعوب التي يرتفع فيها مستوى المعيشة والتي يزيد فيها دخل الفرد . وهذا يؤدى إلى تكوين رأس المال الذي يمكن استخدامه واستثماره في التطور الصناعي . كما أن الصناعة بدورها تزيد من فرصة إمكانية تكوين المزيد من رأس المال لإنشاء صناعات جديدة .

رابعًا ـ الأيدى العاملة: بعد توفر العال أحد العوامل الرئيسية في قيام الصناعات وتطورها وفي توزيع مراكز الصناعة . ومع ذلك فإن بإمكان العال أن يهاجروا نحو الصناعة مها كانت ، وفي أية منطقة اقيمت ، إذا كانت الأجور مرتفعة . وتأثير العال في الصناعة يتمثل في مدى توفر العال من الناحية العددية ومدى توفر العال من ناحية المهارة الفنية . واختيار موقع الصناعة في مناطق العال يوفر على أصحاب المصانع إنفاق رأس المال في الإسكان والمياه والكهرباء والخدمات والمدارس والنقل العام وغير ذلك .

خامسًا-الأسواق: كل صناعة تعمل من أجل توفير الحاجات الإستهلاكية لسكان البلد الموجودة فيه أولاً ثم لسكان البلدان المجاورة والبعيدة . ولكى تستثمر الصناعة في الإنتاج لابد من بصريف هذا الإنتاج داخليًا وخارجيًا . وقد اتبعت الدول الحابيثة التصنيع سياسة الحاية الجمركية لحاية منتجاتها الصناعية في السوق المحلية . ويمكن القول إن الحاية الجمركية لابد منها في المراحل الأولى من التصنيع لمع المنافسة الحارجية ودفع المصانع المحلية نحو التطور . وتعتمد الصناعة الحديثة اعتمادًا كبيرًا على توفر وسائل النقل وسرعتها ورخص تكاليفها لتتمكن من الحصول على الخامات والوقود ، أو لتصريف الإنتاج . ذلك أن الخامات والسوق قد يبتعدان بعضها عن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بعض وعن مراكز الصناعة فى كثير من الحالات مما يجعل التقليل من تكاليف النقل عملية ضرورية لخفض تكاليف الإنتاج . الفصل الثاني

دراسة تطبيقية لبعض الصناعات



#### ٣ ـ ٩ صناعة تكرير النفط الخام

يقصد بالتكرير العمليات المختلفة التي تجرى على النفط الخام لتحويله إلى مشتقات قاباة للاستهلاك كالغاز والبنزين والكيروسين ووقود الطائرات والمازوت (زيت الديزل) وزيت وقود الصناعة والزفت .

لقد عرف الإنسان البترول واستخدمه كمصدر للطاقة فى عام ١٨٥٩ . ولم تمض مائة وثمانى عشرة سنة حتى أصبح إنتاج البترول الخام (٣٠٤٨) مليار طن ، متفوقًا بذلك من حيث الوزن على كل المنتجات الزراعية ، والمنتجات المعدنية بما فيها الفحم ، وأصبح على رأس قائمة المنتجات العالمية بسرعة مذهلة .

إن صناعة تكرير النفط من الصناعات الفنية المعقدة والمتطورة تقنيًا ، وهي تحتاج إلى رؤوس الأموال الضخمة وتدر أرباحًا عالية . لذا نجد أن الدول المتطورة اقتصاديًا وصناعيًا تعمل جاهدة على توسعتها لضان تطور تصادها ومجتمعاتها بالإضافة إلى توفير احتياجاتها من الطاقة . وتحصل الدول المصنعة والمستهلكة للنفط الخام على أرباح من هذه الصناعة تزيد على ثلاثة أمثال الثمن الذي تتقاضاه الدول المنتجة للنفط الخام والمصدرة له .

وفى بداية معرفة الإنسان للبترول كان استهلاكه يقتصر على استخدام الكيروسين فقط للإضاءة ثم التخلص من بقية المنتجات الأخرى . وهكذا نشأت صناعة التكرير عند حقول النفط الخام . ولكن التطور التكنولوجي المتوالى في شتى مجالات الصناعة وخاصة اختراع المحرك ذى الاحتراق الداخلى عام ١٨٦٠ واستخدامه كمحرك للنقل في بداية القرن العشرين أحدث انقلابًا هائلاً في صناعة تكرير البترول . فقد جذبت الأسواق الاستهلاكية فلاه الصناعة بعيدًا عن حقول الإنتاج ، نظرًا لسهولة نقل النفط الخام وتخزينه من جهة ، ونظرا لأن عملية التكرير قد أعطت مشتقات أمكن الاستفادة منها في شتى النواحي الصناعية بدلاً من الاقتصار على الكيروسين والشحومات . وزاد في استهلاك المشتقات النفطية وجذب السوق لصناعة التكرير اختراع محرك الديزل ، حيث أصبح (الفازاويل) أو المازوت أو (زيت الديزل) المصدر الأساسي للطاقة في السفن والقاطرات وسيارات النقل وحتى السيارات الصغيرة ثم في تدفئة البيوت ، وتوليد الطاقة الكهربائية الحرارة ، وضخ المياه والطاقة المحركة في كثير من المصانع . ثم جاءت الصناعة الكيميائية المرتبطة بالبترول والمعروفة بالبتروكهاويات وتطورت بسرعة بعد الحرب العالمية الثانية مما زاد في

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

استهلاك البترول وتطور صناعة التكرير والاستفادة من كل المشتقات البترولية.



شكل (٥٧) جزء من مصنع للكياويات ـ مشيفان ــ الولايات المتحدة

ومن أهم مميزات صناعة النفط بشكل عام من الإنتاج إلى التكرير والتوزيع أن ثمانى شركات عالمية كبرى تسيطر على غالبية الإنتاج والتكرير العالمي : منها خمس شركات أمريكية هي ستاندر أويل أف كاليفورنيا (ستانكال) ، وستاندر أويل أف تكساس (تكساكو) ، وستاندر أويل أف نيوجرسي (اسو) وسوكوني فاكوم ، وجلف أويل . ثم تأتى شركة رويال دتش شل (شل) البريطانية الهولندية ، وشركة برتش بتروليوم (بب) البريطانية أم شركة البترول الفرنسية الحكومية . والنظام الأساسي في الإنتاج لهذه الشركات الكبرى هو النظام التكاملي الرأسي : أي امتلاك أو تأجير كل وسائل إنتاج النفط الخام والنقل والتكرير ثم توزيع المشتقات البترولية النهائية . وفي الخمسينات من هذا القرن كانت هذه الشركات تمتلك نحو ٩٠٪ من صناعة البترول في العالم .

ومنذ فترة بسيطة بدأت كثير من دول العالم تتحرر شيئًا فشيئًا من سيطرة هذه الشركات ، فقامت في مختلف بلدان العالم شركات حكومية وأهلية تساهم في البحث عن البترول وإنتاجه وتكريره وتوزيعه . وزادت الدول البترولية المنتجة من طاقة معاملها التكريرية وأصبحت تزيد عن حاجات الاستهلاك المحلي وتساهم في تصدير المشتقات البترولية .

### توزيع صناعة تكرير النفط

بلغت طاقة المصافى النفطية فى العالم عام ١٩٧٧ حوالى (٣٣٠٣) مليون طن موزعة على القارات كإيلى :

أمريكا الشمالية : ١١٩٣،١٤٥ مليون طن .

أوروبــا : ١١٢٩,٦١٠ مليون طن .

آسيا : ٦٦١,٢٦٠ مليون طن .

أمريكا الجنوبية : ٢٠٢,٤٧٥ مليون طن .


إفريقيــا : ٧٦,٠٦٠ مليون طن .

أى أن الأقاليم البارزة فى طاقة التكرير العالمية هى أمريكا الشمالية وأوروبا. فأمريكا الشمالية تنتج حوالى ٣٦٪ من إنتاج العالم ، يخص الولايات المتحدة منها حوالى ٣٦٪ . والولايات المتحدة هى أول دولة فى العالم فى إنتاج المشتقات النفطية وأكبر مستهلك لها ، وطاقتها التكريرية تفوق ضعف طاقتها من انتاج النفط الحام .

أما ما يخص أوروبا فهو موزع بين الانحاد السوفياتي والدول الشيوعية ودول أوروبا الغربية . وتزيد طاقة معامل التكرير في أوروبا الغربية عن (٧٥٠) مليون طن أو نحو ٢٢٪ من طاقة التكرير العالمية . ويمكن القول إن أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية تضمان ٥٨٪ من طاقة تكرير البترول الحام في العالم ، مع العلم أن إنتاج المنطقتين من البترول الحام لا يزيد عن ١٢٪ من إنتاج العالم (بما في ذلك المكسيك) .

وتأتى الكتلة الشيوعية في المرتبة الثالثة إذ تقدر طاقة مصافيها بحوالى (٦٦١) مليون طن ، يوجد ثلاث أرباعها في الاتحاد السوفيتي .

ونميز في آسيا كتلتين متميزتين في إنتاج وتكرير البترول : أولها كتلة الشرق الأقصى



شكل (٥٨) المناطق الرئيسية الإنتاج الغاز الطبيعي

وهى قليلة الإنتاج ولكنها ذات طاقة تكريرية عالية . إذ تقدر طاقة مصافيها بحوالى (٣١٠) مليون طن . يخص اليابان منها نحو (١٨٥) مليون طن .

أما الكتلة الثانية فهى الشرق الأوسط أكبر منتج ومصدر للنفط الخام فى العالم . لكنه لا يملك أكثر من ٤٠٣٪ من طاعه تكرير البترول فى العالم . بسب قلة استهلاك دول المنطقة للمشتقات البترولية . وعدم تطور الصناعات البتروكياوية وعيرها من الصناعات الحديثة فى المنطقة .

وما ينطبق على منطقة الشرق الأوسط ينطبق على قارة إفريقيا التى تنتج (١٠٪) من البترول الخام ولا تملك سوى (٣٠٥٪) من طاقة تكرير البترول الخام ، فالقارة السوداء هي أفقر القارات (رغم غناها الطبيعي) وأكثرها تخلفاً ، وأكثرها تمزقاً من الناحية السياسبة . أما أمريكا الجنوبية فقد تطورت فيها صناعة تكرير النفط في السنوات الأخيرة وأصبحت فنزويلا تكرر أكثر من نصف إنتاجها من النفط الخام في أراضيها ، فهي أول دولة في إنتاج وبكرير البترول في المنطقة (تبلغ طاقة مصافيها نحو ٦٥ مليون طن) . كما

أنشأت البرازيل والأرجنتين عدة مصافى لتكرير البترول تفوق طاقتها حاجة الاستهلالة انحلي .

#### ٤ ـ ٩ الصناعات المعدنية

تقسم الصناعات المعدنية إلى كثير من التقسيات والتصنفات, فأحيانًا تقسم إلى صناعات ثقيلة وأخرى خفيفة ، أو تقسم إلى صناعات أساسية وصناعات هندسية . أو إلى صناعات ثقيلة وصناعات تحويلية .

وغالبًا ما يقصد بالصناعات الثقيلة أو الأساسية تلك الصناعات التى تقوم بتحويل فلزات المعادن إلى كتل الحديد الصب فلزات المعادن إلى كتل الحديد الصب والفولاذ ، ثم تحويل هذه الكتل بدورها إلى ألواح أو قضبان أو أسلاك أو أنابيب وصفائح أو دعاثم أو محركات أو قاطرات السكك الحديدية وآلات المصانع الضخمة .

أما الصناعات الهندسية أو الخفيفة أو التحويلية فتهدف إلى تحويل المواد نصف المصنَّعة إلى آلات وأدوات يستفيد منه الإنسان مباشرة . ولهذا النوع من الصناعات فروع وشعب متعددة . فنها صناعة وسائل النقل (سفن \_ قاطرات وسكك حديدية \_ وصناعة السيارات والطائرات) ، والصناعات الميكانيكية ، والصناعات الكهربائية .

وفد عمت الصناعات المعدنية بفروعها المختلفة نموًا مذهلاً خلال الفرن الحالى. في عام ١٨٩٥ لم يكن في الولايات المتحدة سوى أربع مركبات مزودة بالمحركات ازدادت إلى أكثر من ٢٥٠ مليون في الوقت الحالى. وفي صناعة السفن ارتفعت حمولة الأسطول التجارى العالمي من بضعة ملايين من الأطنان إلى أكثر من (١٦٠) مليون طن خلال هذا القرن. وبالمثل زاد النمو في الصناعات الكهربائية أسرع من غيرها وانتشرت في كثير من بلدان العالم نتيجة لسهولة تصنيعها وازدياد استخدام الأدوات الكهربائية في الصناعة ذاتها وفي المنازل، كالحسابات. والراديو، والمسجلات، والتلفزيون، والغسالات، والثلاجات وغيرها كثير جداً.

وتبدى الصناعات الميكانيكية تنوعًا كبيرًا فى إنتاجها وفروعها مثل صناعة آلات التعدين والنسيج والطباعة والمحركات وآلات إنتاج الأدوات والعدد المستخدمة فى الصناعة . ونظرًا لأهمية الصناعة فى هذا المجال فيلاحظ سيادة التخصص فيه . فهناك شركات تتخصص فى

إنتاج نوع من المحركات (بنزين أو ديزل) . أو بعضها يتخصص فى إنتاج نوع خاص من الآلات الكاتبة . أو الآلات البصرية . أو التليفزيونات والأدوات الكهربائية الأخرى . أو الساعات . . النغ . وقد اشتهرت بعض الشركات شهرة عالمية فى إنتاج سلعة معينة مثل شركة إلكترولوكس السويدية (منظفات ومكانس كهربائية). وشركة زايس الألمائية (العدسات) أو شركة سيب الفرنسية (الطناجر البخارية) أو شركة أوميجا للساعات السويسرية وغير ذلك .

وسنحاول دراسة فرع جديد من فروع الصناعة المعدنية الهامة وهو صناعة السيارات بعد أن تعرضنا فى فصل سابق لدراسة صناعة الحديد والصلب .

تمثل السيارة الحالية بأشكالها العديدة . وأحجامها المختلفة حصيلة خبرات طويلة وجهود مضنية أسهمت فيها عقول كثيرة جدًا فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية . فنى أوائل عام ١٨٦٥ صنع سيجفريد ماركوس Sieg Fried Markus فى النمسا أول عربة تسير بواسطة البنزين . ثم أدخلت عليها تحسينات فى ألمانيا وفرنسا .

ومنذ عام ١٩٠٨ . بدأ إنتاج السيارات بأعداد كبيرة وأسعار رخيصة . ولم تقتصر صناعات السيارات على البلدان الأوروبية والولايات المتحدة ، بل ظهر منتجون آخرون فى آسيا . بل لقد أصبحت اليابان المنتج الأول للسيارات فى العالم . وأصبحت القارات الخمس سوق السيارة اليابانية من غير منازع .

يشترك في صناعة السيارة عدد كبير من المنتجات الصناعية المختلفة وخاصة أنواع معينة من الصلب والألومنيوم . والإطارات . والأجهزة والتركيبات الكهربائية والفرش الداخلي . والصناعات البلاستيكية .. الخ . وقد ترتب على هذا أن الموقع الأفضل لصناعة السيارات هو الأقرب من مناطق الصناعات المعدنية الثقيلة والصناعات الهندسية الحقيفة . ومن جهة أخرى فإن صناعة السيارات تحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض لبناء المصانع ومخازن ومستودعات لأدوات التصنيع والسيارات المنتجة المعدة للبيع . وهذه المساحات لا تتوافر داخل مناطق الصناعات المعدنية الأخرى . لذلك فصناعة السيارات تمبل إلى التمركز بالقرب من وسائل النقل الرخيصة وخاصة النقل النهرى والبحرى أو النقل بالسكك الحديدية . وبهذه الوسائل تستطيع صناعة السيارات أن تقيم منشآتها في مناطق واسعة ورخيصة النمن فتستورد ما تحتاج إليه من مواد وأدوات وتصدر إنتاجها بأقل التكاليف .

# صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية


تشكل منطقة بحيرة لور Lower Lake بنقالها المائى الرخيص وحسن تزويدها بالمعادن والأخشاب ، مكانًا طبيعيًا لهذه الصناعة . أضف إلى ذلك الطرق المائية العظيمة التى تشكلها البحيرات العظمى ، فهى تملك أيضًا نقلاً جيدًا بالسكك الحديدية ، تربط سانت لويس وشيكاغو مع فيلادلفيا ونيويورك وبوسطن ومونتريال ومدن أخرى كبيرة فى الشرق . كما تقع هذه المنطقة بالقرب من مراكز نجسع السكان فى قارة أمريكا الشهالية وهو عامل ذو أهمية حيوية .

لقد نشأت صناعة السيارات فى منطقة ديترويت مشكلة مثلثًا يمتد شرقًا حتى بغلو ، وغربًا حتى شيكاغو ومملوكى ، وجنوبًا حتى سنسناتى . ونظرًا لوقوع هذه المدن داخل نطاق صناعى كثيف فإن الحصول على أراضى جديدة للصناعة المتوسعة فد أصبح مكلفًا . مما دفع صناعة السيارات إلى عبور الحدود السياسية وتشييد المزيد من المصانع فى مواجهة ديترويت وأجزاء أخرى من جنوب كندا ، حيث يمكن الحصول على أراضى ملائمة لاحتياجات الصناعة والنقل .

وعلى الرغم أن منطقة ديترويت تقع فى مكان ممتاز بالنسبة للنقل المائى ، إلا أن غرب وجنوب الولايات المتحدة يقعان بعيدًا عن هذه الطرق المائية . ولهذا نجد صناعة تجميع لسيارات تخرج خارج هذا المكان الاحتكارى وتقيم مراكز لها فى كاليفورنيا والولايات الجنوبية لتقليل أعباء النقل الحديدى والبرى .

وتسيط ثلاث شركات رئيسية في الولايات المتحدة على إنتاج السيارات: جنرال موتورز ، وفورد ، وكريزل ، وهي تنتج معا ، ٩٪ من السيارات الأمريكية ، وشركة جنرال موتورز هي أكبر هذه الشركات الثلاث ، وهناك شركة رابعة هي أمريكان موتورز التي تنتج أقل من ، ١٪ من السيارات الأمريكية ، وفضلاً عن تحكم الشركات الثلاث الرئيسية في الإنتاج الأمريكي ، فإن لكل منها أسهماً كبيرة في شركات صناعة السيارات الأوروبية . وتعد صناعة السيارات من أعظم الصناعات في الولايات المتحدة إذ تستهلك ٢٤٪ من جملة إنتاج الصلب في البلاد ، ويشتغل بها ٤٪ من مجموع الأيدي العاملة . من جملة إنتاج العالم من السيارات في عام ١٩٦٥ حوالي (١٩) مليون سيارة صغيرة و ٢٠٠) مليون سيارة كبيرة للنقل ، وقد احتلت الولايات المتحدة المركز الأول بانتاج بلغت نسبته ، ٥٪ من إنتاج العالم من السيارات الصغيرة و ٣٠٪ من سيارات النقل الكبيرة .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٥٥) صناعة السيارات وتجهيزاتها بالقيمة المضافة حسب الولايات ١٩٧٨هـ

أما اليابان فقد احتلت المركز الخامس بالنسبة للسيارات الصغيرة (٦٪ من إنتاج العالم) والمركز الثانى فى إنتاج السيارات الكبيرة (٤٪).

أما فى عام ١٩٧٩ فقد بلغ إنتاج الولايات المتحدة من المركبات حوالى (٧.٤) مليون سيارة فقط بينا أنتجت اليابان فى العام نفسه (١٠٠١) مليون سبارة محتلة بذلك المرتبة الأولى فى إنتاج السيارات.

وقد قابل هذا التفوق الياباني في مجال إنتاج السيارات كسادًا في صناعة السيارات الأمريكية . الأمريكية .

والنمط العام في صناعة إنتاج السيارات الأمريكية هو توزيع التخصصات على عدة مصانع ينتج كل منها جزءًا أو عددًا من أجزاء السيارة ، ثم يتولى مصنع أو أكثر عملية تجميع هذه الأجزاء . ولشركة جنرال موتورز تسعة مصانع متخصصة متفرقة ومصنعان للتجميع في ديترويت لكن شركة فورد تختلف جذريًا عن هذا النمط ، فهي تؤمن بالتكامل الصناعي الرأسي ، والتحكم في مراحل عديدة من العملية الصناعية ، من إنتاج المواد الخام وتصنيعها حتى توزيع المنتجات النهائية . فهي تستطيع أن تصنع الكثير مما تحتاج إليه بما في ذلك الدهانات والزجاج ، فهي تملك فرنًا عاليًا عند نهر روج River تحتاج الله بيا في ذلك الدهانات والزجاج ، فهي تملك فرنًا عاليًا عند نهر روج Rouge الكلسية من عاجرها في إقليم البحيرة العليا ، والفحم من مناجمها في كنتكي . وتنقل الكلسية من محاجرها في إقليم البحيرة العليا ، والفحم من مناجمها في كنتكي . وتنقل خامات الحديد والأحجار الجيرية إلى المصنع بواسطة المراكب البحرية التي تعود ملكيتها للشركة ، وتحمل مراكب فورد المنتجات النهائية عبر قناة إيرى Erie إلى نيويورك ويعد مصنع فورد أكبر وحدة صناعية متكاملة في الولايات المتحدة ويزيد عدد عاله عن (٩٠) الله ما ينها يتراوح عدد العال في مصانع السيارات الأخرى بين (٥- ١٠) آلاف عامل .

### صناعة السيارات في أوروبا الغربية

يقترب الإنتاج الأوروبي من السيارات من الإنتاج الأمريكي . لكن السيارات الأوروبية بمجموعها أصغر حجمًا من السيارات الأمريكية . وبسبب أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار البترول أصبح الإقبال شديدًا على السيارات الصغيرة الأوروبية واليابانية ، وهذا ما جعل السيارات اليابانية تغزو السوق الأمريكية نفسها وتغمرها بالسيارات الصغيرة .

وتعد فرنسا من أهم بلدان أوروبا الغربية فى إنتاج السيارات ويتراوح إنتاجها بين (٣-٥٠٥) مليون سيارة . وهى تنافس مع ألمانيا الغربية فى احتلال الصدارة فى إنتاج السيارات فى القارة الأوربية واحتلال المرتبة العالمية الثالثة بعد اليابان والولايات المتحدة . وأهم الشركات الفرنسية لصناعة السيارات هى رينو وهى شركة مؤممة وتحتل المرتبة الأولى فى الإنتاج تليها شركة بيجو وستروين وسيمكا . وتتركز صناعة السيارات الفرنسية فى الحوض الباريسى بصورة خاصة ، ثم فى مدينة سوشو (قرب الحدود السويسرية) والحافر .

وتشتهر ألمانيا الغربية بصناعة سيارات معروفة بمتانتها وخاصة من نوع (مرسيدس) وفولكسفاكن . وإنتاجها يقارب الإنتاج الفرنسي ، ويسيطر عليه أربع مؤسسات صناعية كبرى هي فولكسفاكن وديملر بنز Daimler-Benz وجنرال موتورز (أوبل) وفورد . ولكن فولكسفاكن تختص وحدها بنصف الإنتاج السنوى الألماني .

أما المملكة المتحدة فيتركز إنتاجها في نطاق يمتد من لندن إلى كوفنترى وبرمنجهام ، ومن مراكز فرعية في لوتون وأكسفورد . وتضم كوفنترى وحدها (١١) مصنعًا للسيارات ولذلك تعرف باسم «ديترويت البريطانية» . وتسيطر على صناعة السيارات البريطانية خمس شركات كبيرة تنتج ٩٠٪ من السيارات هي : الشركة البريطانية للسيارات خمس شركات كبيرة روتس Roots . وشركة ليلاند . وفورد . وجنرال موتورز فوكسهول) . وتنتج شركتا الكلا وفورد ٧٠٪ من السيارات الإنكليزية .

أما فى إيطاليا فتسيطر فيات على صناعة السيارات إذ تنتج ٨٥ ٪ من السيارات الصغيرة و ٧٠ ٪ من الشاحنات الإيطالية ، بالإضافة إلى صناعة الطائرات وتتركز مصانعها فى مدينة تورينو . وقد نشطت فيات خارج إيطاليا وأقامت الكثير من مصانع الإنتاج والتجمع فى عدد كبير من دول العالم مثل الإتحاد السوفياتي ويوغوسلافيا وبولندا وأسبانيا ومصر .

وإلى جانب فيات هناك مصنع (لانشا) فى تورينو . ومصنع (الفازوميو) الحكومى فى ميلانو

#### صناعة السيارات في اليابان

تحتل اليابان المرتبة الأولى في العالم في صناعة السيارات . ويزيد إنتاجها عن ٣٠٠ من

الإنتاج العالمي للسيارات السياحية . وأهم شركات السيارات اليابانية : تويوتا ، سوزوكي ، داتسون ، فالنت (ميتسوبيشي) . وتقع مصانعها بالقرب من مراكز صناعة الحديد والصلب ومصادر الطاقة ،خاصة جنوبي جزيرة هونشو .


ويكمن وراء تفوق صناعة السيارات اليابانية بشكل سريع استخدام النظم الآلية في المصانع وتوسيع دائرة استخدام العقول الإلكترونية فيها ، مما وفر ساعات العمل وخفض الأجور . كما تلقى صناعة السيارات اليابانية دعمًا حكوميًا وخاصة إنخفاض نسبة الضريبة (٢٠٪) بالمقارنة مع نظيرتها في الولايات المتحدة (٣٠٪) .

#### ٥ ـ ٩ الصناعات الكيميائية

تعد الصناعات الكيميائية واحدة من الصناعات الأساسية في العصر الحديث لأن كثيرًا من الصناعات الأخرى تعتمد عليها وعلى منتجاتها . والصناعات الكيميائية هي نتاج المختبرات الصغيرة والأبحاث الدقيقة التي يجريها الكيميائيون في آلاف المعامل المتناثرة في بلدان العالم المتقدم . فالكيميائي بأبحاثه وتجاربه يقوم بعمليات التحليل والفصل مثلا يقوم بعمليات التجميع . فبتحليله وتجميعه لمنتجات لا حصر لها من البر والبحر والجو يستطيع الحصول على مواد جديدة مفيدة لاستعالات الإنسان المختلفة . ومع أن مجموعة كبيرة من المواد الخام العضوية وغير العضوية تجمع من شتى بقاع الأرض ، وفضلاً عن المواد الموجودة في كل مكان ، كالماء والهواء ، فإن المواد الخام الأولية الرئيسية هي الملح والكبريت والحجر الكلسي والفحم والبترول والبوتاس والفوسفات والأزوت . وتستخدم هذه المواد الأولية وغيرها في إنتاج المواد الخام الثانوية ولاسيا الأحاض والقلويات ، والتي تستخدم بدورها في صناعة مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية النهائية (شكل ٢٠) . ويمكن تقسيم الصناعات الكيميائية إلى قسمين رئيسين :

1 - الصناعات الكيميائية الثقيلة: تختص هذه الصناعة ، كما ذكردنا أعلاه ، بانتاج المواد الكيميائية اللازمة لصناعة المنتجات الكيميائية النهائية ، مثل صناعة الأحاض (جمض الكبريتيك ، وحمض كلور الماء (الهيدروكلوريك) Нускосюгіс وحمض الأزوت (النيتريك ) Nitric ، وصناعة القلويات (مثل كربونات الصوديوم والصودا الكاوية) ، وتقسم الصناعات الكيميائية الثقيلة بدورها إلى قسمين متخصصين هما : الصناعات الكهروكيميائية وترتبط بمصادر الطاقة المائية ، وتهتم بإنتاج النترات

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version




شكل (٩٠) مصنع لتصفية البوتاس ـ نيومكسيكو ـ الولايات المتحدة

#### لاحظ ضخامة الإنشاءات


والأمونيا والمخصبات وعجينة الورق. والنوع الثانى هو الصناعات البتروكيميائية والتى ترتبط بإنتاج البترول والغاز الطبيعى. وتنشأ هذه الصناعات بالقرب من حقول البترول والغاز أو عند معامل تكرير البترول ، كما فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى ودول غرب أوربا.

٧ ـ صناعة المنتجات الكيميائية النهائية : وتضم منتجات عديدة ومتنوعة لا مثيل لها في الصناعات الأخرى . وبمكن حصر أهمها ضمن المجموعات التالية :
 ١ ـ الصناعات التجهيزية : كصناعة الأسمنت ، والزجاج ، والخزف والفخار . وتستخدم فيها من المواد الأولية الحجر الكلسي ، والرمال (السيليكا) والصودا والفضار .
 (شكل ٢١) .



#### شكل (٦١) منتجو الفوسفات الرئيسيون

- حناعة الصابون والمنظفات : تشترك فى صناعتها الزيوت النباتية والصودا الكاوية
   والبوتاس ومحاليل كيميائية .
- ٣ ـ الأسمدة : وهي الأسمدة الصناعية الفوسفاتية والأزوتية والبوتاسية . ويستخدم في
   صناعتها المواد الفوسفاتية والبوتاسية وحمض الأزوت وغيرها من المواد .
- ٤ ــ الأصباغ والدهانات : تنتج من تقطير الفحم الحجرى ومستحضرات كيميائية أخرى وتستخدم في صناعة النسيج ، والدهانات المختلفة عادية كانت أم زبتية وكذلك في صناعات تحضير الأغذية .
- الحرير الصناعى والألياف التركيبية : وتستخدم فى صناعاتها مواد عضوية سيليلوزية (كالرابون) . والبعض الآخر مواد غير عضوية مستمدة من الفحم أو البترول كخيوط النايلون والبوليستر . (شكل ٦٢) .



شكل (٩٢) منتجو الكبريت الرئيسيون

٦ ـ صناعة الأدوية والعطور : وتعد منتجاتها بالآلاف . ويستخدم في تحضير الكثير من

المحاليل والموادالكيماوية بعضها عضوى ولبعضالاخر يعتمد على كيماويات الفحم والبترول · والأحماض والقلويات .


إن الصناعات الكيميائية في غالبيتها هي صناعة الخبرة والبحث والتقدم العلمي لذلك فإن الدول الرئيسية المنتجة لها هي الدول الصناعية الرئيسية التي تتربع على عرش التقدم العلمي والتكنولوجي . ولا يمنع هذا من القول إن بعض الصناعات الكيميائية هي من النوع البسيط والقليل التكلفة والأساسي في مجال التطور والأعار البشري كالأسمنت والزجاج والسيراميك والصابون . لذلك فإن هذه الصناعات تنتشر في مختلف بلدان العالم أكثر من غيرها . وفيا يلى دراسة مفصلة عن صناعة الأسمنت في العالم .

### ٦ \_ ٩ صناعة الأسمنت

الأسمنت مادة بنائية مثبتة صنعها الإنسان واستخدمها منذ أقدم العصور . لكن طريقة الصناعة والمواد الداخلة فيها هي التي دخل عليها التغيير والتحسين والتبديل . فالرومان هم أشهر من استعمل مادة الأسمنت من القدماء ، لذلك فقد خلفوا الكثير من الآثار والعمران التي تتحد الزمن وعوامل الطبيعة . وكان الأسمنت في العهد الروماني يسمى البوزلانا PozzuoIana حيث يحضر بمزج الكلسي المطني مع الرماد البركاني الذي يكثر في إيطاليا مهد الإمبراطورية الرومانية . ولم تتطور صناعة الأسمنت خلال العصور الوسطى عاكانت عليه أيام الرومان وظلت على حالها حتى أواخر القرن السابع عشر وبدء الثورة الصناعية الحديثة . ومع ذلك فلم ينته دور أسمنت البوزلانا القديم ، بل انتشرت صناعته في بلدان كثيرة لا يتوفر فيها الرماد البركاني والذي استبدل بخبث الفرن العالى .

لكن الأسمنت الرئيسي المستعمل في الوقت الحاضر والذي شباع استعاله منذ قرن ونصف من الزمن هو أسمنت بورتلند الذي صنعه جوزيف اسبدين Joseph Aspdin أول مرة عام ١٨٢٤ في ليدز بانكلترا . (شكل ٦٣)

وتتلخص طريقة صناعة أسمنت بورتلند بحرق مسحوق من الحجر الكلسى مع الغضار بدرجة حرارة (١٥٠٠)م ، باستخدام الفحم أو البترول أو الغاز وقودًا . ثم تطحن مخلفات الاحتراق المعروفة باسم كلينكر طحنًا دقيقًا ، ثم تغربل ، وبعد ذلك ، يضاف إلى المسحوق كمية قليلة من الجص لتخفيف معدل سرعة التصلب .



شكل (٦٣) منتجر الأسمنت الرئيسيون

إن صناعة أسمنت بورتلند الحديث ليست بهذه البساطة وإنما تشتمل على عمليات معقدة جدًا ، يقرب عددها من (٨٠) عملية مختلفة . وتستخدم فيها ماكينات ثقيلة وغالية الثمن ، وتجارب مخبرية دقيقة للتأكد من تجانس الإنتاج .


وحينها يمزج الأسمنت مع الرمل والحصى والماء تقلب هذه الكتلة كلها على شكل حجر اصطناعى يعرف باسم الخرسانة . وبما أن هذه الخرسانة يمكن أن تصب فى قوالب مختلفة فهى تتمتع بميزة فريدة لا تتوفر فى بقية مواد البناء المعروفة .

ومن العوامل التي أسهمت في تطور صناعة الأسمنت وزيادة إنتاجها قلة الأخشاب وارتفاع أسعارها ، واستخدام أسلاك الصلب وقضبانه في تعزيز الخرسانة ، وكذلك تزايد أعداد السيارات الذي ترتب عليه إنشاء المزيد من الطرق الخرسانية والجسور والأنفاق . إن كلاً من الأسمنت والمواد الخام التي تستخدم في صناعته ، ثقيل في وزنه ، كبير في حجمه ، منخفض في قيمته ، مرتفع في تكاليف نقله . لذلك فإن إقامة مصانع الأسمنت تتم في الأماكن القريبة من السوق الإستهلاكية (المدن الكبرى) وقريبًا من الأحجار الجيرية والغضار . أما الوقود فيمكن الحصول عليه من مناجم الفحم أو مصانع التكرير القريبة ، أو ربما يجلب من أماكن بعيدة ، فالوقود يبقي أخف المواد المستعملة وزنًا .

### صناعة الأسهنت في الولايات المتحدة

لقد واكب ظهور الفرن الدوار Rotary Kiln بداية ما يدعى بعصر الأسمنت فى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر . وقد أنقصت هذه الآلة

# تكاليف الأيدى العاملة ومكنت من الإنتاج على أوسع نطاق. (شكل ٦٤)



شکل (۹۶) منظر مصنع للأسمنت البورتلاندی نموذج روتاری کیلن

ويصنع الأسمنت في أكثر من (٣٧) ولاية أمريكية . وأهم هذه الولايات المنتجة بنسلفانياوتكساس وكاليفورنيا ونيويورك ومتشجان . ويبلغ إنتاجها أكثر من نصف الإنتاج الإجالى الذي يقرب من (٧٢.٩) مليون طن أو ما يعادل (٩.٦٪) من الإنتاج العالمي البالغ (٧٥٩) مليون طن عام ١٩٧٧ . وبذلك تأتى الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بعد اليابان (٧٣٠) مليون طن والاتحاد السوفياتي (١٢٧ مليون طن) .

# صناعة الأسمنت في الدول الأوربية

بدأت صناعة أسمنت بورتلند فى أوربا حوالى عام ١٨٥٠. وقد نمت هذه الصناعة وتطورت بسرعة فى انكلترا أولاً ثم انتشرت منها إلى بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبقية الدول الأوربية حتى الاتحاد السوفياتى . وانتجت المصانع الأوربية أسمنت بورتلند العالى الجودة بكيات كبيرة غطت حاجات الأسواق المحلية وصدرت منه كميات كبيرة إلى ما وراء البحار ويمثل الاتحاد السوفياتى وإيطاليا (٣٨ مليون طن) وألمانيا الغربية (٣٢ مليون طن)

وفرنسا (٢٩ مليون طن) وأسبانيا (٢٨ مليون طن) الدول الرئيسية فى إنتاج الأسمنت فى القارة الأوربية . وقد بلغ إنتاج القارة الأوربية (باستثناء الاتحاد السوفياتى) من الأسمنت حوالى (٢٦١) مليون طن فى عام ١٩٧٧ . أى ما يعادل ٣٤.٤٪ من إنتاج العالم . وهى أكبر قارات العالم إنتاجًا .

### صناعة الأسمنت في المناطق الأخرى

تنتشر صناعة الأسمنت الآن في أكثر من (٦٠) بلدًا من بلدان العالم. وتنتج قارة آسيا (باستثناء الانحاد السوفياتي) حوالى (١٩٩) مليون طن (عام ١٩٧٧) محتلة المرتبة الثانية بعد قارة أوربا . وتتصدر اليابان الدول الآسيوية محتلة المرتبة الثانية بعد الاتحاد السوفياتي تليها الصين التي بلغ إنتاجها (٤٠) مليون طن والتي تحتل المرتبة الرابعة بين دول العالم . وتنتج قارة أمريكا الجنوبية نحو (٣٨) مليون طن . أهم دولها إنتاجًا المكسيك (١٣٠٣ مليون طن) . أما افريقيا فقد بلغ إنتاجها (٢٦) مليون طن كما بلغ إنتاج أوقيانوسيا (٦) مليون طن .


### ٧ ـ ٩ صناعة الغزل والنسيج

تعد صناعة الغزل والنسيج من أقدم الصناعات وأعظمها شأنًا . وعلى الرغم من التقدم الهائل التي أحرزته الصناعات المعدنية والكياوية والغذائية . ما زالت الصناعات النسيجية تحتل مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي إذا ما أخدت مراحلها الصناعية مجتمعة . فهي تضم صناعة حلج الأقطان . والغزل . والنسيج . والصباغة . والملابس الجاهزة وما يرتبط بها . إن أحد الأسباب الرئيسية لازدهار صناعة الغزل والنسيج وانتشارها الواسع في شتى القارات والبلدان هو كثرة المواد الحام وتنوعها . وهي إما مواد زراعية كالقطن والكتان والجوت أو حيوانية كالصوف والشعر والوبر والحرير أو تركبي كالحرير الصناعي وخيوط النايلون التي أصبحت تزاحم الخيوط والألياف الطبيعية لرخص ثمنها .

### التوزيع الجغراف لصناعة الغزل والنسيج

يؤثر في توطن صناعة الغزل والنسيج عدد من العوامل يتصل بعضها بالظروف الطبيعية كحاجة الصناعة إلى جو رطب . وكميات كبيرة من المياه . ومصادر الطاقة . ويتصل بعضها الآخربالاكتشافات الصناعية في أوربا وأمريكا . وكانت هذه العوامل هي المسؤولة عن قيام الصناعة في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية .

ولكن هذه الاعتبارات تتغير فى الوقت الحاضر. فالاكتشافات العلمية والآلات لم تعد حكرًا على منطقة من المناطق وإنما يمكن أن تصدر. كما أن الظروف الطبيعية الملائمة أصبح من الممكن توفيرها داخل المصنع صناعيًا. (شكل ٦٥)



شكل (٦٥) مغازل القطن المقامة عام ١٩٧٥ ــ الدول الرئيسية

ومن دراسة التوزيع العالمي لصناعة الغزل والنسيج يتين أن الجزء الأكبر من الإنتاج العالمي يأتى من مناطق رئيسية أربع هي : أوربا (٣٥٪) الولايات المتحدة الأمريكية (٢٨٪) والاتحاد السوفياتي (١٤٪) والشرق الأقصى (١٥٪).

### أولاً \_ أوربا

تعد أوربا أقدم بلدان العالم التي أخذت بالصناعات النسيجية الحديثة حيث اكتشف فيها البخار ، واخترع دولاب الغزل الآلى ، ونول النسيج الآلى اللذين دفعا بصناعة الغزل والنسيج خطوات ضخمة نحو كثرة الإنتاج . وأهم الدول الصناعية :

1 - المملكة المتحدة : وقد ظلت بريطانيا زمنًا طويلاً أشهر بلدان العالم في صناعة الغزل والنسيج ، ثم تدهورت هذه الصناعة بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن فقدت بريطانيا معظم مستعمراتها وخاصة في الهند والشرق الأقصى ،، حيث المواد الأولية والأسواق الاستهلاكية . وبعد أن كانت بريطانيا تزود العالم بثلاثة أنحاس الصادرات من

- المنسوجات القطنية مثلا . هبطت النسبة إلى أقل من العشر فى الوقت الحاضر . وتعاد منطقة (لانكشير) ومدينة (ما نشستر) من أشهر الأسهاء فى عالم الصناعات النسيجية القطنية . كما اشتهرت (وست ريدينغ) فى (يوركشير) بالصناعات الصوفية .
- ٧ ـ فرنسا: تشتهر فرنسا بالصناعات النسيجية المختلفة من قطنية وصوفيه وحريرية. وتتركز الصناعات النسيجية لفطنية في الشهال الشرق في مدينة (ليل). ثم في وادى (الريف) لمزدحم في السكان. بينما تتركز صناعة الأنسجة الصوفية في الحوض الباريسي و خنوب. كما تشتهر مدينة (ليون) والمدن المجاورة بالصناعات خريرية.
- ٣- ألمانيا الغربية : تتركز الصناعات النسيجية في ألمانيا الغربية في المنطقة الشهالية وخاصة في مدن (بريمن) و(أولد نبرغ) ثم المنطقة الجنوبية في (مانهايم) و(هايد لبرغ) إضافة إلى بعض المراكز في حوض الرور.
- 2- الدول الأوربية الأخرى: ويشتهر حوض (البو) فى شهال إيطاليا بمختلف أنواع الصناعات النسيجية وأشهر المدن الصناعية هنا هى مدينة (ميلانه). كما تشتهر سويسرا بالصناعات الصوفية والقطنية واخريرية وهى من النوع الجيد وأهم مراكزها الصناعية مدينة (زوريخ). كما تعتبر مدينة (برشلونه) مركزًا هامًا للصناعات النسيجية في أسيانيا.

### (أ) الولايات المتحدة الأمريكية

وتسود الصناعات النسيجية في الشرق الأمريكي وخاصة في منطقة (نيوانكلند) وجنوب الأبلاش في ولايات (فيرجينيا) و(ألاباما). وتمثل مدن (بوسطن) و(فيلا دلفيا) و(باترسون) في نيوجرسي أشهر مدن الغزل والنسيج في الولايات المتحدة الأمريكية. (شكل ٦٦)

#### (ب) الشرق الأقصى

- ۱ ـ الهند : وتتركز صناعاتها في مدن (بومباى) و(أحمد اباد) و(كونبور) و(كلكتا) وتعد الصناعات النسيجية القطنية في الهند من أكثر الصناعات تطورًا .
- ٢ ــ الصين : وهي كالهند . تملك سوقًا واسعة . وتشكل دولة منتجة هامة للقطن .
   وأصبحت مدينة (شانغهاي) و(هانكاو) و(تسينغ تاو) و(تيان تسين) أهم مراكز الصناعات النسيجية القطنية و الحريرية

٣ - اليابان: وتحتل اليابان مرتبة هامة بين دول العالم في الصناعات النسيجية القطنية والحريرية (وخاصة الحرير الصناعي). وتعد مدينة (أوزاكا) أهم مدن صناعة الغزل والنسيج اليابانية.

#### (ج) الاتحاد السوفياتي

يتمتع الاتحاد السوفياتى بسوق إستهلاكية واسعة . كما يمتلك المواد اخرم فرفرد ومورد الطاقة . لذلك تطورت الصناعات النسيجية بسرعة وخاصة الصناعات القطنية والحريرية . وتعد مناطق حوض موسكو . وإقليم تركستان . والقفقاس . المراكز الرئيسية للصناعات النسجية .

#### ٨ ـ ٩ الصناعات الغذائية

تتميز الصناعات الغذائية بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الصناعات الحديثة . وأول هذه الخصائص الانتشار الواسع للصناعات الغذائية في مختلف جهات وبلدان العالم . والخاصة الثانية هي كثرة عدد المؤسسات الصناعية وصغر حجمها سواء بالنسبة لعدد العاملين فيها أو بالنسبة لرأس المال الموظف فيها . فهطاحن الحبوب والخابز ومصانع المياه الغازية ومصانع الحلويات والمعجنات لا تضم عدداً كبيرًا من العال . وثالث هذه الخواص ارتباط المصانع بوجود المواد الزراعية كمصانع السكر . والتبغ ، والألبان . وشاخ . والكونسروة .

ولكن توجد صناعات غذائية أخرى ترتبط بالسوق الاستهلاكية بشكل واضح كصناعة المياه الغازية والحلويات والمخابز وبعض المعجنات .

ويمكن جمع الصناعات الغذائية تحت المجموعات التالية:

١ ــ صناعة السكر : ويستخرج من القصب والشمندر السكرى .


٢ ــ الزيوت والسمن النباتى: وتستخرج من مواد نباتية كثيرة كالزيتون وبدور زيت القطن وعباد الشمس وجوز الهند ونخيل الزيت وغيرها.

٣ ــ الطحنانة : ويقصد بذلك تحويل القمح والحبوب الأخرى إلى دقيق .

٤ ـ صناعة المعجنات : مثل صناعة المكرونة والشعيرية والخبز والكعك والبسكويت .

vertee by the combine (no samps are applied by registered version)

- صناعة اللحوم والألبان ومشتقاتها : كصناعة تعليب اللحوم والسمن والزبدة والجبنة والحليب المجفف وغيرها .
- ٦ تعليب وتغليف الخضار والفواكه: وذلك إما بتعبئه بعد طبخها فى علب معدنية أو
   تغلف بعبوات وتباع طازجة.
- ٧\_ الحلويات والسكريات : كصناعة الكرميلات . والشوكولات . والحلويات الشرقية .
- ٨ ــ المشروبات : وهي إما مشروبات روحية أو مشروبات غازية . أوعصير فواكه .
  - ٩ ـ المثلجات : صناعة الجليد . والبوظه .
- وسنتناول لدا ته إحد ب ب الغذائية الهامة والتي يزداد انتشارها والعناية بها يومًا بعد يوم رسى صدعه الأدان ومشتقاتها .




شكل رقم (١٩) توزيع انتاج صناعة النسيج القطني

### صناعة الألبان ومشتقاتها

وتتألف المنتجات الرئيسية للألبان من الحليب السائل . والحليب المركز . والحليب المحنف . والقشدة . والزبدة والجبن والسمن والمثلجات «بوظة» . ويلاحظ أن معدل استهلاك الفرد من منتجات الألبان آخذ في الإزدياد باستثناء الزبدة والسمن بسبب منافسة السمن النباتي .

وقد ترتب على ذلك زيادة الطلب على الألبان ومشتقاتها زيادة كبيرة الأمر الذى أدى إلى توجيه قدر أكبر من الامتهام والعناية بإنتاج اللبن ومنتجاته لدرجة أن مزارع إنتاج اللبن تكاد لا خلو منها دولة من الدول . ولكنها تتركز بصورة خاصة فى الدول المتقدمة الفنية . إن مزارع تربية الحيوانات بالطرق الحديثة (أو ما يسمى بمزارع الألبان) من أهم العوامل التي ساعدت على تطور هذه الصناعة . إذ تُربى قطعان الماشية فيها بعناية مستمرة من حيث انتهاء الأصناف ، والتغذية الجدة ، والعناية البيطرية .


وتتركز الثروة العالمية من أبقار اللبن أساسًا في كل من أوربا وبها ٤٤.٧٪ من إجمالى الثروة لعالمية . وآسيا وبها ٢٠.٩٪ . أما النسبة الباقية فموزعة بـين باقى القارات . فيوجد في أمريكا الشالية ١١٠٦٪ . وفي أمريكا الجنوبية ١١٪ . وفي إفريقيا ٩٠٨٪ . وفي أستراليا وباقي دول العالم ٢٪ من إجهالي الثروة العالمية . وذلك عام ١٩٧٨ ـ (شكل ٦٧)



شكل (٦٧) توزيع أبقار الحليب في العالم

ويحتل الاتحاد السوفياتى المقام الأول من بين دول العالم فى تربية أبقار الحليب حيث يبلغ عدد الأبقار التى تربى فيه حوالى (٢٠٦٤) مليون رأس تمثل ٥٠٪ من إجالى الثروة الأوربية كما تمثل ٢٠٠١٪ من إجهالى الثروة العالمية . وتأتى الهند فى المركز الثانى بعد الاتحاد السوفياتى حيث يبلغ عدد أبقار الألبان التى تُربى فيها حوالى (١٧٠٤) مليون رأس تمثل ٢٠٨٪ من إجهالى الثروة العالمية . ويلى الهند كل من البرازيل وبها (١٤٠٣) مليون رأس تمثل ١٠٠٪ من الثروة العالمية ، والولايات المتحدة الأمريكية وبها (١٠٠٨) مليون رأس . تمثل ١٠٠٪ من أبقار العالم . وفرنسا وبها (١٠٠٢) مليون رأس تمثل ٨٠٤٪ من أبقار العالم .

بلغ الإنتاج العالمي من لبن البقر الطازج السائل في عام ١٩٧٨ حوالي (٤١٥) مليون طن (من أصل إنتاج الحليب الطازج الكلي البالغ ٤٥٨ مليون طن) . وقد تركز هذا الإنتاج بالدرجة الأولى في قارة أوربا حيث أنتجت ما يعادل ٢٤٠١٪ من إجمالي الإنتاج المعالمي . يليها قارة أمريكا الشمالية حيث أنتجت ١٧٠٥٪ من إجمالي الإنتاج العالمي . (شكل ٦٨)



تعوانشاج الميب لفازج فرلعالم سشكل (٦٨)

ويحتل الاتحاد السوفيتي المركز الأول من بين الدول المنتجة للألبان حيث بلغ إنتاجه عام ١٩٧٨ حوالى (٩٤) مليون طن تعادل ٢٢٦٪ من إنتاج العالم. وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثانى وقد بلغ إنتاجها (٥٩٥) مليون طن تعادل ١٣٠٣٪ من إنتاج العالم. ويأتى بعد ذلك كل من فرنسا وتنتج (٢٩.٩) مليون طن تعادل ٧.٧٪ من إنتاج العالم. وألمانيا الغربية وتنتج (٢٣.٣) مليون طن تعادل ٥٠.١٪ من إنتاج العالم.

ولابد من الإشارة إلى أنه فى الوقت الذى يعتبر فيه الاتحاد السوفياتى أكبر دول العالم فى إنتاج اللبن الطازج إلا أن انتاجية البقرة الحلوب فى الولايات المتحدة تبلغ أكثر من ضعف مثيلة افى الاتحاد السوفياتى . كما أنه فى الوقت الذى يزيد فيه عدد البقر الحلوب فى الهند بما يزيد عن ستة أمثال البقر الحلوب فى هولندا إلا أن إنتاج هولندا من الألبان يزيد عن إنتاج الهند بنسبة ٧٠٤٪، ويرجع ذلك أساسًا إلى إنتاجية البقرة الحلوب فى هولندا تزيد بتسعة أمثال إنتاج مثيلتها فى الهند.

وتوجد أعلى إنتاجية للبقره الحلوب فى كل من اليابان وتبلغ (٥٨٦٠) كجم فى السنة وفى الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغ (٥٠٩٨) كجم فى السنة . وفى مولندا وتبلغ (٥٠٩٤) كجم فى السنة .

# صناعة الألبان في الولايات المتحدة


يمتد نطاق الألبان في الولايات المتحدة على شكل ملال من ولاية منسوتا وشهال شرق آيوا . عبر وسكونش وميتشجان وبنسلفانيا ونيو بورك إلى داخل نيو إنجلند . ويضم أجزاء من شهال اللينوى وإنديانا وأوهايو . وعلى العسوم بتخصص الجزء الشرقى من مذه المنطقة في إنتاج الحليب الذي ياخذ طريقه إلى الأسواق . بينا يصنع معظم ازبدة والجبن في لجزالغرفي . ويتوزع استهلاك لحليب في لولايات المتحدة بالنسب التالية نقريباً . في يستهلك حوالي ٥٣٪ من الإنتاج السهوى كحليب سائل وقشدة . و٢٤٪ في صناعة الزبدة . وولايات أخرى .

ومعظم مصانع الزبدة فى الولايات المتحدة على هوامش مناطق الألبان الهامة . حيث لاينافسها الحليب الطازج المخصص للأسوق المحلية . وتنتج منسوتا ويوا ووسكنش أكثر من 63% من الزبدة فى الولايات المتحدة . وقد جاء ترتيب الولايات المتحدة فى الدرجة الخامسة فى إنتاج الزبدة لعام ١٩٧٨ . حيث قدر إنتاجها بحوالى ٢٠٠٥ من الإنتاج العالمي البالغ (٧) مليون طن ، بينا احتل الاتحاد السوفياتي المرتبة الأولى بإنتاج (١٠٥) مليون طن أى ما نسبته (٢١٠١٪) من الإنتاج العالمي .


ويوجد فى الولايات المتحدة أكثر من (٢٥٠٠) مصنع للجبن حيث أنتجت (١٧٧٦) ألف طن عام ١٩٧٨ ، أو ما يعادل ١٦٠٩٪ من إنتاج العالم البالغ (١٠٠٥) مليوذ طن وهى أول دولة منتجة للجبن فى العالم يليها الاتحاد السوفياتي فى المركز الثانى وتصنع ولاية وسكونش نصف إنتاج الولايات المتحدة من الجبن ، أما الباقى فيأتى معظمه من ولايات نيويورك واللينوى وميسورى ومنسوتا . (شكل ٦٩)

أما مصانع تعليب وتركيز الحليب فهى أكبر حجمًا من مصانع الزبدة والجبن وتتطلب تزويدًا ضخمًا ومستمرًا بالحليب. وتسهم ولاية وسكونش وكاليفورنيا وأوهايو وميتشجان بحوالى نصف إنتاج الولايات المتحدة المعلب.

وقد بلغ إنتاج العالم من الحليب المعلب عام ١٩٧٨ (١١٠٣) مليون طن . أنتجت منه الولايات المتحدة (١٧٦٦) ألف طن أى ما يعادل ١٥٠٪ من الإنتاج العالمي . وهي تُخبر دولة للحليب المعلب في العالم . (شكل ٧٠)



شكل (٦٩) إنتاج الجبن في الولايات المتحدة .



شكل (٧٠) تطور انتاج الحليب المعلب.

### صناعة الألبان في أوربا

إن وسط وشهال أوربا بمناخه البارد الرطب وعشبه الطرى الوفير ، والأيدى العاملة الكثيرة وأسواقه المدنية الضخمة ، تتوفر فيه كل الشروط اللازمة لقيام منطقة ألبان هائلة ولا يوجد مكان آخر في العالم يداني هذه المنطقة في توسع مزارع الألبان وكثافتها .

ولذلك فأوربا أكبر قارات العالم إنتاجًا للحليب السائل ، حيث أنتجت عام ١٩٧٨ الديب الحليب المحليب المحلي الإنتاج العالم من الحليب المعلب (مجفف ، مكثف ، مركز) ، كما أنتجت ٢٠٦٩٪ من إجهالى الإنتاج العالمي من الجبن ، وأنتجت ٢٠٤٠٪ من الإنتاج العالمي من الزبدة ، وهي تصدر ٢٠٨٠٪ من إجهالى صادرات العالم من الخليب المعلب وتصدر (٢٠٨٠٪) من إجهالى صادرات العالم من الجبن .

ومن أهم الدول الأوربية في إنتاج الألبان ومشتقاتها فرنسا حيث توسعت فيها مزارع الألبان في الشمال والوسط . وتُعتبر من أهم الدول الأوربية في صناعة وتصدير الأجبان والزبده والحليب المعلب . وقد أعطت مدينة كاممبير في نورماندي أسمها أحد الأصناف الشهيرة من الجبن . وفي جنوب الكتلة المركزية توجد مدينة روكفور . حيث تصنع الجبنة الشهيرة من أقدم الأزمان وتعتق في كهوف عميقة .

وتحتل هولند! المكانة الأولى فى تصدير الحليب المعلب والزبدة والجبن وهى من أشهر دول العالم بتربية الأبقار الحلوية .

أما الدانمارك فتمتلك مزارع الألبان النموذجية فى العالم ومن أهم الدول فى تصدير الزبدة والجبن فى العالم .

وفى ألمانيا الغربية وأيرلنده وجنوبى النرويج وجنوبى السويد توسعت صناعة الألبان وتطورت. وتستخدم كل من هذه الدول حوالى نصف إنتاجها من الحليب تقريبًا في صناعة الزبدة. وفي سويسرا تقوم صناعة ألبان مزدهرة. إذ توجد مزارع جبلية واسعة ذات أعشاب غنية تُربي عليها الأبقار الحلوب. وقد أصبحت سويسرا دولة هامة في تصدير الجبن والحليب المجفف.

ويمتد نطاق الألبان الكبير في السهل الأوربي الشهالي شرقًا باتجاه روسيا الأوربية وسيبيريا الغربية ، وقد رأينا أن الاتحاد السوفياتي يتصدر دول العالم بعدد الأبقار الحلوب وفي إنتاج

لحليب السائل ، بينا يحتل المرتبة الرابعة فى إنتاج الحليب المعلب (٩.٥٪ من إنتاج العالم) بعد الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وفرنسا . كما يحتل الانحاد السوفياتى المركز الثانى فى إنتاج الجبن (١٠٥ مل طن أى ٥٠٤٪ من إنتاج العالم) بعد الولايات المتحدة ، بينا يحتل المرتبة الأولى فى إنتاج الزبدة (١٠٥ مليون طن) .

### صناعة الألبان في أوقيانوسيا

تعد نيوزيلنده من الدول الشهيرة فى العالم فى تصدير الجبن والزبدة . ومناخ نيوزيلنده يشبه مناخ شال أوربا الغربية من حيث الرياح الغربية التى تجلب الأمطار الغزيرة والمراعى تكون خضراء كل أيام السنة .

كما تقدمت هذه الصناعة فى أستراليا وهى محصورة بشكل رئيسى فى نيوساوث ويلز وفكتوريا فى جنوب شرق البلاد حيث المناخ المعتدل الوفير المطر. وفى الفوات الجيدة تكون أستراليا من أولى البلدان المصدرة للزبدة والجبن.

# صناعة الألبان في بقية دول العالم

إن هذه الصناعة تنتشر في أكثر بلدان العالم الأخرى وخاصة بجوار المدن الكبرى حيث السوق المستهلكة لمنتجات هذه الصناعة . وإن توسع هذه الصناعة في البلدان الناحية مرتبط إلى حد كبير بنمو المدن وانتشار وسائل التبريد .

ومن أهم دول العالم الثالث فى صناعة الألبان ومشتقاتها البرازيل التى أُنتجت فى عام ١٩٧٨ (١١٩٧٠) ألف طن من الحليب السائل . و(١٥٧) ألف طن من الحليب المعلب و(٢٥) ألف طن من الجبن و(٨٠) ألف طن من الزبدة .



المواجع

القسم الثانى موارد الطاقة والموارد المعدنية

الباب الأول مراجع الفصل الأول وبعض الفصول المقبلة

# المواجع العربية العامة :

١ \_ أحمد الصباب : المسلكة العربية السعودية وعالم البترول .

٢ \_ صفوح خير : الجغرافيا الاقتصادية دمشق ١٩٧٨.

٣ ـ عبد العزيز هيكل : النفط وتطور البلاد العربية ، معهد الإنماء العوبي ، بيروت ١٩٧٦ .

٤ ـ فؤاد محمد الصقار : الجغرافيا الصناعية في العالم ، الكويت ١٩٨٠ .

عمد إبراهيم الديب : الجغرافيا الاقتصادية ١٩٨١.



#### المراجع الأحنبية العامة

- Ayres E., and C. A. Scarlett; Energy Sources, the Wealth of the world; New York; MeGraw-Hill Book Company Inc., 1952, 334 p.p.
- 2. Bateman A M.: Economic Mineral Deposits; Second Edition, New York: John Wiley and Sous Inc., 1950, 916 p.p.
- Cottrell W.F.; Energy and Society: the Relation between Energy, Social Change and Economic Development; New York: MeGraw-Hill Book Company Inc., 1955, 330 p.p.
- 4. Jones W. R., and D. Williams; Mineral and Mineral Deposits, a Conspectus; New York: Oxford University Press, Inc. 1948, 248 p.p.
- Lovering T, S.; The Exploitation of Mineral Resources; The Scientific Monthly Vol. 68, 1949, p.p. 90-95.
- 6. Louis P., L'Energie et Le desarror, Essay sur la Croissance Energétique.
- 7. Pierre G; La Geographie de l'Energie.
- 8. Thirring H.; Energy for Man: Windmills to Nuclear Power; Bloomington: Indiana University Press, 1958, 409 pp.
- 9. Van Royen W., and O. Bowles; Atlas of the Worlds' Resources; Vol. II, Printice-Hall Inc.; Englewood Cliffs., N. J.

الفصل الثاني

Coulter J. W.; "White Coal"; Journal of Geography, Vol. 52. 1953, p.p. 114-116. Mutton A. F. A.; "Hydroelectric Power in Western Europe"; Geographical Journal, Vol. 117, 1951, p. 328-342.

New Sources of Energy and Economic Development. U. N. Department of Economic and Social Affairs, New York. 1957, pp 150.

Schur S. H., B. H. Netscher, a. o., Energy in the American Economy. The Johns Hopkins Press, Baltimore. M. d., 1966, pp 774.

Young, L. L. Developed and Potential Water Power of the U.S. and other Countries of the World, U.S. Geological Survey, Circular 367, Washington, D. C., 1955, pp 14.

الفصل الثالث

Coal Age. New York: Me Graw-Hill Book Company, Inc., published monthly.

Doerr A., and L. Guernsey, "Man as a Geomorphological Agent. The Example of
Coal Mining", Annals of the Association of American Geographers, Vol. 46,
1956 pp. 197-210.

Francis W., Coal, Its formation and Composition, Second Edition, London: Arnold, Ltd., 1961,pp 806.

Guersney L., "Strip Coal Mining: A Problem in Conservation" Journal of Geography, Vol. 54, 1955, pp. 174-181.

Manual of Statistical Information. Wilkes-Barre, Pa.: Anthracite Institute, published annually.

#### الفصل الرابع

Ebel R. S., The Petroleum Industry of the Soviet Union. American Petroleum Institute, 1961, pp 167.

Hobson G. D., Some Fundamentals of Petroleum Geology. New York: Oxford University Press, Inc., 1954, pp 130.

Pratt W. E., and D. Good, World Geography of Petroleum, American Geographical Society, New York, 1950, Special Publication No. 21. p 464.

The "Fuel" volume of the Minerals Yearbook, U.S.A.

World Petroleum. New York, Published Monthly.

#### الفصل الخامس

Eardley J., Uranium, the World's Expanding Frontier, Salt Lake City, Utah: U.R.C., 1955, pp 110.

Geology of Uranium, Papers translated from the Russian. N.Y.. Consultant's Bureau, 1958-pp 128.

Louis P: Lénergie et Le desarroi, Essay sur La Croissance Energetique.

Hess W.M., New Horizons in Resource Development. The Role of Nuclear Explosions, Geographical Riview, Vol. 52-1962 pp. 1-24.

#### الباب الثاني

الفصل الأول

Alexanderson G, "Changes in the Location Pattern of the Anglo-American Steel Industry: 1948-1959". Economic Geography, Vol. 37, 1961, pp. 95-114.

Brush J. E. "The Iron and Steel Industry in India", Geographical Riview, Vol. 42, 1952, pp. 37-55.

Holmes C. H., "Factors Affecting the Development of the Steel Industry in Intermontane America". Journal of Geography, Vol. 58, 1959, pp. 20-31.

Pounds N, J., The Geography of Iron and Steel, London: Hutchinson and Co., Ltd., 1959, pp 192.

United Nations Dept. of Economic and Social Affairs. New York, 1955, "A Survey of World Iron-Ore Resources: Occurence, Appraisal and Use. pp 345".

Journal of the Iron and Steel Institute. London: Iron and Steel Institute.

Steel Review; London: British Iron and Steel Federation, published quarterly.

#### الفصل الثاني

Andrews M.; Tungesten, the Story of an Inispensable Metal. Washington, D. C: Tungesten Institue, 1955, pp 27.

Dean R. S.; Electrolytic Manganese and its Alloys. New York: The Ronald Press Company; 1952, pp 257.

rted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- Northcott L.; Molybdenum. London, Butterworth Scientific Publications, 1956, pp 222.
- Stanley R. C.; Nickel, Past and Present. Toronto: International Nickel Company of Canada, 1934, pp 74.
- Sully A.; Metallurgy of the Rarer Metals. London: Thornton Butterworth, Ltd.; 1954, pp 272.
- Sully A. H.; Manganese. New York: Academic Press, 1955, pp 305.

#### الفصل الأول

- Butts A.; Copper-Science and Technology of the Metal and Alloys. New York Reinhold Publishing Corp.; 1954, pp.936.
- Cowles A.; The True Story of Aluminium, Chicago: Henry Regnery Co.; 1958, pp 251.
- Gross W. H.; The Story of Manganesium Cleveland, Ohio: American Society for Metals, 1949, pp 258.
- The properties of Tin. Greenford, England: Tin Research Institute, 1954, pp 55. The Zinc Industry.; The American Zinc Institute, Inc. New York, 1949, pp 62.

#### الساب الشالث

- Allix A. and A. Gibert; Géographie des Textiles. Paris: Librairie de Medicis, 1956. Collings G. H.; Commercial Fertilizers, Their Sources and Use, Fifth edition. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.; 1955, pp 617.
- Cowie A.; Potash, Its Production and Place in Crop Nutrition. London: Arnold, Ltd.; 1951, pp 172.
- Durand L.; "The American Dairy Region", Journal of Geography, Vol. 48, 1949, pp
- Johnson B. L.; "The Phosphate Rock Industry", Mining Congress Journal, Vol. 33, 1947, pp 107-109.
- Lukermann F.; "The Geography of Cement", The Professional Geographer, Vol. 12, No 4, July, 1960, pp 1-6.
- Miller E. Willard, A Geography of Manufacturing. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, Inc.; 1962, pp 490.
- Miller E. W.; "Recent Trends in the Pattern of European Manufacturing", Journal of Geography, Vol. 53, 1954, pp. 185-196.
- Morris J. A.; "Cotton and Wool Textiles-Case Study in Industrial Migration", Journal of Industrial Economics, Vol. 2, 1953, pp. 65-83.
- United States; see United States Census of Manufactures, United States Department of Commerce, Bureau of the Census.
- Statistical Yearbook, United Nations, New York, annual. Also published by the United Nations are annual economic surveys of Europe, Latin America, and "Asia and the Far East".

# المحتسويات

تمهيــد
الباب الأول
مـوارد الطـاقة
المفصــل الأول :
مدخل إلى دراسة الموارد المعدنية
الصفات المميزة لاستغلال المعادن
الفصل الثانى :
القدرة المائية (الفحم الأبيض)
الْفصـل الثـالث :
الفحم الحجرى ملك ينزل عن عرشه ؟
القصسل السرابع
البَرُول والغازُ الطبيعي
الفصل الخيامس:
الطاقة النووية ومصادر الطاقة الأخرى١٦٣
الباب الثاني
المبوارد المعبدنية
الفصل الأول:
استخراج وتصنيع فلزات الحديد

	الفصل الشاني :
YTV	فلزأت خلائط الحديد
Y#4	المواد الأولية ذات الأهمية الإستراتيجية
	الفصل الثالث :
۲۵۹	الفلزات غير الحدبدية
	الباب الشالث
	الصناعة .
,	الفصــل الأول :
۳۰۳	الصناعة ومقوماتها
	الفصل الثاني :
۳۱۳	دراسة تطبيقية لبعض الصناعات
	•••
	المراجع
w.c.,	2.1.1( 7. 1())
	المراجع العربية العامة
TEV	المراجع الأجنبية العامة









